





# معجسی الساسیات

( الطبعة الثالثة ) ٢٠٠٣

Dictionary of COMPUTERS

[Third Edition ] 2003

اهداءات ۲۰۰۳

ا.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة ) ٢٠٠٣

of
COMPUTERS
[Third Edition]
2003

produced by: THE COMPUTER CENTER
The ACADEMY OF ARABIC LANGUAGE

#### THE PULISHER

The Academy of Arabic Language 15 Str. Aziz Abaza, Zamalek Cairo, Egypt. TEL: 7355983 FAX: 7362002

#### COPYRIGHT c

First printing 1987 second printing (Enlarged) 1995 Third printing 2003 All rights reserved. This dictionary, or parts thereof, may not be reproduced in an form without written permission from the publisher.

#### **DEDICATION**

This Arabic-English dictionary of computers is dedicated to all members of Scientific, Educational and Technical Institutions throughout the Arab States.

# Δ

يستفني يستفني إلغاء وثيقة من ذاكرة الحاسب بعد تخزينها في ملف.

# عَنُونة مُخْتَصَرة

abbreviated addressing

اختصار العنوان الكامل
باستخدام جزء منه لتسريع
تغيير البيانات.

انتهاء غیر عادی abend = abnormal end = abnormal termination (انظر: abnormal termination)

زَیْغ لونیٰ rration chromatic

aberration, chromatic تقارف تعلقه أطراف المساورة المكونة لجاسم ما بالانكسار من سطح شديد التكور.

زَيْغ كُرى

aberration, spherical تشوه في شكل الصورة المكونة المحسم ما بالانعكاس أو بالانكسار من سطح شديد التكور .

# فحص ذاتى مبيت

ABIST = Autonomous built-in self-test

برنامج مُخزن بذاكرة الحاسب (روم ROM) لإجسراء الفحص الذاتى تلقسائيساً للدوائر الإلكتسرونيسة في الحاسب ذات التجميع العالى الكبر .

نمط متزن لا متزامن ABM = Asynchronous balanced mode

أسلوب نمطى يُعسمل به فى طبقة ربط البيانات من بنية شبكة النظام ويسمح لأجهزة الشبكات الحلقية ذات الأمارة بإرسال أوامر ربط البيانات فى أى وقت وببدء الاستجابة لكل جهاز على حده.

(انظر طبقة ربط البيانات (data link layer

انتهاء غير عادي

abnormal end

توقف عسملية تنفيد على الماسب لعجز نظام التشغيل عن استحرار التنفيذ بالطريقة المخططة.

abnormal termination = abnormal end ( abnormal end ( انظر:

الإدخال، عند تحاريك القلم الضوئي على الركن الأيمن بها تحددك الشعرة إلى الركن الأيمن من شاشة الحاسب.

(انظر: لوحة الإدخال tablet ، شعرة cursor )

absolute valve مطلقة مطلقة مطلقة قيمة العدد دون النظر إلى إشارته الحسابية.

#### قانونا الامتصاص

absorption laws

القـانون س ۷ ( س ۸ ص ) = س ب س ۸ ( س ۷ ص ) = س اللذان يتحققان لجميع العناصر س ، ص في جـبـر بولياني يتضمن العلامتين ۷ ، ۸ ،

# طراز البيانات المجردة abstract data type

نوع من البيانات يعرف بواسطة العمليات التى تجرى عليه دون نظر إلى كيفية تمثيل قيم هذه البيانات ، ومثال ذلك الأعداد الطبيعية التي يمكن تمثيل قيمها بطرق مختلفة مع أنها تتبع مجموعة ثابتة من قواعد العمليات .

abstract machine آلة مجردة آلة تتسمسرف من خسلال

# abort إجهاض

إنهاء غير عادى لعملية تنفيذ على الحاسب . وقد ينتج هذا الإجهاض تلقائياً عن العملية ذاتها أو عن نظام التشغيل .

# تعرف البود أتوماتيأ

ABR = automatic baud recognition

تعرف جهاز الاستقبال أوتوماتيًا على بود الرسالة المستقبلة ليوائم الجهاز سرعته في الحدود المتاحة لاستقبال هذه الرسالة.

( انظر: بود baud )

# عنوان مطلق

absolute address العدد الدال على مكان تنضزين بيان ما في ذاكرة الحاسب .

كود مطلق كود مطلق كودلكتابة الأوامر يستخدم الرموز الثنائية والعناوين المطلقة.

#### جهاز مؤشر مطلق

absolute pointing device

جهاز إدخال بيانات تتوافق
إحداثيات النقط عليه مع
إحداثيات نظيراتها على شاشة
الحاسب . محثال ذلك لوحة

الملف .

تُومنُّل access عـمليـة الوصـول إلى مكان تخزين البيانات ،

شفرة التوصل للملف access code, file شفرة تحدد من له حق استخدام

# التحكم في التوميُّل

access control

قدرة الحاسب على تحديد إمكانيات توصل مختلفة للبيانات تبعالمستوى التأمين الخاص بكل مستخدم لنظام الحاسب. وذلك لحماية البيانات من أن يصل إليها أو يغيرها أويحذفها من ليس مصرحاً له بذلك.

# طرق التوصيُّل

access methods

الطرق المستخدمة للتوصيل إلى البيانات المخزونة في الحاسب، ولكل نظام تشغيل مجموعة نمطية من طرق التوصيل منها:

(أ) - التوصل التتابعي

sequential access

(ب ) - التوصل العشوائي random access

(ج) - التوصل المفهرس

indexed access

ويعتمد اختيار طريقة التوصل

إمكاناتها وطرق استخدام هذه الإمكانات دون النظر إلى تحققها على هيئة أجزاء من الآلة ، وتستخدم الآلة المجردة لاختبار خصائص البرامج التي يمكن برمجتها عليها ،

رمز مجرد معرد ممز مجرد رمن له شكل خاص يعبر عن عملية محددة وتختلف دلالته بين تطبيق و آخر.

# زمن التسارع

acceleration time

الوقت اللازم لانتقال جهاز ما من حالة السكون إلى السرعة النهائية للتشغيل.

# لموحة المعجِّل

accelerator board

لوحة إضافية تضاف إلى اللوحة الرئيسية للحاسب تمكن المكونات المادية القلديمة من الارتقاء بسرعتها إلى سرعات أعلى .

(انظر: اللوحة الرئيسية [اللوحة الأم] motherboard )

اختبار القبول اختبار القبول اختبار أنظمة الحاسبات بعد إعدادها لتبين مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث إمكانيات الأجهزة وقدرات البرامج .

#### ملف محاسبة

accounting file

ملف به سجلات للإمكانيات التى استخدمتها الشغلات المختلفة . والغاية من إعداد هذا الملف هى تقنين الاستخدام ومحاسبة مستخدمى النظام طبقاًللشغلات التى أدوها على الحاسب .

# مُرْكُم

accumulator

مخزن تتجمع فيه النتائج المرحلية للعمليات المتالية الحسابية أو المنطقية .

# التحكم في الدقة

مدد مدى الدقة لبيان ما على تحديد مدى الدقة لبيان ما على الحاسب طبقاً للفرض من استخدام هذا البيان ، وذلك بتوفير درجات مختلفة من الدقة للأرقام المتناهية في الكبر أو الصغر ،

# مُوائم بيني للاتصالات غير المتزامنة (أكيا)

**ACIA** 

دائرة اتصالات تستخدم لنقل البيانات من الحاسب ولمواءمتها لجهاز آخر غير متزامن مع الحاسب. و المصطلح ما خود من

على كيفية تخزين البيانات في الحاسب وسرعة التوصيل إليها .

# ملحقات إضافية

accessories.

أجهزة أو أدوات مساعدة تستخدم مع الجهاز الرئيسي.

#### امتياز توصل

access privilege

امتياز يتيح لمستخدم معين التعامل مع بعض أو كل عناصر النظام، مثل الدخول إلى خادم شبكة معينة ورؤية محتويات الأدلة ونقل الملفات والتعديل فيها.

# زمن التوصيل

access time

المدة اللازمة للوصول إلى مكان تخزين البيانات .

# متجه التوصيُّل.

access vector

متجه يمثل طريقة تخزين منظومة ما على الحاسب وتكون عناصر هذا المتجه هي عناوين بدايات صفوف هذه المنظومة أوبدايات أعمدتها.

# محركة

activator

آلة لتحصريك ذراع رأس التسجيل والقراءة على القرص المغنطيسي للتوصيل إلى مسار المخزين المطلوب.

# فَمَّال = نشيط

active = running

وصف للعنصر المشترك في العملية في أثناء إجرائها على الحاسب، ومن ذلك البرنامج "active program" الفعال "active file" والملف الفعال "active link" "active job" والمطة الفعالة " "active station".

# النحمة الفعَّالة

active star

العقدة المركزية في شبكة نقل بيانات ، وهي نقطة اتصال الصاسب الرئيسي باكثر من محطة تشغيل أو وحدة طرفية فرعية ، مما يسمح بنقل البيانات من الحاسب الرئيسي إلى هذه النقطة المركزية ، التي تقدوم بتوزيع وتمرير هذه البيانات من الوحدات الطرفية وإليها ،

الحروف الأولى لكلمات العبارة: Asynchronous Communication Interface Adapter

# إفادة بالتسلم

acknowledgement

إفادة بمدى سلامة وصول رسالة ، أو مجموعة من الرسائل وذلك بإرسال رسالة أخرى فى الاتجاه العكسى . وتكون هذه الإفادة إما موجبة positive acknowledgement (Pack) أو سالية acknowledgement(Nack)

# رابط صوتي

acoustic coupler

نوع من الموائمات (modems) يحول الإشارات التتابعية الرقمية إلى إشارات مدوتية يمكن نقلها على خطوط التليفون، ويمكن له أيضا عكس ذلك . ويستخدم الرابط المدوتى لتوصيل الحاسبات بعضها ببعض عن طريق أجهزة التليفون وشبكاته .

# تنشيط

activating

تشفیل عملیة كانت فی حالة سكون أو فی حالة انتظار .

بالآخر لعدم تواؤم توصيلاتيهما الأصليتين. .

تخصيص مهايى، للقنوات adaptive channel allocation توزيع سعة قنوات الاتصال بين مصادر متعددة توزيعاً متناسباً مع احتياجاتها ،

نظام تحكم متواثم adaptive control system نظام يتكيف و يتواءم للتنبؤ بسلوك العمليات المختلفة وذلك للوصول إلى التحكم الأمثل.

# عملية مأراءمة

adaptive process
إجراء حسابات على مجموعة
من البيانات المقيسة من عملية
طبيعية أو صناعية بهدف
الوصيول إلى أنسب نموذج
لتمثيل هذه العملية.

محول تناظري إلى رقمي A/D converter = analog to digital converter : انظر ) ( analog to digital converter

جماع

adder وحدة إلكترونية تقوم بجمع الأعداد المدخلة إليها ، ومنها ما

وهدة نداء ذاتى (أوتوماتى)

ACU = automatic call unit
جهاز يُمكّن الحاسب أو النهاية
الطرفية من الاتصال عبر شبكات
التليفونات العامة أو الخاصة ،
ويستخدم عادة مع جهاز المواءمة
( modem ).

#### مخطط لادوري

acyclic graph
مخطط لا يحتوى على مسار
مغلق (دورة).
( انظر: شجرة tree)

# إيدا

عطم الغة من لغات البرمجة طُورت لغستخدم أساسًا في الحاسبات التحكم والتوجيه . وتعد من لغات نظم الوقت الحقيقي ( real time systems ) ولها إمكانات للبرمجة المتوازية (parallel programming) والمصطلح مأخوذ من اسم السيدة وأبستاايد الوقييلاك ) التي عرفت بأنها أول مبرمجة في العالم .

موائم (مهاییء)

adapter أداة لتوصيل جهازين أحدهما

لونها لإظهارالكتابة أو الرسم.

موضع یعنون addressable position = addressable point

( addressable point : انظر )

# مسار تجميعي للعناوين address bus

مسار تجميعي ( bus )
مخصص لمرور العناوين في
الحاسب ، وعدد خطوط التوصيل
في هذا المسار يساوى العدد
الأقصى للبيانات المسموح به
للعنونة في هذا الحاسب .

# توليد عنوان

# address generation

إعداد عنوان لمكان تخرين أو متغير رياضى وذلك بإجراء عمليات حسابية أو منطقية.

# العثونة

#### addressing

(أ) وضع عنوان يستدل به على مكان بيان ما فى ذاكرة الحاسب أو على مصدر هذا البيان أو مقصده .

(ب) طریقة لتحدید محوقع اشتراك في شبكة للحاسبات

هو نصف جُمَّاع [ half adder.] وما هو جَمَّاع تام [full adder].

# دائرة الجماع

adder circuit

• الدائرة الإلكترونية للجمَّاع

# و جماع - علراً

adder -subtractor

وحدة إلكترونية تجمع الأعداد المدخلة إليها أو تطرحها تبعاً لإشارة تحكم .

#### عنوان

address

ما يستدل به على مكان بيان ما أو على مصدره أو مقصده .

# موقع يعكنون

addressable location

أي موقع في الذاكرة (أو وسط التخزين) محدد بحيث يمكن لبرنامج معين التوصل إليه عن طريق عنوانه، ومن المعتاد أن تنظم الذاكرة بحيث لا تتمكن كل البرامج من التوصل إلى كل المواقع،

# نقطة تعنفون

addressable point

أى نقطة على الشاشة يمكن التحكم في شدة إضاءتها وفي

حسابية أو منطقية .

#### خانة العنوان

address part

الجـزء الدال على العنوان في صيغة الأمر .

# مسجل العنوان

address register

مسجل لتخزين عنوان ما .

#### حيز العنوان

address space

حيز في ذاكرة الحاسب يجمع المواقع التي يمكن التوصل إليها باستخدام عنوان الآلة "machine address" وعدد هذه المواقع في الحاسبات الرقمية الثنائية يساوي "2 حيث n عدد البيتات في عنوان الآلة .

# زمن الجمع

adding time

المدة اللازمة لإجراء عملية جمع عددين في وحدة الحسساب والمنطق.

# استنباط عكسي

adduction

طريقة استنساط في الذكاء الاستطناعي ، تنسم على أنه إذا

وتكون العنونة إما سطحية "hierarchical" أو هرمية "bierarchical" ويكون طول العنوان المصدد للمشترك إما ثابت أو متغير،

# أنماط العنونة

addressing modes (schemes)
أساليب مختلفة تستخدم
لوضع عناوين مختصرة لمواقع
الذاكرة في الحاسب، وهي تمكن
من التوصل إلى المكان الواحد في
الذاكرة بأكثر من طريقة، ومنها:
العنونة المباشرة airect a.m

indirect a.m.

والعشونة الفورية

immediate a.m.

relative a.m. والعنونة النسبية indexed a.m.

# تمويل عنوان

address mapping

استخدام أحد أنماط العنونة لتحويل عنوان موجود في أحد أوامر الحاسب إلى العنوان الذي يقابله من عناوين الآلة.

(machine address : انظر)

# تعديل عنوان

address modification

استنباط عنوان معدل من عنوان أخر بإجراء عصليات

تضمين مشقر نبضات بالمواءمة الفرقية

ADPCM=adaptive differential pulse code modulation

أسلوب تضمين لتخرين البيانات الصوتية رقمياً يُستخدم بصفة خاصة في عمليات التشفيرللتليفونات اللاسلكية . (انظر تضمين مشفر النبضات pulse code modulation)

خط اشتراك رقمي غير متماثل

ADSL = asymmetrical digital subscriber line

خط اشتراك في تقنية تتيع نقل البيانات الرقمية ، بما في ذلك الفيديو ، بين الحاسبات على خطوط التليفون بسرعات تصل إلى ٩ ميجا بيتة في الثانية في اتجاه الاستقبال ، . . ٨ كيلو بيتة في الثانية في اتجاه الإرسال . في النظر ، خط اشتراك رقمي متماثل SDSL )

ألية لجدول أعمال

agenda mechanism

مجموعة برامج ألية لتنفيذ مهام بترتيب منطقى مسحدد وذلك لمعالمة نظام ما .

كان أحجب فان ب حجأ ، وهذا ليس صحيحًا دائمًا فمثلا:

I - |i| کائت m = Y فإن mY = 3 أما عكسها وهو إذا كائت mY = 3 فإن m = Y هو الحل ، وهذا ليس مسميحًا لوجود حل أخر هو m = -Y

Y- إذا كانت لدينا قاعدة تقول عند حدوث الحصبة تظهر بثور حمراء "، فإنه يمكن استخلاص أنه عند ظهور البثور الحمراء توجد إصابة بالحصبة . وهذه الطريقة في الاستنباط ليست مأمونة ، حيث أنه يمكن أن تتكون البثور الحمراء بسبب آخر غير الحصية .

# مصقوفة الجوار

adjacency matrix

مصنفوفة تمثل مخطّطاً يكون فيها العنصر في الصف س والعمود ص مساوياً واحداً في حالة وجود صلة بين العقدة س والعقدة ص ، ويكون العنصر صفراً في خلاف ذلك .

ضبط الهوامش

adjustment of text تنظیم کشابة النص فی سطور دات أطوال وهوامش محددة.

# خوارزم ( ج . خوارزمات ) algorithm ( p.algorithms )

مجمعوعة محددة من خطولت منطقية وحسابية تحدد المنهاج لحل مسألة ما. واللفظ مشتق من المعالم محمد بن موسى الخوارزمى الذي عاش في القرن الشانى الهجرى وكان أول من وضع أسس المنهاج الرياضي لحل المسائل . واطلق اسمه على المنهاج تقديراً له .

# لغة خوارزمية

algorithmic language لغة تستخدم للتعبير عن الخوارزمات .

# كُنْيَة

alias

اسم الشهرة لأمر من أوامر الحاسب (أو لعضو من مجموعة بيانات أو لرمز من الرموز) يختلف عن اسمه الأصلى و يمكن أن بحل محله.

# شرشرة

aliasing

حافات متعرجة غير مرغوب فيها قد تظهر حول الصور المعروضة على شاشة الحاسب.

#### إنذار مسموع

alarm, audible

إنذار صنوتى يصندره المناسب يدل على حدوث خلل بإحدى دوائر المناسب أو حدوث خطأ في إدخال البيانات عند تنفيذ البرامج .

#### نافذة تنبيه

alert box

نافذة تظهر على الشاشة للتنبيه إلى حدوث خطأ أو للتحذير من خطأ محتمل.

الموز الجبرية algebraic symbol manipula-

لغة من لغات البرمجة بياناتها مصطلحات جبرية رمزية وكل العمليات التى تجرى على هذه البيانات عمليات جبرية .

# الجول

**ALGOL** 

لغة من لغات البرمنجة في الحاسب ، والاسم منحوت من العبارة الانجليزية

algorithmic language.

(انظر:لغة خوارزمية algorithmic language

الحروف الهجائية والأرقام ولا تشمل الرموز الخاصة .

# کید هجائیة رقمیة alphanumeric code

شخرة لتمثيل الحروف الهجائية والرقمية،

# سلسلة هجائية رقمية alphanumeric string

مجموعة من الرموز الهجائية والرقمية لها مفهوم واحد يعتمد على ترتيب هذه الرموز،

# اختبار ألفا

alpha test الاختبار الأوّلى لبرنامج قبل عرضه للبيع وهو يتم داخل مكان الإنتاج.

# مسلك بديل

alternate route
خط اتصال يستخدم فى حالة
تعطل الاتصال الأصلى أو
ازدحامه،

# توجيه بديل

alternate routing مملیة استخدام مسلك بدیل .

# الهيئة البديلة

alt hierarchy
هيئمة إخبارية على شبكة
يوزنت تصرح لأى فرد أن ينشىء

# صُفٌ البيانات

alignment, data تخزين البيانات طبقاً لنسق معين .

#### تخصيص

allocation
وقف وحدة محيطية أو ملف
أو جزء من الذاكرة الرئيسية أو
الذاكرة المساعدة على غرض
معين.

# برنامج تخصيص

allocation routine

البرنامج الذي يخصص
إمكانات الحاسب المختلفة للعمليات المختلفة وفقاً لحاجة هذه العمليات .

# کود هجائی

alphabetic code نظام لتمثيل حروف اللغة برموز كودية .

# سلسلة هجائية

alphabetic string

مجموعة من الحروف لها
مفهوم محدد يعتمد على ترتيب
الحروف فيها،

# هجائية رقمية

alphanumeric مسفة لمجمسوعة من الرمسوز المستخدمة في لغة ما ، وتشمل

# حاسب تناظرى

analog computer

حــاسب تعــمل دوائره الإلكتـرونيـة بالإشـارات التناظرية.

# إشارة تناظرية

analog (analogue) signal إشارة كهربائية تمثل متغيراً فعزيقياً.

# محول تناظری إلى رقمی analog to digital converter

دائرة إلكترونية تصول الإشارات التناظرية الداخلة إليها إلى إشارات رقمية خارجة منها.

(انظر :محول رقمی إلی تناظری ( digital to analog converter

# مُحَلُّل

analyser

برنامج يحدد البنية الأساسية في أي منظومة حروف أحادية البعد . ويقتصر استخدام هذا البرنامج على مُحكِّلُات بنية المحمل والمُحلِّل المعجمي ، ومن أمثلة هذا البرنامج برنامج عملية الإعراب ،

مجموعة إخبارية جديدة تُدمج بالهيئة عن أى موضوع وعادة يتم ذلك لتجنب الحصول على موافقة الهيئات السبع الكبرى .

( انظر : الهيئات السبع الكبرى ) ( big seven hierarchy

#### 6.2.9

ALU

اختصار لعبارة وحدة حساب ومنطق .

(انظر:

(arithmetic and logical unit

# مُضَخَم

amplifier

دائرة كهربائية لتضخيم إشارة موجبة ضعيفة مع الاحتفاظ بخصائصها.

# تضمين السعة

amplitude modulation نوع من أنواع التضمين تغير فيه سعة الإشارة الحاملة تبعاً للإشارة المراد تضمينها.

انظر: تضمين الطور phase modulation

تضمين التردد

(frequency modulation

(صحيح) عندما يكون لجميع الإشارات الداخلة إليها القيمة المنطقية (صحيح).

# عملية " واو العطف " AND operation

عملية عطف منطقية تنتج القيمة المنطقية (صحيح) عندما يكون لكل من المعطوفين القيمة المنطقية (صحيح).

# توليد الحركة للصنور ظاهرياً animation

عسرض المسور (الرسسوم) المولدة بالحساسب في تتسابع بسرعات معينة لإعطاء الانطباع بالحركة.

# حاشية

#### annotation

ملحوظات تضاف إلى البرنامج لتوضيحه للقارىء . (انظر عبارة شارحة

(comment statement

# الحجب

#### anonymity

وسيلة لإرسال بريد إلكتروني أو مقال لمجموعة إخبارية دون إظهار اسم المرسل وذلك على غير المعتاد من ظهور هذا الاسم

تحلیل (شـبکة ، برنامج ، نظام)

analysis (network, program, system)

دراسة معوضيوع (كشبكة أو برنامج أو نظام) بتجازئته لتوضيح العلاقات التي تربط بين عناصره.

# محلل نظم

analyst, system

شخص مختص بتحليل النظم وقد يكتفى بتسميته محلل (analyst) .

#### سلف

ancestor

كل عنصر فى شجرة يمكن أن تولد منه عناصر أخرى (أخلاف) طبقاً للعلاقات التى تحكم بناء هذه الشجرة .

( descendants ) أخلاف ( little )

#### أسلاف

ancestors

أسلاف العقدة أفى شجرة هى كل العقد الموجودة فى المسار من أحتى عقدة جذر الشجرة.

# بوابة "واق العطف"

AND gate

بوابة عطف منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية

# وسيط حجوب

anonymous remailer

خادم للبريد الإلكتسروني يستقبل الرسائل ثم يعيد إصدارها بعد هجب اسم المرسل هتى لا يكون معروفاً.

#### خادم حجوب

anonymous server

١- البرنامج المستخدم للحجب في وسطاء الحجب .

٣- برنامج يتبع تبادل الملفات
 مع الحجب .

#### أنسى

**ANSI** 

مصطلع يتكون من الصروف البادئة للعبارة الانجليزية : "American National Stan" (المعهد القومى الأمريكي للمعايير القياسية،) وقد تسس هذا المعهد بغرض وضع المواصفات القياسية ومن اختصاصاته وضع المعايير المستخدمة في الحاسبات .

# وحدة إجابة

answering machine

جهاز إلكتروني يرد برسالة مسجلة فيه على اتصال تليفوني ويسمح للطالب بتسجيل رسالة وقد يوصل بالحاسب.

تلقائيًا، ويتم ذلك من خلال وسيط الحجب الذي يحتفظ في الوقت نفسه باسم المرسل.

# تبادل ملقات مع الحجب anonymous FTP

وسيلة الوصول لملفات حاسب أخر دون وجود إتاحية لذلك ، وذلك عن طريق بروتوكول نقل الملفات على شبكة الإنترنت ، ولا يكون ذلك إلا بالنسبة للملفات العامة والمميزة بالامتداد (pub)، ويُطلق المستخدم لهذه الوسيلة أو "FTP" كأسم للدخول . والكثير من المواقع التى تستخدم بروتوكول نقل الملفات ، لا تسمع بتبادل الملفات مع مجهولين . أما الذين يسمحون بذلك في قتصرون على نسخ بذلك في قتصرون على نسخ بذلك في قتصرون على نسخ بذلك في قتصرون على نسخ

(انظر : بروتوكول نقل الملفات (FTP )

# موقع المجب

anonymous post

موقع لجماعة إخبارية لأيمكن تتبع المرسل فيه ، ويكون ذلك عادة باستخدام خادم الحجب أو وسيط الحجب .

# برنامج مضاد للفيروس

antivirus program

برنامج يُحَسمنُّل في ذاكسر " الحاسب لاكتشاف أي نشاط غير عادى ( فيروس ) في الذاكرة أو فى أقداص التخزين لتنبيه المُستخدم .

#### فتحة

aperture

أ - في الأجهزة البصرية: فتحة يمكن تغيير اتساعها توضع أمام عدسة الأجهزة البصرية للتحكم في كمية الضبوء النافذ إلى الجهاز.

ب - في الحاسبات : طريقة تسمح بإظهار جزء من البيانات وحجب بقيتها.

# برنامج تطبيقي بيني API = application program interface

برنامج بینی یستعمل من قبل البرنامج التطبيقي للتواصل مع برنامج آخر طالباً تقديم الخدمات منه ، وذلك من خالل كتابة استدعاءات للوظائف ، ومن أمثلة ذلك الاستدعاءات التي يقوم بها البرناميخ التطبيقي لبرامج مثل نظام التشغيل أو

# تنعيم الحافات

#### anti-aliasing

تقنيبة لتنعيم الصافات المشرشرة للرسوم وذلك بعمل مسح شامل للشكل ألمرسوم وأخذ معدلات لألوان حافاته وعمل تدرج بين الشكل والخلفية.

# إحضار مسبق

anticipatory fetching طريقة تُقرأ بها وحدةُ التشغيل المركزية للحاسب الأوامر المفزنة بذاكرتها قبل الحاجة إليها مباشرة.

(انظر دورة الإحضار والتنفيذ (fetch-execute cycle

# تصمفح توقعي

anticipatory paging

نقل صفحة من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية للحاسب لتوقع احتياج الشغلة إليها.

# علاقة تماثل مضاد

antisymmetric relation

علاقة عبين عنصرين س، ص من فئة ما تتميز بأنه عندما تتحصقق كل من العالقاتين س ع من ،ص ع س فإن س عص . ومن أمثلتهاالعلاقة " أقل من أو تساوي" (﴿ ) و العلاقة أكبر من أو تساوى ( > ) و العلاقة " فئة جزئية من " ( 🔾 ).

# نظام تطویر التطبیقات application development system

أسلوب برمجة يتيح مع برامج الخدمات إنشاء برامج التطبيقات وتطويرها وتشغيلها . وتعتبر نظم إدارة قواعد البيانات مثالا لذلك ، إذ تتضمن لغة برمجة ولغة استفهام وكاتبًا للتقارير وأيضاً القدرة على إنشاء وإدارة ملفات قواعد البيانات بطريقة تطبيقات قواعد البيانات بسرعة تطبيقات قواعد البيانات بسرعة وفعالية .

# مُولُد تطبيقات

application generator
برنامج يتيح إنشاء (أو توليد)
برامج للتطبيقات من خيلال
وصف المشكلة المراد حلها ، وليس
بطريقة البرمجة التقليدية .
وتُصنف هذه البحرامج في
مستوى أعلى من لغات البرمجة
عالية المستوى ، فقد يؤدي أحد
أوامر هذه البرامج إلى برنامج
جزئي بحجم هائل أو إلى برنامج

# طبقة التطبيقات

application layer

الطبقة العلياً من طبقات البناء الهيكلي لشبكات

برنامج نظام إدارة قــواعــد البيانات .

# " ايه بي إل

A P L

لفة من لغات برمجة الحاسب
يتكون اسمها من الصروف
البادئة لألفاظ العبارة:

A programming language

# الإدارة المتقدمة للطاقة APM = advanced power management

بنية تطبيق برمجية تستخدم في أجهزة الصاسبات المحمولة لزيادة الاستفادة من الطاقة المتاحة، ويتم التحكم بها من خلال لوحة التحكم أو الأيقونة الخاصة بها في قائمة الأوامر. وتمكن من توفيرطاقة البطارية وذلك بإيقاف تزويد الطاقة إلى كل من المعالج الرئيسي والمنافذ كل من المعالج الرئيسي والمنافذ بالحاسب، مثل لوحة المفاتيح، بالحاسب، مثل لوحة المفاتيح، وذلك بعد فترة زمنية معينة من العمل.

# إلحاق

append عملية إضافة ملف بعد نهاية ملف أخر.

الخادم. وتستخدم هذه البيئة لإنتاج تطبيقات لا تعتمد على نوعية الشبكات التي تعمل عليها.

(انظر: المنتفع والخادم client/server )

#### آرشی ( نظام خدمة دلیل ) archie

برنامج يستخدم فى شبكات الحاسبات للبحث عن ملفات مختزنة فى الحاسبات الخادمة غير المعلومة للمستخدم التى تتعامل ببروتوكول نقل الملفات ( FTP ) ويتيح هذا البرنامج فهرسة مواقع هذه الخادمات بأسمائها أو بكلمات دليلية .

( انظر : برتوكول نقل الملفات ) ( FTP

# حماية البنية

architectural protection
حسماية الملفات والبرامج
والعسمل على عسدم تداخل
الاختصاصات بين المكونات
الوظيفية المختلفة للنظام أثناء
عسمله وذلك من خلال مكونات

( انظر : بنية الحاسب

عند تصنيعه .

( architecture

الحاسبيات "architecture" وتختص هذه الطبقة بالتطبيقات المختلفة لاستخدام شبكة الحاسب، ويمكن لمستخدم الحاسب تطوير برامج هذه الطبقة .

# تطبيق نظام الكنة المفترضة application of virtual machine

نظام الي بهكونات خاميسة (مادية وبرامج) ، يحقق إتاحة نظام التشغيل في إم إس (VMS) لعدد من المستخدمين في نفس الوقت مع تمتع كل منهم بمزايا الستخدم الوحيد .

(انظر: نظام التشفيل التقديري في إم إس VMS)

# حزمة برامج التطبيق

application package مجموعة من البرامج المعدة للاستخدام في تطبيق محدد.

# برنامج التطبيق

application program برنامج معد للاستخدام في تطبيق محدد.

# أب وير

# **Appware**

بيئة متكاملة لتطوير البرامج العاملة على شبكات المنتفع

حالة القسمة على صفر.

# تعبير حسابى

arithmetic expression

تعبیر ریاضی یتضمن عملیات حسابیة تجری علی مُعَامل، وبتنفیدها تحسب قیمة هذا التعبیر.

# أمر حسابي

arithmetic instruction أمر للحاسب بإجراء عملية حسابية مثل الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة .

#### فيضان حسابي

arithmetic overflow
عبارة تدل على أن ناتج عملية
حسابية يزيد عن الحد الأقصى
للأعداد التى يمكن تمثيلها داخل
الحاسب .

# غيض حسابي

arithmetic underflow

عبارة تدل على أن ناتج عملية حسابية يقل عن الحد الأدنى للأعداد التي يمكن للحاسب تمثيلها.

( انظر : فیضان حسابی arithmetic overflow )

#### بنية الماسب

#### architecture

تصلميم للحاسب يحقق الوصول إلى معايير وأهداف محددة كمعرفة المعالجة وسعة الذاكرة والقدرة على معالجة برامج متعددة أنياً.

# ملف مؤرشف

archived file

ملف مخزن على وسط تخزين خارجى لا يشترط اتصاله بالحاسب.

#### أرشفة

#### archiving

تخصرين الملفات المساندة والاحتياطية وملفات الوقائع بنظام محدد.

وحدة حساب ومنطق (ورح م) arithmetic and logical unit (ALU)

مجموعة الدوائر الإلكترونية التى تجرى العمليات الحسابية والمنطقية.

# استثناء حسابي

arithmetic exception
حالة تدل على أن ناتج عملية
حسابية له قيمة شاذة كما في

#### التحاليل بالستراجع وبالمتوسط المتحرك (أرما) ARMA

طريقة لتحليل المتسلسلات الزمنية تعتمد على استخدام أسلوبين معاً أولهما أسلوب التحليل بالتراجع لإيجاد علاقة بين المشاهدات الحالية وما قبلها وثانيهما أسلوب مراقبة النقط المتجاورة في محاولة لاكتشاف اتجاهات التغيير . والمصطلح مأخوذ من الحروف الأولى لكلمات العارة .

Autoregressive Moving Average

# شبكة أربا ( أربانت ) ARPANET

شبكة من أوائل شبكات إرسال حزم البيانات أنشئت بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأ تشغيلها عام ١٩٦٩، و هي تربط حالياً مجموعة ضخمة من الحاسبات في جميع أنحاء العالم، والاسم الأولى لكلمات العبارة:

Advanced Research Projects Agency NETwork .

منظومة ( صفيف ) متطومة محموعة من المفردات مرتبة في بعد واحد أو أكثر.

# مشنقل منظومات

array processor

حاسب له بنية مصممة خصيصاًلتشغيل المنظومات . ويتكون عادة من مجموعة من المشغلات التي تعمل معاوفي نفس الوقت ، مما يؤدي إلى زيادة سرعة تنفيذ العمليات المختلفة على المنظومات .

#### عقدة المفصل

articulation point = cut vertex
عقدة فى مخطط ما ينشأ عن
إزالتها أن يصبح المخطط غير
متصل.

# ذكاء اصطناعي

artificial intelligence علم تطويع الآلة لتحاكى الذكاء البشرى.

# أسكي

**ASCII** 

شفرة أمريكية الأصل انتشر استخدامها دولياً للرموز المستخدمة في مجال الحاسبات الآلية والاتصالات ويتكون اسمها من الحروف البادئة لكلمات العبارة الأجنبية:

American Standard Code for Information Interchange

#### جملة تخصيص

assignment statement

جملة أساسية للغات البرمجة تُخَصِّص قيمة جديدة لمتغير ما .

# عَنْوَنة بالمضمون

associative addressing

طريقة عنونة يتم بها التوصل للبيانات في ذاكرة الحاسب عن طريق مضمون البيانات وليس عن طريق موقعها .

# ذاكرة المضمون

associative memory

وحدة تخزين يتم التوصل إلى البيانات المختزنة فيها عن طريق المضمون وليس العنوان وتسمى كذلك خازنة المضمون

( associative storage) أو الذاكرة المعنونة بمضيمونها (content - addressable - memory = CAM )

# لامستقر

astable

دائرة إلكترونية ليس لها حالة مستقرة و من ثم يتردد ضرجها بين قيمتين بصفة دائمة .

نجمة \* نجمة \* إحدى العالمات على لوحة

#### ء ، و مجمع

assembler

برنامج لترجمة لغة التجميع إلى لغة الآلة .

(انظر: لغة التجميع (assembly language

# لغة التجميع

assembly language

لغة رمزية مقابلة للغة الآلة تستخدم لكتابة البرنامج بصورة أكثر وضوحاً للإنسان .

# برنامج تجميعي

assembly program

برنامج مكتوب بلغة التجميع. (انظر: لغة التجميع (assembly language)

# افتراض صحيح

assertion

معادلة بوليانية تأخذ القيمة "صبح".

# تعيين

assignment

(أ) تحديد قيمة معينة لمتغير ما في برنامج ،

(ب) تحديد الوحدات المحيطية المستخدمة في برنامج ما .

النهايات الطرفية حيث يتم إدخال وإخراج البيانات في غير تزامن .

حزمة بينية مرفقة للتكنولوجيا المتقدمة ATAPI = advanced technology attachment packet interface وصلة بينية مطورة إلكترونيًا تُسهل تثبيت ودعم أجهزة تشغيل الأقراص المكتنزة وما إلى ذلك.

مجموعة أوامر الانتباء AT command set = attention command set

مجموعة من الأوامر القياسية التي تتيح التحكم في المودم عن طريق برامج الحاسب. ومن هذه الأوامر الخاصة بإعادة تشغيل المودم ، والمجموعة الخاصة بإيقاف المودم في نهاية الإيصال.

اسلوب نقل لاتزامنی ATM = asynchronous transfer mode

بروتوكسول قسيساسى لنقل المعلومات تُجمع فيه البيانات في خلايا طول الواحدة منها ٥٣ بايت ( ٤٨ بايت للبيسانات و ٥ بايت للعنوان ).

المفاتيح الخاصة بإدخال ألبيانات وترمنز إلى عملية الضرب في الحاسب .

# ملاقة لاتماثلية

asymmetric relation

علاقة ع بين عنصرين س ، ص من فئة ما تتميز بأنه عندما تتحقق العلاقة س ع ص فلا تتحقق العلاقة ص ع س . ومن أمثلتها العلاقة أقل من ( < ) .

**Variation**asynchronous

صفة لجهاز يبدأ فى تداول
البيانات الخاصة بعملية ما فور
انتهائه من العملية السابقة لها ،
دون ارتباط بتنسيق زمنى .

# نقل لامتزامن للبيانات

asynchronous data transfer

نقل للبيانات بين وحدات
الحساسب عن طريق خطوط
الاتصال ، ولا يعتمد هذا النقل
على وجود إشارة تزامن ولكن يتم
بتبادل إشارات التحكم بين
الوحدات المتصلة .

# أداة لاتزامنية

asynchronous device جهاز لا يعتمد تشغيله على إشارة تزامن ، ومن أمثلت

لتصبح متاحة لمستخدمه .

# سرفق

#### attachment

ملف مرفق برسالة بريد الكترونى يتم إرسالهما معا . وترسل مثل هذه الملفات كما هي من خلال الشبكات المحلية أو الخدمات التجارية مباشرة . وفي حالة إرسالها من خلال الإنترنت يجب تشفير الملفات المرفقة إلى رموز أسكي . (انظر أسكى )

#### توهين

#### attenuation

انخفاض قيمة إشارة ما نتيجة مرورها في وسط يمتص جزءاً من طاقتها.

# صفة مميزة (سمة )

#### attribute

صفة تميز ملفاً أو سجلاً أو حقلاً وتبين نوعه أو كيفية التعامل معه، أو تبين أي معلومات عن البيانات المخزونة فيه .

# وحدة استجابة سمعية audio response unit

# مفتاح إلكترونى يعمل بأسلوب النقل اللاتزامني ATM switch

مفتاح يسمح بنقل المعلومات بالأسلوب البلات زامنى بين الحاسبات المختلفة في شبكة معينة.

(انظر: أسلوب نقل لا تزامنی ) ATM )

#### ذرة

#### atom

مصطلح يستخدم فى لغة الحاسب للتعبير عن قيمة لا يمكن تجزئتها.

# الذرية

# atomicity

اختبار يجسرى على وحدة التعامل للتأكد من تكاملها . ويعد هذا الاختبار ناجحاً إذا كانت العمليات التى يتكون منها النشاط (المعامل) تتم كلها بنجاح أو تتوقف جميعها ، أما إذا تم بعضها وفشل الأخر فإن هذا الحدث لا يتصف بالذرية .

# أمر وصل

#### attach

توصيل وحدة طرفية للدسب

وتطوير المواد التعليمية دون الحاجة إلى وضع بزنامج خاص . (انظر : التعلم بمعاونة الحاسب computer assisted learing (CAL))

# أداة تأليف

authoring tool

برنامج يتيح للمطورين ابتكار عسروض بالوسائط المتعددة أو إنشاء صفحات تنشر على شبكة الويب العالمية . وتؤدى هذه الأداة إلى أوتمة بعض الأجزاء الهامة والأكثر صعوبة في برنامج المصدر وهذا يُمكن المطورين من العمل بمستوى أعلى . وتتضمن أدوات تأليف صفحات الإنترنت لغات مثل Front Page و HTML المتاحدين في إصدارات برامج المشاركة .

تفويض منح المستخدم حق التوصل إلى المنح المستخدم حق التوصل إلى المنح البيانات المخزونة ، وذلك طبقاً لقواعد التأمين والتخكم في نظام التشغيل .

# البدء الأوتوماتي auto boot = auto start تحميل نظام التشغيل أوتوماتياً

صوتاً مسموعاً (رنيناً أو موسيقى أو كليهما) رداً على طلب مقدم للحاسب .

# سجل المراجعة

audit log = audit trail
سجل لجميع المعاملات التي
تمت على الحاسب في فترة محددة
وهو وسييلة أمن هامية لنظام
الحاسب.

# سجل المراجعة

audit trail = audit log ( audit log : انظر )

#### زيادة

augmenting

ضم جزء معروف من العنوان إلى جزء آخر لإتمامه.

# الاستيثاق

authentication

عصلية التأكد من هوية مستخدم الحاسب أو من العملية المشغلة وهذا تدبير أمنى يمنع غير المصرح له من استخدام الحاسب ويحمى البيانات المحفوظة به .

# لغة تأليف

authoring language لغة مصممة لغير المتخصصين في الحاسب تستخدم في كتابة

الحاسب بأمر واحد ،

#### نظرية المماثلات

automate theory

مجموعة من القواعد تنظم عمليات الحاسب طبقاً لمماثلات نظرية لهذه العمليات ،

# تلخيص ذاتى

automatic abstracting

معالجة آلية للنصوص بقصد
اشتقاق الكلمات التي يمكن
استخدامها كمفاتيح دالة
( key words ) لهذه النصوص .
وتطبق هذه العملية بصفة خاصة

# وحدة نداء ذاتي automatical call unit = ACU ( انظر: ACU )

# تصحيح الأخطاء تلقائيا

automatic error correction تجمديح الحاسب لأخطاء في بيان مخزون به أو مرسل إليه تلقائياً بعد اكتشافها . وذلك باستخدام نظم أكواد (شفرات) البيانات التي تبين الأخطاء وطريقة تصحيحها .

عند توصيل التيار الكهربى . ( انظر : إعادة البدء أوتوماتياً automatic restart )

#### إنقاص ذاتي

autodecrement

طرح عدد من عَدَّاد أو مـؤشـر عند إتمام عـمليـة مـا دون الصاجـة إلى إعطاء أمر صريح بذلك .

#### زيادة ذاتية

autoincrement

زيادة العدد المبين في عَدًاد أو مؤشر عند إتمام عملية ما دون إعطاء أمر صريح بذلك .

فهرسة ذاتية autoindexing وسيلة لتخزين البيانات واسترجاعها بمساعدة فهرس مرتب على أساس مفتاح البحث بحيث يتم إعادة ترتيب الفهرس تلقائياً عند إضافة بيان جديد .

autoload رأ) تحميل ذاتي الأشرطة المغنطيسية عن طريق سحبها ذاتياً من بكرة إلى أخرى ،

رب) اختيار كمية من البيانات من شريط مغنطيسي طبقاً لقواعد مسبقة ونقلها إلى

# التحكم الأوتوماتي في الكسب

automatic gain control ضبط منسوب الإشارة الخارجة من الدائرة بحيث لا يتاثر بتغيير منسوب الإشارة الداخلة .

# برمجة اوتوماتية

automatic programming
تولید الحاسب لبرامج جدیدة
أوتوماتیا بغرض استخدامها فی
تطبیقات تحددها بارامترات
التشغیل .

# إعادة البدء اوتوماتيًا automatic restart

إعادة تشخيل الحاسب أوتوماتيا عند توقف نظام التشغيل أو وحدة التشغيل المركزية لسبب ما، ويقوم الحاسب في هذه الحالة بتنفيذ برنامج التشغيل فور زوال سبب التوقف.

# اختیار أتوماتی للمسار (توجیه ذاتی للمسار)

automatic routing

اختيار الحاسبات فى شبكة نقل البيانات للمسار الذى يجب أن تسلكه رسالة لتصل من نقطة

# اكتشاف الأخطاء تلقائياً

automatic error detection

اكتشاف الحاسب لأخطاء في

بيان مخزون به أو مرسل إليه
ويتم ذلك تلقائيًا باستخدام نظام
أكواد البيانات.

# الإبطاء الأوتوماتي

automatic fallback

إحدى الخصائص التي تتيع لأجهزة المودم خفض سرعتها في بعض الحالات محثل حالة التحدد التحدد وتحدد سرعات المودم طبقًا للمعايير القياسية التي تصدرها اللجنة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون (CCITT).

(انظر: اللجنة الاستشارية الدولية للتلفراف والتليفون ( CCITT

# نسخ المقل تلقائيًا

automatic field duplication تخزين قيمة واحدة في حقل للبيانات وتكرار هذه القيمة في عدد من السجلات المدخلة إلى الحاسب دون الحاجة إلى إدخال هذه القيمة في كل مسجل على حدة .

يمكن أن تحاكي الإنسان في حركاته و تصرفاته .

ب - آلة لتحليل سلسلة من الرموز لمعرفة ما إذا كانت هذه السلسلة تنتمى لإحدى المجموعات المعروفة للآلة .

# إعادة الحسابات أوتوماتيًا auto-recalc

قدرة برنامج الحسابات المجدولة ( spreadsheet ) على إعادة حساب قيم الخلايا أو بعضها أوتوماتياً إذا تغيرت الصيفة المعبرة عنها كلياً أو جزئياً.

#### البدء الأوتوماتي auto start = auto boot

(انظر . auto boot )

# أجهزة مساعدة

auxiliary equipment أجهزة إضافية تتصل بنظام الحاسب ولا تخضع للتحكم المباشر لوحدة التشغيل المركزية

# الذاكرة المساعدة

auxiliary memory

وحدة تخزين إضافية تستعمل
امتداداً لوحدات التخرين
الرئيسية وتسمى كذلك خازنة
مساعدة (auxiliary storage).

المصدر إلى نقطة المقصد فى أسرع وقت ممكن ، وذلك بتوزيع الصمل توزيعاًمناسباعلى المسارات المختلفة بالشبكة ،

# مركنز تصويل اوتزماتي (سنترال اوتوماتي )

automatic switching center

نقطة مسركسزية في شسبكة
اتصالات تستقبل الرسائل من
عدة طرفيات وتوجهها لعدة
طرفسيات أخسرى بطريقسة
أوتوماتية.

# صرافة أوتوماتية

automatic teller machine
(ATM) = cash dispenser
نهاية طرفية تتيح للعميل
إمكانات عديدة للمعاملات
المصرفية باستخدام بطاقة تثبت
شخصية المستخدم.

# تشغیل أوتوماتی ( أوتعه ) automation

تشغیل عملیة أوتوماتیاً بوسائل آلیة یحکمها جهاز میکانیکی أو إلکترونی لمراقبة سیر العملیة واتخاذ القرار.

# أوتوماتون

automaton أ – اسم أطلق على الآلة التي

الفيديو لبيسة ويندوز حنيث تخزن البيانات الخاصة بالصوت وتلك الخاصة بالصور في خانات متعاقبة.

# تنسيق صوقي – مرئي

AVI = audio-visual interface

i و من تنسيسقات الملفات

بحيث يمكن تخبزين الصسور

المتحركة (الفيديو) مع المسوت

المصاحب لها ، ويلزم لعرض

وتشغيل تلك الملفات أن يكون

الحاسب مزودًا بالوسائط المتعددة

ومايكروسوفت، وبطاقة صوت ،

وغالبًا ما يكون هذا النوع من

الملفات كبيرًا جدًا (حوالي ، هيجابايت لعرض فيلم مدته ه

دقائق مثلاً ) . لذلك يتم تخزينها
عادة على أقراص مكتنزة ،

# أزيرتى

#### **AZERTY**

نظام فرنسى التوزيع الحروف اللاتينية على لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة والحاسب. يتميز النظام بأن الصف العلوى للحروف يبدأ من اليسار بترتيب حروف الكلمة AZERTY

(انظر:کسویرتی QWERTY، دفوراك DVORAK)

# إتاحية التشفيل

#### availability

معدل قابلية النظام للتشغيل
ويقاس هذا المعدل في العادة بعدد
السساعات التي يكون الصاسب
فيها متاحاً للاستبخدام
مقسوماًعلى عدد ساعات اليوم،
ويقل هذا المعدل كلما زادت
أعطال الحاسب .

# الزمن المتاح

#### available time

الزمن الذي يمكن أن يؤدي فيه الحاسب والوحدات المتصلة به شعف للأ مفيداً ويشمل زمن الاستخدام الفعلي للحاسب وزمن اللاشغل .

انظر: إتاحية التشغيل availability ( idle time

عبيد حبيد صورة (رسم) ثلاثية الأبعاد، وقد تكون متحركة، تُستخدم لحاكاة عنصر في مجال الحقيقة الافتراضية (انظر: الحقيقة الافتراضية (virtual reality)

تعاقب الصوت والصورة AVI = audio video interleave تنسيق لملف يُستخدم لملفات

# В

#### لقط

#### babble

تشـــويش ناتج عن تداخل إشارات في النظام.

# الموصل الرئيسي

#### backbone

مصطلح يطلق على مُحكِمعُ التوصيل بين الشبكات المختلفة ، حيث يتم توصيل الشبكات الجزئية والجسور وموجهات المسار بالموصل الرئيسي .

# الشبكة الأساسية

#### backbone network

مجموعة العقد الأساسية في شبكة الحاسبات . والتي تتبيع خدمات الاتصال بالشبكة.

# مشغل ظهير

# backend processor

مشغل يساعد المشغل الأساسى، ويستخدم فى بعض العمليات المتخصصة مثل إدارة قواعد البيانات وإجراء عمليات حسابية منطقية خاصة .

#### تشغيل في الخلفية

background processing

تشغيل برنامج فى الخلفية . (انظر: برنامج فى الخلفية ) ( background program

# برنامج في الخلفية

background program
برتامج يتم تشغيله على دفعات
بصورة غير فورية كلما سمحت
ظروف تحميل الحاسب بذلك ،

#### الانعكاسية الخلفية

background reflectance

انعكاس الضبوء من خلفية الرموز الضوئية ويفيد في قراءة رموز البيانات الممثلة بأسلوب الترميز الضوئي.

# ذاكرة مساندة

backing memory ذاكرة تُسْتَخُدَم امتداداً للذاكرة الرئيسية للحاسب عند الحاجة .

# خازنة مساندة

backing storage = bulk storage = secondary storage

وحدة أو أكثر لتخزين البيانات خارج الذاكرة الرئيسية للحاسب،

# حركة خلفية

#### backspace

تحرك حقيقى أو اعتبارى خطوة واحدة إلى الخلف يتحدد نوعه وطول خطوته بنوع العمل المطلوب وطبيعته .

#### قفول

#### backtracking

خاصية لبعض الخوارزمات التي تقوم بالبحث عن هدف معين فتسلك لذلك مساراً ما ، فإذا لم تصل إلى الهدف تعود أدراجها من نفس المسار لتسلك مساراً أخر.

# أحتياطي

#### backup

ميفة لمصدر يمكن استخدامه بديلاًللمصدر الأصلى عند توقفه عن العمل.

(انظر: ملف احتياطي

backup file

نظام تشغیل احتیاطی backup system )

# ملف احتياطي

#### backup file

نسخة إضافية من ملف يحتفظ بها كبديل للملف المستخدم فعلاً.

# نظام تشغيل احتياطي backup system

نسخة إضافية من نظام تشغيل يحتفظ بها كبديل لنظام المستخدم فعلاً.

# مىيغة " باكوس نُور "

Backus normal form = Backus ،

Nour form = B N F

تدوین نمطی لتوصیف تراکیب

لغات البرمجة انتشر استخدامه.

وقد وضعه " جون باکوس "

و " بيتن نور " فعرف باسميهما.

# مىيغة " باكوس ئور

**Backus Nour form** 

= Backus normal form

(Backus normal form · انظر)

# توافق رجعى

backwards compatible

مصطلح يصف منتجات تصميمه ليتوافق مع المنتجات السابقة له . وفي مجال البرامج، يمكن وصف معالج النصوص مثلا بأنه متوافق رجعيًا إذا كان يستطيع قراءة وكتابة ملفات من إصدارات سابقة لنفس البرنامج. كمنا يمكن أيضًا وصف نظام التشغيل بأنه متوافق رجعيًا إذا

المغنطيسي.

ب - جـزء من الطيف التـرددى المحصور بين حدين معينين.

# قناة محدودة النطاق

band - limited channel قناة اتصال نطاقها محدود.

# مرشح نطاقى

band pass filter

مرشح يسمح بمرور الإشارات الكهربائية التى تتراوح تردداتها بين قيمتين محددتين ويضعف ما عداها.

# مُرشُّح رافض نطاقی = مُرشُّح مُوقف نطاقی band reject filter = band stop filter

مسرشع لا يسسمع بمرور الإشارات التى تتراوح تردداتها بين قيمتين محددتين و يسمع بمرور ما عداها .

# مُرَشُح مُوقِف نطاقي

band stop filter
= band reject filter

(انظر:

( band reject filter

كان يستطيع تشغيل براميج تم تصميمها لإصدارات سابقة من نفس نظام التشغيل.

#### توازن العقدة

balance, node

مقياس لتوازن الشجرة اليسرى لعقدة ما بالنسبة للشجرة اليمنى لها. ويعرف هذا المقياس عادة بأنه الفرق بين عمق هاتين الشجرتين أو الفرق بين عدد العقد فيهما.

# مساعدة بالونية

balloon help

أيقونة صغيرة تظهر وتختفي في نظم رسوم الحاسب على نمط الرسوم المتحركة لتقديم تعليمات مباشرة . ويتم تنشيط تعليمات المنطاد في الكثير من المنتجات عن طريق وضع الماوس على أي عنصر تحكم أخر لبضع ثوان . ومثل هذا النوع من المساعدات يعرض التعليمات الخاصة بالجزء المشار إليه فقط .

# نطاق

band

أ - مجموعة من المسارات المتحمومة على القرص

بعرض لافتات بعضها البعض عن طريق بعض المنظمات مثل ( link exchange ) أو ( banner exchange )

#### صفحة لافتة

#### banner page

١- في بعض البرامج: صفحة تظهر في بداية تشغيل البرنامج تضم تعريفًا به وبمنتجه وأية بيانات أخرى لجذب الاهتمام.
 ٢- في نظام الطباعة بنقط مصفوفة معفحة تخرج مع كل مُخرَّج مطبوع تبين معلومات عن

مصفوفة . صفحة تخرج مع كل مخرَّج مطبوع تبين معلومات عن طالب المخرج وحجم العمل المنجز وبيانات عن برنامج الطباعة ، وتخدم هذه الصنفحة بصفة أساسية في فصل كل مخرج عن التالى له .

(انظرَّ: عملية التوزيع ( spooling

# شفرة القضبان

#### bar code

شفرة لتمشيل الأعداد تتكون من مجموعة من الخطوط الرأسية مختلفة السمك متقاربة أو مستباعدة . ومن أمسشلة استخداماتها الدلالة على الصنف والسعر في المتاجر.

# اتساع ألنطاق

#### band width

الفرق بين أقصصي وأدنى تردد مسموح بمروره خلال قناة اتصال.

# إشارة تنبيهية

#### bang

إشارة في نظام التسفيل يونكس على صورة علامة التعجب "!" ، تظهر في بعض عناوين الإنترنت وتنبه إلى تتبع أوامر ضرورية لتشغيل نظم يونكس .

# تبديل بنك الذاكرة

#### bank switching

طريقة خاصة لتبديل نطاق الذاكرة تستخدم عادة في نظام الحاسب الدقيق عند الحاجة لنطاق ذاكرة أكبر .

# لافتة

#### banner

إعلان على صفحة من صفحات شبكة الويب العالمية ، يكون أحيانًا على شكل مستطيل أفقى وأحيانًا أخرى بطول الصبفحة وبعرض بوصة أو أقل . وبالنقر فوقه بالماوس ينتقل المستخدم إلى مصوقع الويب المعلن عنه .

بيزيك

**BASIC** 

لغة من لغات الحاسب تستخدم أساساً في الأغراض التعليمية، ويتكون المصطلح الأجنبي من أوائل حروف كلمات العبارة Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code

نظام أساسى للتحكم فى مُدخلات ومُضرجات العاسب basic input/output system (BIOS)

(انظر: بايوز BIOS)

دفعة

batch

مجموعة متجانسة من المفردات ومنها:

دفعة بطاقات batch of programs دفعة برامج دفعة معاملات

batch of transactions

تحكم لأقمى

batch control

مراقبة كل دفعة من دفعات البيانات المدخلة فى نظام تشغيل بيانات بفرض التاكد من صحتها،

قارئىء شفرة القضيان bar code reader = bar code scanner

كل جهاز يمكن به تحويل شفرة القضبان إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بالحاسب.

(انظر:واند Wand)

أساس

base

عدد الرموز الرقصية المستخدمة في نظام عددي ما ، وأكثرها استخداماً الأساس ، الثنائي binary base للنظام الثنائي (صفر ، واحد) والأساس العشرى decimal base للنظام العشرى (صفر إلى تسعة).

عنوان أساس

base address

عنوان مطلق تنسب إليه أماكن تخزين بيانات معرُّفة بعناوين نسبية.

إرسال النطاق الأساسي base band transmission

إرسال الإشارة مباشرة دون تضمينها أو تحميلها على إشارة أخرى.

# خازنة تُنشط إلكترونيًا

beam store

ذاكرة ممغنطة تستخدم الحزم الإلكترونية لتنشيط خلاياها، ومن أمثلتها الذاكرة الخاصبة بأنابيب الأشعة الكاثودية.

# نبضة

beat

الموحدة الزمنية اللازمة لتنفيذ إحدى وظائف الحاسب، فمثلا يتطلب تنفيذ أحد أوامر برنامج ما نبخستين : الأولى لتهيئة الأمر وتحديد العناوين اللازمة لتنفيذه والثانية لتنفيذه وبالتالي لتحقيق الغرض الوظيفي له.

# أساس تقييم الأداء

benchmark

أساس لتقييم الأداء في نظام ما ،

# اختبار الأداء

benchmark test

اختبار مصمم لقياس مستوى أداء الحاسب أو البرنامج ، لقارنة الأداء بأداء النظم الأخرى.

# تشغيل بالأفعة

batch processing

تشغيل في الخلفية لدفعة من البرامج أو من المعاملات .

# طابور الدفعات

batch queue

الطابور الذى ينظم ترتيب البرامج والشفلات فى دفعة تعمل فى الخلفية دون ارتباط بنهاية طرفية .

بود

Baud

وحدة لقياس سرعة الإشارات الثنائية ،

والمصطلح منسسوب إلى العالم الفرنسي Baudot (١٩٠٣).

# معدل " بود "

**Baud** rate

عدد المرات التي يمكن فيها تفيير حالة نظام نقل البيانات في الثانية الواحدة ، وفي نظم نقل البيانات الثنائية يكون معدل " بود "مساوياً لمعدل البيتات ، أي أن : البود الواحد = بيتة واحدة.في الثانية .

# تكريد ثنائى للأرقام العشرية BCD

(انظر:

(Binary Coded Decimal

بالانحياز الأماميforward bias. (ج-) في البيانات: إزاحة منتظمة في كل قيم القرارات عن قيمة محددة.

# الهيئات السبع الكبري big seven hierarchy

الهيئات السبع الأصلية للجموعات الإخبارية في شبكة يوزنت وهي: comp اختصار لل computing miscellaneous المنطمة الحاسبات ، misc miscellaneous المنوعات ، news المخبار، recreation اختصار لـ recreation اختصار لـ soci science المترفيه ، soc اختصار لـ social issues للعلوم ، soc اختصار لـ talk (debate) المارة هذه الأقسام من المجموعات الإخبارية وفقا لقواعد معينة الإخبارية وفقا المعوعات الجديدة .

(alt hierarchy

# ثنائى

binary

صنفة تطلق على الإشارات أو
الرموز التي تتخذ إحدى قيمتين
مميزتين وتطلق كذلك على النظم
التي تتعامل بها .

# معدل الفطأ في البيتات ber = bit error rate

(bit error rate : انظر)

# التلاؤم الأفضل

best fit

أنسب مكان بالذاكرة الرئيسية لتحميل برنامج ما وذلك بفحص الأماكن الخالية بالذاكرة واختيار المكان الذى تزيد سعته عن الحجم المطلوب.

# اختبار بيتا

beta test

الاختسار الأولى لبرنامج ما قبل تسويقه ، ويتم داخل أماكن منتقاه من قبل الموزعين .

# انحياز

bias

(أ) فى الإشارات: قيمة جهد التيار المستمر فى إشارة متغيرة.

(ب) فى الدوائر الإلكترونية: قيمة الجهد اللازم لتشغيل أولإيقاف الترانزستور، ويُعْرف الجهد اللازم لاستمرار مرور التيار فى الترانزستور

# عملية ثنائية

binary operation

عملية حسابية أو جبرية أو منطقية تُجرى على معاملات ثنائية .

# برنامج ثنائى

binary program

صورة البرنامج المترجمة إلى لغة الآلة بالشفرة الثنائية .

# بحث ثنائی = بحث بالتنسیف

binary search
بحث عن بيان أو سجل داخل
ملف أو قصائم قية يتم على
النحوالآتي . ترتب البيانات
تصاعدياً ثم يفحص البيان
الأوسط ، وبناءً على نتيجة هذا
الفحص يجرى البحث في أحد
نصفى القائمة الأعلى أو الأسفل
ثم تكرر هذه العملية في نصف
القائمة الذي يجرى به البحث

# خُوارُزم بحث ثنائي

يتبين عدم وجوده ٠

binary search algorithm

خوارزم للبحث الثنائي عن بيان أو سجى ·

(انظر:بحثثنائي

(binary search

# كود ثنائي

binary code

نظام تكويد الأعداد الطبيعية أو رموز لغة ما باستخدام أرقام ثنائية .

# تكويد شنائى للأرقـام العشرية

Binary Coded Decimal (BCD)

كود ثنائى لكتابة الأرقام من

صفر إلى تسعة كل منها على
حده.

# تكويد ثنائى للأرقام الثمانية

binary coded octal طريقية تمثل فيها الأرقام الشمانية من صفر إلى سبعة باستخدام ثلاث بيتات ثنائية .

# رقم ثنائی (بیتة )

binary digit (bit)

أحد الرميزين ( الصعفر أو الواحد ) المستخدمين لكتابة شفرة ثنائية،

# نظام ترقيم ثنائى

binary number system

نظام ترقيم أساسه الرقم ٢ ويستخدم رمزى الصفر والواحد فقط وهو أشيع النظم في الحاسبات ،

# البيونيات

#### bionics

الدراسة الخاصة بالنظم الحيوية بهدف نقل خصائصها ووظائفها إلى معدات وأجهزة إلكترونية لمحاكاة بعض سلوكيات الحية.

# بايوز

BIOS = basic input/output system

نظام أساسى للتحكم فى مدخلات ومخرجات الحاسب يتكون من مجموعة من البرامج المشفرة فى ذاكرة القراءة فقط ROM فى الحاسبات ، لتسهيل تحويل البيانات وأوامر التحكم بين وحدة التشغيل المركزية والوحدات الطرفية .

# مستشعر حَيَويّ

#### biosensor

أداة تستخدم وسائل بيولوجية لاستكشاف الإشارات وإرسالها.

# مخطط ذو شقين

# bipartite graph

مخطط يمكن تقسيم عقده إلى قلسمين أ، بحيث تقع كل وصلات المخطط بين عقدة فنى أ وأخرى في ب .

# شجرة ثنائية

# binary tree

نموذج ، على هيئة شجرة ثنائية التفرع ،يمثل تركيب بعض أنواع البيانات في الحاسب. ( انظر : هيكل البيانات ( data structure

# ربط

#### bind

تخصيص قيمة لمتغير معين تستخدم كلما ظهر هذا المتغير، محثال ذلك ربط بارامترات البرنامج الفرعى بقيم محددة في البرنامج الأصلى.

# زمن الربط

# binding time

الفترة الزمنية التى يستبدل المترجم فيها القيمة المحددة أو العنوان بالاسم الرمزى للمتغير.

# حاسب حيوى

bio-computer

مصطلح يُطلق على تصور مستقبلي لإنتاج حاسبات مزودة بمستشمرات وبرامج خاصة تحاكى الإنسان

# الهندسة الحيوية=البيونيات bioengineering = bionics ( bionics )

# كثافة البيتات

# bit density

عدد البيتات المسجلة فى البوصة الطولية من الشريط المغنطيسى . ولهذه الكثافة قيم نمطية متعارف عليها ، وأكثرها شيوعاً . . ٨٠٠ بيتة فى البوصة .

# معدل الخطأ في البيتات bit error rate (ber)

معدل الخطأ في التعرف على بيتات إشارة ثنائية منقولة من مكان لآخر. (الخطأ يتمتل في اعتبار البيتة صفراً بينما البيتة المرسلة واحد أو العكس).

# تمشيق البيتات

# bit interleaving

إرسال مجموعة من رسائل البيتات عبر قناة اتصال واحدة وذلك باختيار بيتة أو أكثر من كل رسالة وإرسالها تتابعياً، ثم إعادة ترتيب الرسائل عند استقبالها بتجميع البيتات الخامية بكل رسالة على حدة وتعتبر هذه الطريقة إحدى وسائل المشاركة الزمنية في نظم البيانات .

# إشارة ثنائية القطب

bipolar signal إشارة تُمَثَل عناصرها بالجهدين الموجب والسالب .

دائرة ثنائية الاستقرار bistable circuit دائرة إلكترونية مخرجها حالتا استقرار هما "الصفر"و"الواحد"،

# بايستك

#### **BISYNC**

بروتوكول للاتصالات ثنائية التنزامن يستخدم عادة بين الحاسبات الرئيسية والنهايات الطرفية ، واللفظ منحوت من العبارة الأجنبية : binary synchronous communications

# بيتة

#### bit

كلمة منحوتة من العبارة الإنجليزية binary digit . ( انظر : رقم ثنائى ) binary digit )

# نقل حزم البيتات

bitblt = bit block tranfer عملية نقل حزم من البيتات من الذاكرة الرئيسية إلى ذاكرة الفيديو للعرض على الشاشة .

قيم البيتات لنقطة محددة تتغير شدة إضاءة هذه النقطة أو يتغير لونها على الشاشة.

#### بت نت

#### bitnet

شبكة أكاديمية ضخمة تتيح خدمات متنوعة مثل البريد الإلكتروني والتخاطب وخدمة نقل الملفات . وهي تستخدم بروتوكولاً خاصاً تم تصميمه اعتماداً على البروتوكولات المستخدمة في شبكة شركة IBM .

# نسق البيتات

# bit pattern

مجموعة من البيتات تُكُون كلمة واحدة تتوالى فيها الآحاد والأصفار بتنسيق خاص ، وتتخذ البيتات أساساً لتعريف الرموز (الحسروف والأرقام) في نظم الحاسبات المختلفة .

# معدل البيتات

#### bit rate

معدل سرعة نقل البيتات عبر شبكات الحاسب ، ويساوى عدد البيتات المنقولة فى الثانية الواحدة ،

# معالجة البيتات

# bit manipulation

تعامل أوامر الحاسب مع كل بيتة على حدة ، وتسمح بعض لغات البرمجة بذلك على حين تُقصر لغات أخرى التعامل على مستوى الكلمات أو البيتات .

# خارطة نقطية

#### bitmap

مجموع النقاط التى تتكون منها الصورة ويساوى حاصل ضرب عدد أعمدة الصورة فى عدد سطورها. وتقدر دقّة الصورة بعدد النقاط فى البوصة المربعة، وتعتمد الكثافة النقطية إلى حد كبير على حجم الذاكرة العشوائية لفيديو الحاسب.

# صور خريطة البيتات

# bit map graphics

رسم على شاشة الحاسب تمثل فيه عناصر الصور ببيتات مخزونة في ذاكرة الحاسب ،

# عرض بالبيتات

# bit mapped display

أسلوب للمرض يكون فيه لكل نقطة على الشاشة نظير من بيتة أو أكثر في الذاكرة . ويتغيير

(اثنين أو أربعة أو ثمانية ) داخل وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم للمشغل ، وتسمح هذه البنية بتكوين مشغلات مختلفة السعة .

# أمر اختبار البيتات

bit test instruction

أمر باستطلاع قيمة بيتة معينة ليبين هل هي واحد أم صفر ثم تخزين النتيجة في بيتة للاختبار بحيث يمكن لأوامر أخرى قراءتها والتفرع على أساسها .

# ۱- بیاضة

blank

حيز يفصل بين الكلمات . ٢- خال

صفة للجزء غير المستغل من وسيط لتسجيل بيانات .

#### محو

blanking

محورمز أو أكثر من المعروض على شاشة الحاسب وذلك بوضع بياضة فوق كل رمز يراد محوه •

# نزف

bleeding

خروج نقط من الصبر عن النطاق المحدد لطباعة البيانات.

# إزاحة البيتات

#### bit shifting

نقل البيتات داخل المسجل بترحيلها يميناً أو يساراً خطوة واحدة أو أكثر، ويترتب على ذلك إضافة بيتت جديدة من أحدالطرفين وفقدان بيتات من الطرف الآخر مما يؤدى إلى تغيير نسق البيتات داخل المسجل .

(shift register

# دلالة البيتات

# bit significance

القيم المعنوية لكل بيتة فى نسق البيتات ، وهذه القيم إما عددية وترمز إلى رقم معين مثل 2<sup>n</sup> داخل النسق ) ، وإما منطقية ترمز لحدث معين مثل بيتة الخطأ .

# بنية شرائح البيتات

bit slice architecture

بنية للمشغلات الدقيقة في الحاسبات تتكون وحدة التشغيل المركزية فيها بتوصيل عدد من الوحدات المنطقية المتماثلة المسماه بشرائح البيتات ، وتمثل كل منها عدداً محدداًمن البيتات

ومــا بين هذه المكونات من علاقات،

# عملية مُعَوَّقة

blocked process عملية متوقفة لاحتياجها إلى مصدر غير متاح .

# صيغة الوحدة التجميعية block format

شكل الوحدة التجميعية لقرص أو شريط مغنطيسى يظهر فيه حجمها وتقسيمها الداخلي ومدلول مكوناتها المختلفة.

# فــجــوة بين الوحــدات التجميعية

block gap

رمسز أوعلامة في الوسيط المفنطيسي تبين حدود كل وحدة تجميعية مخزنة عليه ، ويختلف اتساع هذه الفجوة طبقاً لرسائل الكتابة والقراءة على هذه الوسائط .

# مناول الوحدات التجميعية (برنامج الوحـــدات التجميعية)

block handler ( block handling routine )

برنامج فى نظام تشعيل الحاسب يقرأ الوحدات

#### ءَ ومُصْصَ

# blinking

تعاقب الإطفاء والإضاءة لرمز أو مجموعة رموز معروضة على شاشة الحاسب بهدف لفت نظر المستخدم لأهمية حدث معين أو بيان ما .

# إشارة ضوئية

blip

بقعة مضيئة على شاشة الحاسب، تشير عادة إلى مكان الكتابة والقراءة في هذه الشاشة وقد تكون هذه البقعة ثابتة الإضاءة أو وامضة .

# وحدة تجميعية

block

مجمعة من المفردات المتجانسة تعامل كوحدة ومنها: وحدة تجميعية للنقل

Transfer block

وحدة تجميعية للبيانات

Data block

وحدة تجميعية أساسية في برنامج Basic program block

# مخطط تجميعي

block diagram

رسم تخطيطى يمثل مكونات نظام الحاسب أو غيره من النظم

# (ب) توقف

عدم إمكانية تنفيذ عملية على الحاسب بسبب غياب إحدى المواد اللازمة للتنفيذ .

# عامل التجميع

blocking factor

عدد السجلات المنطقية التى يتم تخزينها فى وحدة تجميعية واحدة ، ويتحدد هذا العدد على أساس حجم سجل البيانات المراد شخرينه وعلى حجم الوحدة التجميعية على وسيط التخزين.

# طول الوحدة التجميعية block length

عدد الرمون المكونة للوحدة التجميعية .

# مضاعفة بالوحدات التجميعية block multiplexing

نظام للمشاركة الزمنية فى استخدام قناة واحدة للاتصال بين مجموعة من وحدات الحاسب، وتتم هذه المشاركة بتبادل إرسال وحدة تجميعية أو أكثر عبر قناة الاتصال.

التجميعية أو يكتبها على الوسيط المغنطيسى (القرص أو الشريط)، ويحدد هذا البرنامج مكان الوحدة التجميعية وهل هي في ذاكرة الحاسب أو على الوسيط ويهدف إلى إقالال عمليات نقل الوحدات التجميعية بين الوسيط المغنطيسي وذاكرة الحاسب .

# مقدمة الوحدة التجميعية block header

الجزء من الوحدة التجميعية الذي يحتوى على رموز خاصة بالتحكم في هذه الوحدة مثل مميز الوحدة التجميعية ورموز صيغتها.

# فهرسة الوحدات التجميعية block indexing

نظام لفهرسة البيانات المُفَزَّنة على وسيط مغنطيسي بدلالة عناوين الوحدات التجميعية الحاملة لهذه البيانات،

# (۱) تجمیع

blocking

جمع عدد من سجلات البيانات في وحدة تجميعية .

#### لوحة

#### board

شريحة صلبة من مادة عازلة تبنى عليها الدوائر الإلكترونية وذلك إما بتشبيت مكونات هذه الدوائر على اللوحة وتوصيل أطرافها بأسالاك اللحام وإما بطبع مادة ماوصلة فوق المادة العازلة ثم تثبيت المكونات عليها وتسمى اللوحة في هذه الحالة لوحة دائرة .

# قلب ملف مغنطيسي

bobbin core

حلقة أسطوانية مغطاة بمادة قابلة للمغنطة تستخدم وسيطًا لتخرين البيانات في أنواع معينة من الذاكرة.

# يولماني

#### Boolean

صفة تطلق على المتغيرات والدوال والعلاقات الجبرية التي تتعامل بالنظام الثنائي ، والمصطلح منسسوب إلى العالم الانجليزي جورج بول ( ١٨٦٤ ).

# الجبر البولياني

Boolean algebra

(انظر: بولياني Boolean )

# استدعاء وحدات تجميعية block paging

استدعاء مجموعة من الوحدات
التجميعية من الوسيط
المغنطيسى إلى ذاكرة الحاسب
عند الحاجة إلى بيان مخزون في
أحد وحدات هذه المجموعة،
ويستلزم ذلك إعادة بعض
الوحدات التى كانت موجودة في
ذاكرة الحاسب قبل هذه العملية
إلى الوسيط المغنطيسسى،
وتسمى مجموعة الوحدات
التجميعية التى يتم تبادلها بين
الذاكرة والوسيط بالصغمة

# لفة تجميعية التركيب block structured language

لغة برمجة مركبة من وحدات تجميعية ، ويتكون البرنامج المكتوب بها من مجموعة وحدات تجميعية كل وحدة منها إما مجموعة من عبارات البرمجة وإما مجموعة من وحدات تجميعية ، وتعتبر لغة ألجول (Algol) أشهر مثال على هذا النوع من لغات البرمجة .

# **مىيغة " باكوس ونور "** BNF = Backus normal form ( انظر :

( Backus normal form

# ا دالة بوليانية

#### Boolean function

( انظر: بولياني Boolean )

# البادئ

#### bootstrap

لفظ يدل على مجموعة من العمليات المحددة اللازمة لبدء تحميل نظام ما أو تشغيله ويستخدم اللفظ كصفة بالمفهوم نفسه كما في الحالات:

المحمل البادئ bootstrap loader الذاكرة البادئة

bootstrap memory

العملية البادئة

bootstrap process

# مستعار حسابی ( مُرَحُل حسابی سالب )

borrow, arithmetic

(انظر: مُرَحُل حسابی (carry, arithmetic

# علامة بدء الشريط

#### **BOT** marker

علامة توضع فى أول الشريط المغنطيسى تمكن وحدة قراءته التَعَرُف على أوله ، والمصطلح الأجنبى منحوت من أوائل كلمات العبارة الإنجليزية :

. Beginning of Tape

# تطوير من أسفل لأعلى أ

bottom -up development
طريقة لتنفيذ حزم البرامج
تعتمد على تجميع الأجزاء
الأساسية الصغيرة من البرامج
واستخدامها لتركيب أجزاء أكبر
وتكرار ذلك حتى يتم بناء حزمة البرامج المطلوبة.

# إعراب من أسفل لأعلى bottom-up parsing

طريقة لتحليل عبارات لغة الحاسب تعتمد على البدء من أخر عقد شجرة التحليل حتى جذرها.

# أرتداد

#### bounce

أرتداد رسالة إلكتسرونية للمرسل الأصلى لتعذر استقبالها بسبب عدم تعرف الحاسب على عنوان المرسل إليه أو بسبب عطل فنى

# مسجل الحد

# bound register

مسجل يحفظ به عنوان يمثل حداً في الذاكرة ، وعادة يستخدم مسجلان للحدود لحفظ عنواني بداية ونهاية المكان المسموح للشفلة باستخدامه في الذاكرة.

# نقطة تفرع

# branch point

موقع يظهر فيه أمر بالتفرع لتنفيذ أحد شسقين من البرنامج بناءً على شرط معين.

# لوحة تجارب

#### bread board

لوحة يسهل تركيب وفك مكونات الدوائر عليها ، وتتكون عادة من مجموعات من صفوف الشقوب المتوازية تتصل كل واحدة منها بالأخرى بأسلاك خلف اللوحة

# بحث بالعرض أولاً

breadth-first search

(أ) بحث فى شجرة بيانات يقوم على زيارة الأخوة قبل الأخلاف (الأبناء و الأحفاد)، و يستخدم فى تصميم بعض خوارزمات الذكاء الاصطناعى .

(ب) طريقة للبحث عن بيان فى شجرة تمثيل البيانات يتم فيها فحص كل العقد (النقاط) فى الشجرة عند مستوى معين ثم تفحص العقد فى المستويات التالية واحداً فواحداً.

# بيتة /بوصة

bpi ( b/i )

عدد البيتات التى تسجل فى البوصية الواحدة من الشريط المغنطيسى . والمصطلح الأجنبى مأخوذ من الحروف البادئة لعبارة bit per inch .

( انظر : كثافة البيتات ( bit density

# بيتة / ثانية

bps (b/s)

عدد البيتات التى ترسل أو تستقبل فى الثانية الواحدة ، والمصطلح الأجنبى ماخدون من الحسوف البادئة bit per second .

( bit rate انظر : معدل البيتات )

# عقدة تفرع

branching node = parent node ( parent node : انظر)

# أمر بالتفرع = أمر بالقفز branch instruction = jump instruction

أمر يوجه الحاسب لاستكمال التنفيذ بالقفز أو التفرع إلى مكان آخر في البرنامج بعيداًعن التسلسل الطبيعي له، وقد يكون هذا القفز أو التفرع مشروطاً.

# عتاد قنطري

# bridge ware

معدات وبرامج مساعدة لتحدويل البرامج والبيانات المحررة لحاسب ما إلى الصيفة اللازمة لتشغيلها بحاسب آخر غير متوافق مع النوع الأول.

# نطاق عريض

#### broadband

قناة اتصالات عرض نطاقها يفوق عرض نطاق قناة نقل الصوت مما يسلمج بإرسال البيانات بسرعة عالمية .

# شبكة واسعة النطاق

# broadband network

شبكة اتصالات تسمح بمرور إشارات ذات نطاق ترددى واسع وبإرسال أكثر من إشارة في وقت واحد ، لكل منها حيز تردد خاص .

# إذاعة – نشر

# broadcasting

طريقة لتوصيل الرسائل بين الحاسبات في شبكة الاتصالات، وفيها تنقل الرسائل إما على مسار تجميعي ( bus ) وإما باستخدام الأقمار الصناعية، ويكون لكل حاسب في الشبكة

# نقطة توقف

# break point

مـوقع بالبـرنامج يحـدده المستَخْدِم من خلال أوامر معينة يتوقف عنده تنفيد البرنامج ليتيح للمستخدم مراجعة قيم المتغيرات المختلفة وغيرها للتأكد من صححة البرنامج حـتى هذا الموقع.

# ذاكرة طرفية

bric

خرطوشة تُستخدم ذاكرة إضافية في بعض أنوع الحاسبات.

# قنطرة الإشارات

# bridge

جهاز يؤدى أغلب وظائف مكرر الإشارة مع إمكان حجب بعض حزم المعلومات. وقد يستخدم أيضاً للربط بين شبكات ذات بروتوكولات مختلفة.

( repeater ) انظر:مكرر الإشارة

# محدد قنطري

# bridge limiter

أداة تُستخدم مع الأجهزة التناظرية وقد تكون بمثابة جزء داخلى فيها ، الهدف منها هو عدم تجاوز قيم المتغيرات للحدود القصوى المحددة لها ،

# فرز فقاعى

#### bubble sort

طريقة لفرز البيانات داخل قائمة بتصعيد القيم الأقل او الأكبر إلى أعلى القائمة بحيث تصبح هذه القيم مرتبة تصاعدياً ويسسمى الفرز فقاعياً ويسسمى عرب الفواعات في السوائل والموائل والموائل

# خانة

#### bucket

جــزء المسـار الدائرى فى القرص المغنطيسى الذى يمثل وحدة فعلية لتخزين البيانات .

# نظام المصاحب

# buddy system

طريقبة المتعامل مع نظام الذاكرة ، تقسم فيها الذاكرة المتاحة إلى مجموعات سعة كل منها تساوى 2<sup>n</sup> حيث n عدد صحيح .

# موازن = وسيط

#### buffer

مخزن وسيط لتبادل البيانات بين مسرحلتين مسخستلفتين في السرعة أو في طريقة الأداء .

# خزن مُوازِن

buffering طريقة برمجة تستعمل مخزناً

حق التوصيُّل للرسائل بشرط أن يتفق عنوانه مع العنوان الذي في الرسالة .

# قنطرة موجهة

#### brouter

جـهاز يؤدى وظائف كل من القنطرة ومُوجّه المسار .

# یی . اس . سی

BSC.

(أ) اتصالات ثنائية التزامن والمصطلح الأجنبي مسأخوذ من الحروف البادئة لكلمات العبارة binary synchronous

# communication )

(انظر: بايسنك BISYNC)
(ب) قناة اتصال ثنائية متماثلة
وهى قناة اتصال لنقل البيانات
الثنائية يكون فيها احتمال
وصول الإشارة "صفر" كما هى
مساوياً لاحتمال وصول
الإشارة "واحد" كمما هي.
والمصطلح الأجنبي ماخوذ من
الحروف البادئة للعبارة
(binary symmetric channel).

# ذاكرة الفقاعات

# bubble memory

( انظر:ذاكرة الفقاعات المغنطيسية magnetic bubble memory

غير الدقيقة أو لأساليب البرمجة غير السليمة . وفي العادة يقوم المستخدمون النهائيون باكتشاف هذه الأخطاء والتبليغ والإعلان عنها .

# خازنة مساندة

bulk storage = backing storage ( backing storage )

# مكتب

#### bureau

مكتب يقدم خدمات لنظم الحاسب مثل تجهيز البيانات ومعالجتها.

# إحراق

#### burn

تعبير يستخدم للدلالة على عملية برمجة الذاكرة من النوع بروم (PROM) التى يتم فيها مهر وصلات بالذاكرة باستخدام نبضات كهربائية عالية الجهد نسساً.

( انظر : مبرمج بروم ( PROM programmer )

# حزمة

#### burst

(1) سلسلة من الإشارات تعامل كوحدة واحدة.

مؤقتاً لحفظ التوازن بين معدل البيانات الناتجة من مدخل أى أداة طرفية والمدخلة إليه . ( انظر : موازن buffer )

# مُجَمّع مخازن وسيطة

buffer pool

مكان بالذاكرة يحوى تجمعات المخازن الوسيطة المستخدمة بواسطة برنامج أو جهاز طرفى. (انظر: وسيط buffer )

# مسجل وسيط

buffer register

مسسجل لتخزين البيانات تخزين البيانات تخزيناً مؤقتاًلنقلها إلى الذاكرة الرئيسية أو منها في أشناء عملية الكتابة أو القراءة .

# عله

bug

تصرف غير متوقع لبرنامج أو لنظام تشغيل .

# مكونات خطأ

bug-ware

مصطلح يُطلق علي برامج الحاسب المرخصة التي تقوم بتدمير برامج الحاسب ومكوناته المادية نتيجة لعمليات الاختبار

# عسار تجميعي

#### bus

حزمة من خطوط التوصيل تستخدم لتبادل البيانات بين عدد من الوحدات المتصلة بها .

# تعدية

# bypassing

عسملية تركيب وصلة تلغى مفعول دائرة أو جزء منها فى جهاز ما دون فك الدائرة نفسها .

# بايت

# byte

جـزء من كلمـة فى الحاسب يتكون عادة من ثمانيـة أرقام ثنائية .

(ب) فحمل ورق الطابعة المتحمل بعضه ببعض إلى صفحات.

# فاصلة

#### burster

آلة تقوم بفصل ورقة الطابعة المروحي إلى صفحات منفصلة.

# أسلوب الدُّفعات

#### burst mode

نمط للاتصال بدفعات سريعة بين وحدة المعالجة المركزية ووسائل الإدخال ،

#### سی

- C -

لغة من لغات البرمجة أعدت لكتابة نظام التشغيل يونيكس (UNIX) ثم استخدمت بكثرة في كتابة البرامج التي يتم تشغيلها على هذا النظام وعلى النظم الأخرى، وهي تجميع بين إمكانيات التحكم وتركيبات البيانات المتاحة في لغات البرمجة الرفيعة المستوى وبين إمكانيات العنونة ومسعالجة البيتات الموجودة في لغات المكنة.

(انظر: نظام التشغيل يونيكس ( cashe ماش UNIX

# كاش= ذاكرة حاضرة

cache = cache memory

ذاكرة ذات سعة محدودة وسرعة عالية في تداول البيانات تستخدم وسيطاً للتنسيق بين سرعتى دوائر التشغيل والذاكرة الرئيسية .

# رام حاضرة (كاش).

cache RAM

ذاكرة للتخزين المؤقت بين ذاكرة التحومل العشدوائي الرئيسية (رام) والمُشَغل الدقيق تتبيح سرعة توملًا عالية للبيانات، وهي نوعان: ذات مستوى أول متاحة داخل المشغلات الحديثة ، ذات مستوى ثان متاحة خارج المُشغل.

#### كأد

CAD

(انظر:التصميم بمعاونة (computer-aided design)

# ك أي

CAI

( انظر : التعليم بمعاونة الحاسب computer aided instruction

ك أل = ك أي`

CAL = CAL

انظر · CAI ، لغة التأليف ) ( authoring !anguage

# حُسَّابة = حاسبة

calculator

أداة ميكانيكية أو إلكترونية لأداء العمليات الحسابية ومن أنواعها الحديثة ما يخزن المعلومات وما يمكن برمجته .

# سعة التخزين

capacity, storage

أكبر كم من المعلومات يمكن أن يحتويه جهاز التخزين بالحاسب، وتقاس السعة بالبيتات أو الحروف أو الكلمات .

# رأس رحوية

capstan

بكرة تُدَار بعمود يلف حولها الشريط لتحريكه بسرعة ثابتة أمام رأس القراءة والكتابة.

# التقاط صورة

capture, image

تحويل صورة إلى تمثيل بالأرقام داخل الحاسب باستخدام ماسحة الصور أوالة تصوير خاصة.

# بطاقة

card

جزازة لتسجيل البيانات على الحاسب تكون ممغنطة أو ورقية مثقبة .

# ثاتية بطاقات

card punch

جهاز لتثقيب بطاقات من الورق المقوى وفقاً لشفرة محددة.

# متتابعة استدعاءات

calling sequence

تسلسل كودى يُستدعى لإنجاز تَحول التحكم إلى روتين فرعى أو إلى عملية تداول البارامترات أو إلى تسبحيل العناوين المسترجعة.

# أمر استدعاء

call instruction

أمر يوجّه الحاسب لتنفيذ برنامج فرعى ، ويستلزم ذلك تضزين قيمة مسجل عداد البرنامج قبل بدء تنفييذ البرنامج الفرعى حتى يتمكن الحاسب من العودة لتنفييذ البرنامج الأصلى بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعى .

(انظر:أمرعودة

( return instruction

# كأم

CAM

(انظر: التصنيع بمعاونة الحاسب computer aided manufacturing ذاكرة معنونة بمضمونها (content addressable memory

# سعة قناة الاتصال

capacity, common channel أكبر عدد من البيتات يمكن نقله في وحدة الزمن على قباة الاتصال .

# مؤشر المُرُحُّل

carry flag

مؤشر يدل على وجود فائض حسابى أو وجود مرحّل ناتج عن آخر عصمليسة تمت في الوحدة الحسابية.

# توقع المرجُّل

carry lookahead

طريقة لحساب المرحَّل الناتج عن عصملية جسمع دون إتمام ، وتستخدم هذه الطريقة للإسراع في تنفيذ عمليات الجمع متعددة المراحل على التوازي حيث يمكن البدء في عملية الجمع لكل مرحلة مباشرة دون انتظار لانتهاء الجمع في المرحلة السابقة.

# خرطوشة

cartridge

وحدة غيار الأسطوانة الممغنطة أو الشريط الممغنط.

# شريط كأسيت

casette tape

وحدة غيار للشريط الممغنط الصغير .

# ك 1 ت

CAT

computer aided test- : انظر )
ing - computer aided
( tomography

# قارئة بطاقات

card reader

جهاز لتحويل المعلومات المشفرة على بطاقات إلى الشفرة الداخلية للحاسب .

# رمز بدء السطر

carriage return character (CR) رمسنز تحكم ينودى إلى نقل موضع الكتابة إلى بداية السطر،

# إشارة حاملة

carrier signal

إشارة تُحَمَّل عليها إشارة أخرى بتغيير شكلها (سعتها أو طورها أو غيرها ) تبعاً لسعة الإشارة المحمولة وهو ما يعرف بعملية التشكيل .

(modulation انظر: تضمين)

# مُرحُل حسابي

carry, arithmetic

قيمة زيادة حاصل جمع قيمتين في عمود معين عن الأساس المستخدم في نظام العد وهي القيمة المطلوب إضافتها على عملية الجمع في العمود التالى.

#### سلسلة

catena

مجموعة من البيانات مسجلة على التتابع في أحد وسائط التخزين.

أداة الشحنات المترابطة CCD

(انتظر

(charge coupled device

اللجنة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون

CCITT

هيئة دولية لتنظيم العمل في مجال التلغراف والتليفون تصدر نصدرات التوحيد القياسي، ويتكون المصطلح من الحسروف اليادئة الكلمات العبارة الفرنسية Comité consultatif International de Télégraphique et Téléphonique

وحدة تحكم مركزية

CCU = central control unit

- الوحدة أو الجهاز من مكونات
النظام التي تختص بالتحكم في
الوحدات الأخرى التابعة للنظام
أو مراقبتها .

۲-برنامج التحكم الرئيسى
 ضمن مجموعة برامج نظام
 الإشراف أو التحكم في عمل نظام
 الحاسب .

سی . دی . ( قرص مکتنز ≕ قرص ضوئی )

CD ( compact disk = optical disk )

إحدى وسائل تخزين كميات ضخمة من البيانات فى الحاسب، ومن أنواعه:

سى ، دى .إى -

CD-E = CD-erasable

يمكن محوه وإعادة التسجيب لليه .

سى . دى .جى . للرسيوم CD-G = CD-graphics

سسى . دى . إى . جي . موسعً للرسوم

CD-EG=CD-extended graphics سى . دى . آى .متفاعل لتخزين صورة

CD-I = CD-interactive = green book

سى دى. آي. أف إم فى فسيديو لتخزين صوت وصورة وحركة CD-I FMV =

CD-I full motion video رم ( للقراءة فقط ) سى . دى . روم ( للقراءة فقط ) CD-ROM

ســى . دى . روم ممتــد البنيــة CD-ROM XA = CD-ROM extended architecture

#### خلية

cell

مــوقع في الذاكــرة أو في مسجل يسع رقماً ثنائياً واحداً .

# شعر شاع الذاكرة

cellar = push down store مكان في الذاكرة لتبضرين البيانات تنازليًا .

# وحدة تشغيل مركزية central processing unit (C P U)

الوحدة الأساسية للتحكم والحساب والمنطق في الحاسب وتتكون عادة من وحدة تحكم (CU) ووحدة حساب ومنطق (ALU).

# مسهايئ لعرض الرسسوم الملونة

CGA = colour graphics adapter ( انظر : مهایئ فیدیو ( video adapter

# مهايئ لعرض الرسموم أحادية اللون

CGMA = colour/graphics/ monochrome adapter

> (انظر: مهایئ فیدیو video adapter)

# سی دی روم

#### CD-ROM

قرص مكتنز يقتصر استخدامه على استعادة المادة المختزنة فيه . (انظر:سي دي CD ، روم ROM)

# کثافة الـ سى دى روم CD-ROM density

عدد البيتات لوحدة المساحة المتخزينية للسي دي روم .

# متیح سی دی روم

CD-ROM server

حاسب فى الشبكة يتيح محتويات أقراص السى دى روم لمحطات العمل المتصلة بالشبكة . ومن أنواعه متيح الملفات . (انظر: متيح الملفات . (server, file)

# سى دى روم ممتد البنية CD-ROM XA = CD-ROM extended architecture

نوع مُهَجَّن من السبى . دى . روم والسبى . دى . المتفاعل . (انظر : سبى . دى . CD )

# سيفاكس

#### ceefax

نظام خاص بنقل البيانات باستخصدام قنوات الإرسال التليفزيوني .

 ٢- وحدة تشفيل إلكترونية تقوم بتخزين البيانات وتوجيهها للوحدات المحيطية .

#### رمز

character

رمن يستخدم في الحاسب لتمثيل حرف أو رقم أو رمز ذي معنى خاصٍ أو رمن للتحكم ويخزن غالبا في بايت واحدة .

# تُكُويد الرمز

character encoding

, تصویل الرمز إلى كود رقمى
مكون من أرقام شنائیة ومن
أمثلته تكوید أسكى ( ASCII )

( انظر : أسكى ( ASCII )

# مُولُد الحروف

character generator = display character generator

وحدة مادية بالحاسب تصول الكود الرقمى المدخل فيها الذى يمثل حرفاً ما إلى إشارات تظهر الحسرف على شاشلة النهاية الطرفية.

# تمييز الرموز

character recognition تميين الحاسب للرموز المطوطة .

# شریط مثقب به فتات

chadded tape
الشريط الورقي المثقب الذي
ما زال فتات التخريم عالقًا
ببعض ثقوبه.

# ملف تسلسلی

chained file

ملف يحـتـوى كل محدخل

للبيانات فيه على حالة لمدخل
البيان التالى .

# بحث تسلسلي

chained search

(search, chained : انظر)

# مُقلُب التغيرات

change dump

خَرُج مطبوع تُرتُّب فيه عادة
محتويات مواقع الذاكرة التي
تغيرت نتيجة حدث محدد.

# سبجل التغيرات

change record

سجل يحتوى على معلومات خاصة بحدوث أيه تغيرات في البيانات أو إضافة سجلات أو محوها في ملف رئيسي .

#### قناة

channel

١- خط اتصال بين حاسبين أو جهازين إلكترونيين .

# لأردشة إنترنت

chatting = IRC = internet relay chat

محادثة حية مباشرة بين مستخدمي شبكات متعددة في جميع أنداء العالم.

# رمز اختبار

check character

رمز يمثل ناتج عملية حسابية محددة تجرى على عدد من الرموز المكونة لبيان ما للتأكد من صحته.

# رقم اختبار

check digit

رمز اختبار له دلالة رقمية .

# برنامج اختبار( برنامج فحص)

checking program

برنامج خاص باختبار البرامج أو مجموعات البيانات للتأكد من خلوها من الأخطاء .

# نقطة اختبار

check point

موضع داخل شعلة أو برنامج يتوقف عندها الحاسب مؤقتا لتخزين مجموعة من البيانات بغرض التأكد من صحة مسار الشغلة أو البرنامج. وفي حالة

# طقم رموز

#### character set

الرموز التى تستخدم في لغة ما ، وتشمل الحروف الهجائية والأرقام ذات المعنى الخاص ورموز التحكم ،

# سلسلة رموز

character string

منظومة أحادية البعد تتكون كل عناصرها من رموز بطقم معين .

# أداة الشحنات المترابطة charge coupled device (CC D)

أداة تشبه الترانزستور من نوع موسفت MOSFET في التركيب ولها قناة أطول بها عدد كبير من البوابات بين المنبع والمصرف تعمل كل منها كمكثف لتخزين بعض الشحنات، وبذلك تؤدى عمل مسجل إزاحة بنقل الشحنة بين المكثفات المتتالية.

(انظر: موسفت MOSFET)

# هیکل (شاسیة)

#### chassis

الهـیکل الذی ترکب علیـه الأجـزاء المخـتلفـة لأی جـهاز کهربائی.

الدمج إلى خصفض تكاليف التصنيع وإلى تلافي مسشاكل التوافق بين الشرائح المنفصلة. (انظر: رُقاقة chip)

# ساينباك

cinepak

أسلوب برمسجي شسائع الاستخدام في بيئتي ويندوز وماكنتوش لضغط حزم ملفات الفيديو يلائم وحدات المعالجة المركزية قليلة الطاقة.

( انظر :انضغاط compression )

cipher = cypher

(أ) الصفر (ب) شيفرة

ُ طُريقة للتشفير الملغز تعتمد على تشفير تسلسل الصروف أو النبتات.

# دائرة كهربية (دارة كهربية) circuit

مجموعة من العناصر الكهربية تُوصل بنظام معين لتحقيق وظيفة محددة عند مرور التيار فبها.

# لوحة دائرة إلكترونية circuit card = circuit board لوحة من مادة عازلة تركب عليها الدوائر الإلكترونية .

توقف العمل لطارىء ما يمكن استئناف الشغلة أو البرنامج من نقطة الاختبار السابقة على التوقف .

# مجموع اختبارى

check sum

وسيلة من وسائل التأكد من صحة بيانات مسجلة وذلك بأخذ مجموع عدد متتال منها ومقارنته بالجموع المسجل لها .

# تشلٌ

Chill

لغة برمجة تستعمل كمعيار عالمي في برمجة نظم الاتصالات المعتمدة على الحاسب.

# رُقاقة

chip

شريحة صغيرة من بلورة من مادة شبه موصلة مثل السليكون تستخدم قاعدة لتصنيع الدوائر الإلكترونية عليها .

# طقم رقاقات

chipset

مجموعة دوائر إلكترونية متكاملة ومدمجة في اللوحة الرئيسية للحاسب تؤدى وظائف متعددة كانت تتم قبلا بواسطة رقاقات منفصلة . وقد أدى هذا

على الحاسب الخادم ويقلل ضغط سريان البيانات على الشبكة ويزيد من مرونتها.

#### حافظة

# clipboard

ذاكرة يتم حجزها لحفظ بيانات معينة تم نسخها من تطبيق ما لإدراجها في تطبيق أخرر وتستخدم هذه الذاكرة من خلال أمر انسخ "copy" أو قص " cut" في التطبيق الأول ، ومن تم استخدام أمر الصق " paste " في التطبيق الثاني للعنصر المراد إدراجه فيه.

# ساعة (نابضة)

#### clock

دائرة إلكترونية تولد سلسلة من النبضات المتكررة ترددها (معدل تكرارها) مضبوط بدقة عالية .

# نبضات الساعة

# clock pulses

الإشارات الإلكترونية المتكررة التى تولدها الساعة (النابضة). وتستخدم لبدايات تنفيين العمليات ولتحقيق التزامن بين الأنشطة المختلفة .

# تبديل الدوائر

#### reircuit switching

طريقة للاتصال تُستخدم في نظم التليفونات تقوم على وجود وصلة بين الطرفين المراد إجراء اتصال بينهما طوال فسترة الاتصال.

(انظر: تبديل الرسائل message switching ، تبديل حزمي packet switching )

# إزاحة دائرية

#### circular shift

تحريك دائرى للبيانات المخزونة فى السجل خطوة أو أكثر نحو اليحمين أو اليحار ، وفى هذه العملية تخرج البيانات من أحد طرفى السجل لتدخل فى طرفه الآخر .

# أمر محو

# clear instruction

أمر من أوامر الحاسب بمحس محتويات مسجل أو عدد ما ،

# المنتقع والخادم

#### Client/Server

تقنية تقسم برامج تطبيقات الشبكات المحلية إلى جزأين . تتم معالجه الأول منهما بالحاسب الخادم ، والآخر بحاسب شخصى أو بحطة عمل ، مما يخفف الحمل

# سيموس - كوژموس

CMOS = COSMOS

عائلة من الدوائر المنطقية تعتمد على استخدام أزواج من الترانزستورات من نوع موسفت ( MOSFET ) ، والاسم الأجنبي منحوت من الحروف الأولى لكلمات العبارة:

Complementary Metal Oxide Semiconductor

( MOSFET موسفت )

# أزرق داكن - أحمر أرجواني - أمنفر

CMY = CYM

( cyan, magenta, yellow ) الألوان الثلاثة الأساسية لطباعة الرسوم الملونة . ( YMCK ، RGB )

# كبل متمحور

coaxial cable

كبيل أسطواني مكون من موصل مركزي معزول عن الموصل الخارجي الأسطواني الشكل.

# ُ کُوبول "

COBOL

لغة من لغات البرمجة يشيع استخدامها في التطبيقات

# معدل نبضنات الساعة

clock rate

عدد النبضات التى تولدها الساعية فى وحدة الزمن . وتسمى أيضا بالتردد ووحدته الهرتز (Hz) .

مجموعات مغلقة للمستخدمين closed user groups (CUG) مجموعة مغلقه يتصدر استخدام قواعد بيانات معينة لديها على أعضائها ويسمح بعضوية هذه للجموعات نظير اشتراك.

# إقفال ملف

closing a file

الخطوات اللازم اتخسادها عند انتهاء استخدام ملف وتخزينه على وسط ممفنط.

# منقود (حشد )

cluster

مجموعة من الوحدات المكونة لنظام حاسب ما تسيطر عليها وحدة تحكم واحدة ،

# تحليل عنقردى

cluster analysis

أسلوب إحضائي لتجميع عدد من المفردات في عناقيد بجيث تشترك مفردات كل عنقود في قيم مجموعة من المتغيرات تمثل خصائص معينة .

(cluster عنقود )

# صياغة البرامج

coding, program

خوارزم محدد بلغة من لغات برمجة الحاسب .

# نمذجة بالإدراك

cognitive modeling

أسلوب يتبعه علماء النفس لتبطوير نماذج السلوك الإنساني للتعامل مع النظم الهندسية التي يكون فيها الإنسان عاملاً أساسياً. مثال ذلك قائد الطائرة ومستعلى المصانع الكيماوية وغيرها.

# علم الإدراك

cognitive science

علم يعنى بمجالات عديدة تتضمن الذكاء الاصطناعي ، علم النفس الإدراكي ، اللغات ، علم الأعصاب والفلسفة يهدف هذا العلم إلى فهم ظاهرة التفكير والعلاقة بين المخ والعقل. ويعتمد التقدم في هذا العلم على الإلمام بكل من المحاكاة بالحاسب والإدراك الحسبي واللغات الذهنية والوعي .

# أوزان المترتيب

collating sequence

القيم العددية المناظرة لرموز شيفرة ما والتى تحدد ترتيب حروفها .

التجارية ، والاسم منصوت من العبارة الانجليزية : Common Business Oriented Language

#### كود

code

نظام يستخدم مجموعة محددة من الرموز لتمثيل الحروف الهجائية والأرقام وعلامات الكتابة والحنساب وعمليات التحكم .

# مشقر فاك

codec = coder decoder

جهاز لتحويل الإشارات
التناظرية المستمرة إلى إشارات
عددية في تمثيل مشفر ، كما
يقوم الجهاز بفك تشفير
الإشارات العددية وتصويلها إلى
إشارات تناظرية مقابلة لها .
وتستخدم هذه الأجهزة في أنظمة
التليفونات لنقل الإشارات
الصوتية عبر شبكة الاتصال
بمعدل أسرع وباحتمال خطأ أقل.

# كود الذاكرة

code,memory
. الشفرة المخصصة للذاكرة

#### مشفر فاك

coder decoder = codec

(انظر: codec )

إتاحتها للاستخدام فى الصورة الواحدة مقيساً بالبيتات . مثال ذلك إذا كانت الصورة تحوى ١٦ مليون لون فإن العمق اللونى لها هو ٢٤ بيتة . (١٦مليون = ٢٤٢) (انظر : بيتات الألوان

(color bits

# شاشة الرسوم الملونة color graphics monitor

شاشسة للحاسب تعرض البيانات والرسومات الملونة .

# كومال = لغة خوارزمية عامة

COMAL = common algorithmic language

أحد الأشكال الأولى للغية البيزك (BASIC) ولها سمات البرمجة المركبة.

انظر :البرمجة المركبة) structured programming

# دائرة توافقية

combinational(combinatorial) circuit

دائرة منطقية يعتمد خرجها في أي لحظة زمنية على ما هو موجود في مداخلها فقط .

# تصادم

collision

حالة تحدث عندما تحاول محطتا عمل أو أكثر في شبكة حاسبات استخدام قناة واحدة في أرسال البيانات في نفس اللحظة، مما يؤدي إلى إتلافها وضرورة إرسالها مرة أخرى.

# كشف التصادم

collision detection
أسلوب يُستخدم فى الأجهزة
المرتبطة فى الشبكة ، الغرض
منه الكشف عن تصادم البيانات
المرسلة بين طرفين لحظة وقوعه
وتفادى حدوث أى اصطدام تال
عن طريق ألية التأخير المتاحة ألى كلا الجانبين .

# بيتات اللون

color bits

عدد محدد من بيتات متجاورة مخصص لكل عنصر صورة (بيكسل) لتحديد لونه ويقاس عدد الألوان بالصيغة 2<sup>n</sup> حيث n عدد البيتات ،

(انظر :عنصر الصورة pixel )

# عمق اللون

color depth عدد الألوان التي يمكن للجهاز

بين أجهزة الحاسب كخطوط التليفون والألياف الضوئية والكابلات أحادية المحور أو الثنائية المجدولة ويطلق عليها أيضاً دائرة أو خط اتصال.

# خبابط ومبلة اتصبالات communication link controller

أحد المكونات الآلية في نظام نقل البيانات ، يحتوى على برنامج تحكم خاص . ووظيفة هذا الضابط القيام بدور المراقب بين الحاسب الرئيسي وشحكة البيانات ، وتوفيق السرعات المختلفة لخطوط الاتصال الخاصة بالشبكة مع سرعات الأجهزة الملحقة بها .

# شبكة اتصالات

communication network

شبكة تربط مجموعة من الحاسبات وملحقاتها بقنوات اتصال تتضمن جميع محطات الحاسب الخادم الرئيسسى والمستفيد والأجهزة بحيث يمكن لأى مستخدم لها الاستفادة من كل إمكاناتها . وهي من التقنيات التي شهدت ازدهاراً كبيراً في عقد التسعينات حتى أصبحت

# ترافيقيات

#### combinatories

فرع من الرياضيات يختص بمسائل العد المصاحبة للتباديل والتوافيق ونظرية للخططات.

# أمر

#### command

عبارة فى لغة تنفيذ الشغلات على الحساسب ، والمصطلح الأجنبى كان يستخدم قديماً بمعنى instruction

(انظر: لغة التحكم في الشغلة job control language

# عبارة شارحة

comment statement

عبارة للتعليق على محتويات برنامج بإحدى لغات البرمجة بغرض توثيق البرنامج ليسهل فهمه أو تعديله ، ولا تنفذ هذه العبارة عند تشغيل البرنامج ،

# لغة خصوارزمية عامة = كومال

common algorithmic language = COMAL

(انظر: كومال COMAL )

# قناة اتصال

communication channel مسار تمر من خلاله البيانات

# أمر مقارنة

# compare instruction

أمر اختبار للمقارنة بين قيمتين لتحديد أيهما أكبر أو تساويهما.

# توافق

# compatibility

۱- القدرة على استبدال جزء من نظام الحاسب بأجهزة مماثلة دون تغيير في خصائص النظام أو إمكانات التشغيل .

 ۲- إمكان توصيل أجهزة من صنع إحدى الشركات بأجهزة من صنع شركة أخرى.

٣- قدرةالحاسب على تشفيل برامج تم إعدادها أو تجميعها على حاسب آخر، وتؤخذ هذه القدرة في الاعتبار عند إنتاج حاسبات جديدة لشركة ما بحيث يمكنها تشغيل برامج سبق إعدادها على حاسبات قديمة لهذه الشركة .

# ترجمة

# compilation

عملية تحويل برنامج مكتوب بلغة من لغات البرمسجة إلى لغة الآلة .

# مدة الترجمة

compilation time الزمن الذي تستغرقه عملية

العمود الفقرى لتقنيلة المعلومات.

# مشفل اتصالات

communication processor وحدة إلكترونية لتشغيل مجموعة من أجهزة الاتصالات وخطوطها.

# عملية تبادلية

commutative operation

أى عملية حسابية أو منطقية

(ع) تحقق العلاقة أع ب = ب ع أ ومن أمثلتها الجمع والضرب.

# قرمن مكتنز ( سى . دى ) compact disk ( CD )

( انظر : قرص ضوئی ( CD ، optical disk

#### ضنفط

# compaction

١- إنقاص المساحة غير المستخدمة للتخزين في ذاكرة الحاسب الرئيسية أو الثانوية .
 ٢- إزالة البيانات المتكررة من سجلات الحاسب .

# مقارن

# comparator

دائرة إلكترونية للمقارنة بين قيمتى إشارتين .

الناتج من متغیر كل رقم فى العدد الأصلى بطرح هذا الرقم من الأسلى ، مثال ذلك العدد ٣٢٨ هو المتمم للعدد ٢٧٢ فى النظام العشرى .

ب - متمم الأساس ناقصاً واحداً هو باقى طرح واحد من متمم الأساس .

# مخطط كامل

complete graph

مخطط تتصل كل نقطة فيه بجميع النقاط الأخرى اتصالاً مباشراً بخطوط هي أضلاع الشكل، فإن كان عدد النقاط (ن) كان عدد أضلع الخطط (١/٢)ن (ن-١).

# تعقدية

complexity

درجة صعوبة حل المسائل (أي توصيل الخصوار زمات للحل المطلوب) وتقاس عادة بعدد العلمليات المطلوب تنفيذها للوصول إلى الحل.

# انضغاط

compression

عملية نقص الحجم اللازم لتخزين البيانات،

( compaction ) انظر : ضعط )

الترجمة لبرنامج مصدر ما منذ بدء قراءته حتى انتهاء إخراج برنامج الهدف بلغة الهدف . (انظر: ترجمة compilation )

# برنامج ترجمة

compiler

البرنامج أو مجموعة البرامج المستخدمة لتنفيذ عملية الترجمة .

# مُولُد المترجمات

compiler - compiler

برنامج يتلقى قواعد لأى لغة
للبرمجة ويقوم بتوليد برنامج
آخر لترجمة عبارات هذه اللغات
إلى لغة المكنة .

# مكمل

complement

١ - في الجبر البولياني: القيمة المحسية للمتغير البولياني، فإذا كانت قيمته "صحيح "تكون قيمة المتمم" خطأ".
 ٢ - في الفئات: إذا كانت ف فئة جزئية من الفئة ع فإن الفئة ع المتممة للفئة ف بالنسبة للفئة ع هي الفئة المكونة من عناصر ع غير الموجودة في ف.

٣ - في الحساب : .

أ - منتمم الأسباس : هو العندد

منتج ما أو في دراسسة خطوط التصميم .

# التعليم بمعارنة الحاسب

= ك أ ي

computer - aided instruction =
(CAI)

استخدام الحاسب في التعليم أو التدريب ،

# التصنيع بمعاونة الحاسب = ك ا م - computer-aided manufactur

computer-aided manufacturing (CAM)

استخدام الحاسب في التحكم لتصنيع منتج ما ، ويشمل ذلك عملية التصنيع والعمليات المساعدة لها كالنواحي الإدارية والمالية.

# الاختبار بمعاونة الحاسب = ك أ ت

computer-aided testing (CAT)
عملیة تقییم منتجات
باستخدام الحاسب ،

تصروير مقطعي بمعاونة الحاسب = ك أ ت computer-aided tomography

استخدام الحاسب فى تركيب صورة مقطعية من مجموعة

# علم النفس الحسابي

computational psychology

أحدد فروع علم الذكاء الاصطناعي يختص ببناء نماذج على الحاسب لعمليات الإدراك الآدمية ، ويعتمد على إيجاد مقابلات بين المخ البشرى وبرامج الحاسب دون النظر إلى المكونات المادية لكل منهما .

# حاسب

#### computer

جهاز أو منظومة لتنفيذ مجموعة من العمليات المحددة بتسلسل سبق إعداده ، وتشمل هذه العمليات حسابية ومنطقية أو عمليات حسابية للبيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة وتخزينها واسترجاعها ، قيم البيانات المتداولة ، ويسمى قيم البيانات المتداولة ، ويسمى وتخزن البيانات والبرامج في وسط للتخزين يسمى بذاكرة وسط للتخزين يسمى بذاكرة الحاسب .

التصميم بمعاونة الحاسب = ك أ د

computer - aided design (CAD) استخدام الحاسب في تصميم

# بنية الحاسب

computer architecture .

المواصفات العامة للحاسب
وتشحمل إمكاناته المادية ونظم
التشغيل ومجموعة الأوامر
ونظام العناوين وما إلى ذلك .

# التعلم بمعاونة الحاسب computer assisted learning (CAL)

أساليب تصف استخدام الحاسب في التعلم والتدرب باستخدام لغة التأليف ويعنى المصطلح التدريب بمعاونةالحاسب computer based training (CBT)

إرشادات عن طريق الحاسب (computer managed instruc tions ( CMI)

# التعليم باستخدام الحاسب computer - based learning استخدام الحاسب في عمليات التعليم ، ويشمل ذلك التدريب المحكرر وضبرب الأمصتلة والاختبارات وإيجاد مناخ يستكشفه الطالب اثناء التعليم.

computer based training (CBT)
: انظر : التعلم بمعاونة الحاسب )
computer assisted learning
( ( CAL)

# عائلة حاسبات

computer family

أنماط من نظام مسعين للحاسبات تتشابه في البنية دون أن تتطابق ،

# بيانيات العاسب

computer graphics

نمط استخدام للحاسب يظهر الجزء الأكبر من المخرجات فيه على شكل رسوم بيانية أو صور مرئية .

# منطق الحاسب

computer logic

التنظيم الأساسى والتصميم والتوصيلات المستخدمة لتكوين البنية المطلوبة للحاسب وذلك بتحديد المكونات المادية من الدوائر المنطقية والتوصيلات التى تحقق تنفيذ مجموعة محددة من أوامر المكنة ، وقد يشمل هذا المنطق تحديد مجموعة البرامج الدقيقة التى يلزم تخزينها .

بريد الحاسب

= البريد الإلكتروني

computer mail

= electronic mail

( انظر : بريد إلكتروني ) ( electronic mail

واستفراماتها ويشمل دراسة بنية الحاسب وتصميم المكونات المادية للحاسب واختبارها وشسبكات الحاسبات وطرق بالإضافة إلى البرمجة وهندستها وهياكل المعلومات والترجمات ونظم التشغيل وطرق تحليل المعلومات والنظم والحساب النظم والحساب والنظم والحساب والنظم والحساب والتمييسة في المجالات المختلفة .

# فيروس الحاسب

computer virus

برنامج يتم إخفاؤه فى برنامج أخر يتسلل إلى الحاسب ويقوم بعمليات تدمير للبيانات الموجودة فى الحاسب وينتقل على شبكات الحاسبات إذا اتصلت بالحاسب.

# نظم التكويد المتسلسلة

concatenated coding systems

نظم اتصالات تُحَوّل فيها
الرسائل إلى كود داخلى ثم يعاد
فك الكود بعد مرورها خلال قناة

# الضبم

#### concatenation

عملية تجرى بين سلسلتين من الحروف الهجائية والأرقام تضم

إرشادات عن طريق الحاسب computer managed instructions (CMI)

( انظر : التعلم بمعاونة الحاسب computer assisted learning ( CAL ))

# شبكة حاسبات

computer network

شبكة لنقل البيانات بين مجموعة من الحاسبات .

میکررفیلم لمفرجات الحاسب computer output microfilm = COM

ميكروفيلم لتسجيل مخرجات الحاسب ،

# قدرة الحاسب

computer power

تقدير لأداء الحاسب عند تنفيذ مجموعة محددة من العمليات الحسابية . ويتم هذا التقدير بأكثر من طريقة منها زمن الجمع والطرح ، وزمن الدورة ، ومعدل تدفق البيانات وعدد الأوامر المنفذة في الثانية .

# علم الماسبات

computer science

علم دراسة أسس تصميم الحاسبات وتشفيلها

أمر تفريع مشروط conditional branch instruction أمر للتفريع داخل برنامج ينفذ في حالة توافر شرط معين .

#### كود الحالة

condition code

كود يبين حالة خرج وحدة الحساب والمنطق (مثل وجود منقول في حالة الجمع من عدمه) (انظر: راية flag)

تركيبة الحاسب ( هيشة الحاسب)

configuration, computer
مجموعة المعدات والأجهزة
التى يتكون منها نظام الحاسب
وارتباطها بعضها ببعض.

#### اقتران

conjunction

conjunctive normal form (C N F ) الذي يستخدم في تصميم الدوائر المنطقية .

فيها رموز السلسلتين في سلسلة واحدة، ويرمز لهذه العملية عادة بالرمز ٨. ومثال ذلك: إذا كانت السلسلة الأولى أهى "خمسة" والسلسلة الأسلسلة الشيانية بهي " جنيهات " تكون السلسلة الناتجة أ ٨ ب (تنطق أضم ب) هي "خمسة جنيهات " بينما تكون السلسلة ب ٨ أهي تحديهات خمسة ".

#### مكثف اتصالات

concentrator

جهاز يستخدم في مجال الاتصالات لتجميع الإشارات الواردة من مجموعة خطوط إدخال وإخراجها في خط واحد.

#### تواقت

concurrency

تنفید عملیتین أو برنامجین أو اکثر علی التوازی ویشمل ذلك تزامن التنفید والتوازی فی تنفید عملیات علی أکثر من مشغل ویستلزم التواقت نوعاً خاصاً من لغات البرمجة یسمح بالمشاركة وتزامن التشغیل.

# برمجة متواقتة

concurrent programming

كتابة برامج يمكن تشغيل أجزاء منها على التوازى ثم تنفيذ هذه البرامج على الحاسب.

#### وحدة. التحكم والمراقبية --كونسول

#### console

نهاية طرفية للحاسب لمراقبة التشغيل والتحكم فيه،

#### ثابت

#### constant

عنصر له قيمة ثابتة لا تتغير طوال تنفيذ البرنامج.

#### ذاكرة معنونة بمضمونها = ك 1 م

content addressable memory (CAM)

(انظر: ذاكرة المضمون (associative memory

#### تزاحم

#### contention

حالة تزاحم تحدث عند نقل بيانات أنياً عبر شبكة اتصال بإرسالها من أكثر من مصدر على خط واحد . وعند حدوث اصطدام يعاد تنظيم إرسال البيانات مرة ثانية .

#### تحليل السياق

#### context analysis

تحديد أشكال الحروف العربية الياحسب وضعها فى الكلمة عند عرضها على شاشبة الحاسب أو

#### مخطط متملل

#### connected graph

مخطط مكون من مجموعة من النقاط تتصل كل نقطتين فيه بخط له اتجاه محدد، بحيث يمكن عند البدء من أي نقطة في الرسم الوصول إلى أي نقطة أخرى .

وفى حالة إمكان الموصول دون مراعاة اتجاه الخط يوصف المخطط بأنه ضعيف الاتصال.

# رابطة ( عامل ربط ) connective

أداة منطقسية للربط بين المتغيرات أو المصطلحات لتكوين مصطلحات أكثر تعقيداً، ومن أمثلتها الأدوات " و " و" أو " و " لا" ، وتستخدم هذه الأدوات في الجبر البولياني والتصميم المنطقي ونظريات المنطق ولغات الدرمجة .

#### الاتصالية

#### connectivity

أقل عدد من النقاط و الخطوط الموصلة بينها في مخطط ما دون إخلال باتصال الرسم . ودرجة التصالية المخطط هي أكبر عدد من الخطوط يمكن إزالته حتى يفقد الرسم اتصاله .

#### قواعد سياقية

context sensitive grammer
= context-dependent grammer
context-dependent ( انظر grammer

#### لغة سياقية

context- sensitive language = context-dependent language

(انظر: لغة سياقية

(context-dependent language

#### تخزين متلامىق

contiguous storage

تضزین البیانات فی ذاکرة
الماسب أو فی المضازن الشانویة
فی أماکن متتالیة دون ترك أی
فراغات لتخزین بیانات أخری.

#### إجراءات الطوارىء

contingency procedure

الخطوات البديلة التى تتخذ أو
البرنامج الذى ينفذ عند حدوث
طارىء محدد، وتعرف هذه
الإجراءات مسبقاً للحاسب حتى
يمكنه تنفيذها آلياً عند اكتشافه
حدوث ذلك الطارىء .

## مسطر استكمال

continuation line

مسسطر فى برنامج أو على الشاشسة يستكمل فيه ما فى الساسل السابق ولا يصتوى على عبارة أو أمر جديد.

طبعها على الطابعة ، بحيث يرسل الحاسب رمنزاً واحداً للحرف الواحد فتتم كتابة الحرف في شكله الصحيح طبقاًلوضعه داخل الكلمة .

#### قواعد سياقية

context-dependent grammer مجموعة من قواعد النحو لصياغة الجمل في لغة برمجة الحاسب يعتمد فيها مفهوم المفرد على سياق الجملة.

#### لغة سياقية

context-dependent language لغة تعتمد في صياغة جملها على قواعد سياقية .

#### قراعد لاسياقية

context-free grammer

مجموعة من قواعد النحو
لصياغة الجمل في لغة برمجة
الحاسب لا يعتمد فيها مفهوم
المفرد على سياق الجملة .

#### لغة لاسياقية

context - free language

لغة تعتمد في صياغة جملها
على قصاعد لا سياقية .
ومنها اللفات الجبرية
algebraic languages

التحكم بين أجزاء الحاسب المختلفة .

#### رمز تحكم

control character

رمن يستخدم فى الصاسب بغرض التحكم فى الإرسال أو الاستقبال أو فى تنظيم الخرجات والمدخلات وما إلى ذلك ،

# دورة التحكم

control cycle

الدورة الأساسية لتنفيذ برنامج على الحاسب وفيها يتم اختيار الأمر من الذاكرة وتنفيذه في وحدة التشغيل المركزية.

(انظر ، دورة الإحضار والتنفيذ (fetch -execute cycle

# تصميم وحدة التحكم

control design

التصميم المنطقى لوحدة التحكم المركزية بالحاسب، ويكون هذا التصميم بكامله من خلال الدوائر المنطقية أو باستخدام بعض هذه الدوائر مع نظام البرمجة الدقييقة (microprogramming)

#### عبارة " استمر "

continue statement

عبارة فى لغة للبرمجة أو أحد أوامر نظام التشفيل تعنى الاستمرار فى تنفيذ عملية على الحاسب .

# نظم الإشارات المتصلة continuous systems

نظم تسجِّل الإشارات أو تنقُلها أو تعرضها بحيث يمكن أن تُمتَّل هذه الإشارات بيانات في صورة متقطعة . ويمكن أن يشمل هذا التمثيل الزمن أو القيمة .

#### معكوس

contrapositive

تسمى العبارة المنطقية أجب معكوس العبارة أحبب ويرمز حب المنطقى المنطقية .

#### تباین

contrast

الفرق بين لون خلفية الشاشة الضعرئية ولون رموز البيانات المعروضة عليها . وأيضًا الفرق بين لون أو ظل طباعة الرموز الضوئية ولون خلفيتها .

# مسار تجميعي للتحكم control bus

مسار تجميعي لنقل إشارات

ب- قدرة الشاشة على تنشيط نقاطها الفسفورية للألوان الثلاثة (الأحصمر والأزرق والأخضر).

# نمط نخاطبی = نمط تفاعلی conversational mode

= interactive mode

نمط لتحشيفيل الوحدات الطرفية أساسه تبادل السوال والجواب بين المستخدم والحاسب.

حَوِيَّة

#### convolution

عملية توليف دالتين أ ، ب لتكوين دالة ثالثة ح ، وتستخدم هذه العملية لاستنباط الخرج ح من منظومة خطية عندما تكون الإشارة الداخلة أ ودالة التحويل

#### مشفل مشاعد

#### coprocessor

مشغل دقيق يستخدم لزيادة إمكانات المشغل الرئيسى ، ومنها زيادة إمكانات المعالجة الحسابية أو إدارة قواعد البيانات .

#### نسخة

#### copy

نستخصة طبق الأصل من البيانات أو البرامج المخرنة

# جهاز تحکم ( مُتَحکم ) controller

الدوائر التى تتسحكم فى وظائف التشخيل للوحدات الطرفية المتصلة بوحدة التشغيل المركزية للحاسب، منها الأقراص والشرائط المفنطيسسية والنهايات الطرفية والطابعات.

# خط تمكم

control line

موصل مخصص لنقل إشارات التحكم بين مكونات الماسب.

#### برناميج تحكم

control program

برنامج لتوزيع العمليات على أجزاء الحاسب المختلفة و يشرف على على تنفيذها ويقوم باكتشاف الأخطاء أثناء التنفيذ و تصحيح بعضها.

# وحدة التحكم

control unit (CU)

جرء من وحدة التسغيل المركزية للحاسب وظيفته توليد السارات التزامن اللازمة لنقل ألبيانات أو لتشغيلها في الأجزاء الأخرى من الحاسب .

#### تقارب

convergence

ا- مصطلح يستخدم في التحليل العددي يدل على أن الخوارزمات المبنية على التكرار تقترب من الحل الصحصيح بزيادة مسرات التكرار .

#### خازنة إحداثية

coordinate store = matrix store ذاكرة مصممة بحيث يتم تحديد مواقع التضزين فيها بالإحداثيات الأفقية والرأسية لها.

#### مسانة إمسلاحية

corrective maintenance = remedial maintenance

(انظر:

remedial maintenance

#### ارتباط

correlation

قیاس مدی تشابه متغیرین (أو إشارتین) عشوائیین .

#### عداد

counter

دائرة إلكترونية رقمية يمثل خرجها أحد أعداد مسلسلة ما ويتفير هذا الخرج كلما وردت نبضة على مدخل الدائرة .

#### تغاير مشترك

covariance

مقیاس لما بین متغیرین عسشوائیین (أو إشارتین) من تغایر مشترك .

تصفظ فى وسط تخرين أخر لحمايتها من الضياع أو الإفساد.

#### - ناسخة

copying machine

= document copying machine

مكنة تستخدم طرقا

إلكتروستاتية أو حرارية أو
غيرها لعمل نسخ من أصل وثيقة
ما دون إفساده .

#### كورال

CORAL = Common Real-time Application Language

إحدى اللغات التطبيقية المعتادة للزمن القعلى .

(انظر: لغات الزمن الفعلى (real-time language

#### داكرة مركزية

core memory = core store

الذاكرة الأساسية لصفظ
البيانات الثنائية في الحاسب
ومنهامايستخدم القلوب
المغنطيسية(magnetic core).

#### ذاكرة مركزية

core store
= core memory

( core memory : انظر )

سرقة المعلومات وزرع الفيروسات .

#### تلف وحدة الأقراص

crash, disk

تلف ينتج عن احتكاك رأس التسجيل بسطح أحد الأقراص المكونة للوحدة ،

#### تعطل النظام

crash, system

تعطل فى نظام الحاسب يتطلب تدخلاً لإصلاح الإمكانات المادية للحاسب أو ضبط نظام التشغيل فيه .

#### نمط كسيح

crippled mode

أسلوب للتشغيل الآلى بنظام بعض أجزائه الهامة معطل ولكن يمكن تشغيله بكفاءة منقوصة .

# طريقة المسار الحرج

critical path method
طريقة لتحديد العمليات التي
يحويها مشروع ما بتحديد
بدايات هذه العمليات ونهاياتها
وما بينهما من ترابط زمني .
وذلك على شكل شببكة توضح
أطول مسار لتنفيذ المشروع .

# حصرف فی ثانیـة ( حـرف/ ثانیة )

CPS = character per second وحدة قياس معدل معالجة البيانات أو نقلها أو طباعتها.

#### وحدة التشغيل المركزية CPU

(central processing: انظر) unit

#### دورة وحدة التسشخيل المركزية

CPU cycle

الخطوات اللازمة لنقل أمر ما من الذاكرة الرئيسية إلى مسجل الأوامر وتنفيد هذا الأمر بواسطة وحدة التحكم ، وتتكرر هذه الدورة لكل أمر من أوامر البرنامج على التوالي ،

#### زمن التشغيل المركزي CPU time

الزمن اللازم لتشغيل مجموعة محددة من العمليات في وحدة التشغيل المركزية .

# المتكلميمن

cracker

شخص سيىء النية يحاول الدخول إلى نظم الصاسبات بأساليب غير قانونية بهدف

شدته وموقع سقوطه على شاشة مغطاة بمادة فلورية.

# حل الشفرة الملفزة

cryptanalysis

كشف نص رسالة مشفرة دون معرفة مقتاح الشفرة.

# تشفير ملغز - إلغاز

cryptography

إخفاء نص رسالة ما بهتديلها إلى شفرة ملغزة.

# كربتولوجيا

cryptology

علم الشهرات الملغزة الذى يختص بتركيب الشهرات وعمليات التشهير وحل الشفرة دون معرفة مفتاحها.

#### وحدة تحكم

CU

(انظر: وحدة التحكم control unit

#### دالة التوزيع التراكمي cumulative distribution function

دالة تعطى احتمال أن قيمة المتغير العشوائي أقل من قيمة محددة ، وقيمة هذه الدالة تزداد تدريجياً بين صفر ، ١ .

#### مصدر حرج

critical resource

مصدر لا يمكن استخدامه لأكثر من شغلة واحدة في الوقت نفسه ويستعان بالسيمافورات لتنظيم استخدامه.

(انظر: سيمافور semaphore (انظر: سيمافور deadlock :

#### الجزء الحرج

critical section

جزء من برنامج الشغلة لابد من تنفيذه دون أى مقاطعة ودون تقسيمه إلى فترتين.

# مترجم تحويلى

cross compiler

مترجم للغة من لغات البرمجة الرهيعة المستوى يعمل على حاسب ينتج برنامجاً لحاسب آخر.

#### تداخل قنوات

cross - talk

إشارة تتسرب من قناة اتصال وتتداخل مع إشارة أخرى على قنأة اتصال مجاورة.

#### أنبوبة أشعة الكاثود

CRT = Cathode Ray Tube

أنبوبة مفرغة بها مصدر لإشعاع إلكتروني يتم التحكم في

#### عقدة المفصل

cut vertex

≈ articulation point

(انظر: articulation point)

#### السيبرنطيقا

cybernetics

علم يختص بدراسة نظريات التحكم والاتصال في الكائنات الحية والآليات .

# الفضاء المتخييل

cyberspace

وصف للجغرافيا التخيلية لشبكة الإنترنت، وقد ظهر هذا التعبير لأول مرة عام ١٩٨٤م في إحدى روايات الكاتب ويليام جبسون لوصف عالم الماسبات والأشخاص الذين يعيشون فيه، ثم انتشر بعد ذلك.

(أنظر:السيبرنطيقا

( cybernetics

#### سرقة الدورات

cycle stealing

إحدى طرق التوصيَّل المباشر من جهاز خارجى والذاكرة دون إشغال لوحدة التشغيل المركزية حيث يستحوذ الجهاز الخارجى على المسارات التجميعية buses لدورة أو أكثر لنقل بعض البيانات من أو إلى الذاكرة.

#### مسجل الأمر الجارى

current instruction register مسجل يحتوى على عنوان الأمرالجاري تنفيذه على الحاسب،

#### المقيقة السائدة

current reality

نموذج يتم بناؤه عن طريق الحبواس الخمس وذلك لدراسة التحكم في إحساسنا بالعالم الخارجي . ويتم تكوين هذا النموذج عبير سنوات من الدراسة للخبرة المكتسبة أثناء التقاعل مع العالم المحيط ، وهو يختلف من شخص إلى آخر .

#### شعرة

cursor

رمز يبين موضع كتابة حرف ما أو قراءته في أي لحظة .

برنامج من وضع المستخدم customer developed program برنامج ما يصممه و يكتبه مستخدم الحاسب بغرض تنفيذ عمليات معينة .

# تصنيع وققا للطلب

customizing

التعديلات التي يُدخلها صناع الأجهزة والآلات ، أو مُورِّدو النظم والبرامج ، على منتجاتهم لتتناسب مع احتياجات عميل معين .

# اختبار دوري إضافى

cyclic redundancy check

اختبار يجرى على وحدات التخطيف وحدات التخطيف وقنوات الاتصال لتشخيص الأخطاء أو اكتشافها .

#### خازنة دورية

cyclic store

ذاكرة خلفية باستخدام وسيط له تصميم خاص تقوم بتخزين البيانات باستمرار ولكنها لا تسمح بتداولها إلا بمضاعفات زمن ثابت دورى (يسمى زمن الدورة).

#### أسطوانة

cylinder

مجموعة من المسارات الدائرية المتساوية القطر في الأسطح المتسالية لوحدة أقراص مغنطيسية .

(انظر التوصيُّل المباشر للذاكرة direct memory acess (DMA)

#### زمن الدورة

cycle time

الفترة الزمنية التى تستغرقها دورة تنفيذ عملية فى الحاسب، وتعد هذه الفترة مقياساًمن مقاديس سرعة الحاسب.

#### شفرة دائرية

cyclic code

شفرة ينتج عن الإزاحة الدائرية لحرف أى كلمة من كلماتها كلمة الخرى فى قاموس هذه الشفرة ، مثال ذلك إذا كانت الكلمةاب جد تنتمى إلى شفرة من هذا النوع فإن الكلمات ب جدا ، جدا ب ب المنفرة من الكلمات ب حدا ، جدا ب المنفرة .

بيانات

data

معلومات معدة فى صورة محددة للاستخدام فى غرض ما ٠

احتياز بيانات data acquisition = data capture = data collection تجميع المعلومات من مصادرها ووضيعها في صورة مناسبة للمعالجة بالحاسب.

نظام التحكم في احتياز البيانات

data acquisition control system نظام يستخدم عدداً من الوحدات الطرفيية لإرسال البيسي البيسي الرئيسي بواسطة قنوات ناقلة عالية السرعة لمعالجتها وإرسال النتائج في الاتجاه المعكسي. ويعمل هذا النظام تحت تحكم برنامج خاص بأسلوب التشغيل في الزمن الفعلى.

وحدة مهايىء البيانات data adapter unit

وحدة ذات تصميم خاص يتيع للمعالج الرئيسي إمكان الاتصال والتعامل مع عدد من قنوات نقل البسيانات من وإلى عسدد من الوحدات الطرفية للتسشغيل والتحكم.

D

محول رقمی إلى تناظری D/A converter = digital to analogue converter

(النظر:

(digital to analogue converter

سلسلة تعاقبية

daisy chain

مجموعة من الوحدات تُكوِّن
سلسلة يتصل الحاسب بأول وحدة
فيها . وتتعاقب بعدها بقية
الوحدات ،

تخميد

damping

عملية تؤدى إلى توهين مستمر فى شــدة بعض الذبذبات فى النظم الميكانيكية أو الكهربائية.

دات = شريط معوتى رقمي DAT=digital audio tape شريط عالى الجودة لتسجيل الصوت واستعادته رقمياً.

ةناة البيانات = وصلة البيانات

data channel=data link

قناة اتصال لنقل البيانات بين الحاسبات أو بين أجزاء الحاسب الواحد .

> تحصیل بیانات = احتیاز بیانات

data collection = data acquisition

(data acquisition : انظر)

تصادم البيانات

data collision

( collision انظر: تصادم)

اتصالات البيانات

data communication

إرسال واستقبال ونقل البيانات عبر قنوات الاتصال .

قناة اتصال البيانات

data communication channel دائرة إلكترونية لتوجيه البيانات من مصدرها إلى مقصد

(data link انظر: قناة بيانات

معدات اتصال البيانات data communication equipment (DCE)

الأجهزة اللازمة لتنفيذ الصالات البيانات.

بنك بيانات

databank

مجموعة البيانات المحصلة عن موضوع محدد .

قامدة بيانات

database

مجموعة بيانات مسجلة في ملفات على نحو يحدد الروابط المنطقية بين نوعياتها المختلفة .

نظام إدارة قاعدة بيانات database management system (DBMS)

مجموعة من البرامج المتكاملة الأداء تستخدم لتحديد هيكل قاعدة البيانات وما فيها من علاقات منطقية ، ويستخدم هذا النظام أيضاً في تخزين البيانات وتعديلها واسترجاعها ،

مسار تجميعي للبيانات ( مسار بيانات )

data bus

مجموعة من خطوط الاتصال تستخدم في تبادل البيانات بين وحدات الحاسب .

> تحصیل بیانات = احتیاز بیانات

data capture

= data acquisition

( data acquisition . انظر )

#### لغة توميف البيانات data description language (DDL)

لغة تُسْتَخُدَم لتحديد هيكل قاعدة البيانات وما فيها من علاقات منطقية .

#### معجم البيانات

data dictionary

ملف به توصيف شامل لقاعدة بيانات ، ويشمل التوصيف التكوين الهيكلى والعلاقات المنطقية للبيانات ووسائل تحقيقها وطرق تخزينها وما إلى ذلك .

# مفتاح تشفير البيانات data encrypting key

مفتاح يستخدم فى تشفير البيانات أوفك شفرتها خلال نقلها على وسط اتصال و يتكون عادة من مجموعة من الأرقام أو من الأرقام والحروف.

#### تشفير البيانات

data encryption

تصويل البيانات إلى رموز بواسطة خوارزمات خاصة للحفاظ على سرية البيانات وحمايتها.

#### ضغط البيانات

#### data compression

اختزال تشفير مجموعة من البيانات وفق نظام محدد لتوفير مساحة تخزينها أو زمن إرسالها عبر قناة اتصال ،

#### فساد البيانات

data corruption

حدوث اختالال في تكامل البيانات عن قصد أو دون قصد .

#### مسيغة إعلان البيانات

data declaration statement جسملة في البسرنامج تصف خمسائص البيانات التي سيتم تشغيلها .

( انظر : تعريف البيانات ( data definition

#### تعريف البيانات

data definition

عبارة فى برنامج تصف خواص البيانات أو العلاقات بينها وتحدد كذلك سياق البيانات فى قاعدة البيانات.

#### كثافة البيانات

data density

عدد البيتات في البوصة الطولية من الشريط المغنطيسي

#### خدمة رسالة البيانات datagram service

خدمة يقدمها نظام التبديل الحزمى لتوجيه رسالة بيانات إلى العنوان الموجهة إليه دون الحاجة لأية معلومات أخرى.

# استقلال البيانات

data independence

أسلوب لتنظيم البيانات لا تعتمد عليه العمليات التي تستخدم هذه البيانات .

#### سلامة البيانات

data integrity

المحافظة على صحة البيانات المخزونة في الحاسب ودقتها .

#### قناة بيانات

data link

قناة اتصال لنقل البيانات بين وحدتين أو أكثر .

# طبقة ربط البيانات

data link layer

طبقة في نموذج الطبقات السبع لشبكات الحاسبات المعرف بواسطة اللجنة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون (CCITT) . تتيح هذه الطبقة الوظائف والخوارزمات اللازمة

#### معيار تشفير البيانات data encryption standard (D E S)

(انظر: دى . إى . إس DES)

#### إدخال البيانات

data entry'

عملية إدخال البيانات في الحاسب، ويقوم بها مسشعفل الحاسب باستخدام لوحة المفاتيح أو أي أجهزة إدخال أخرى .

#### ملف بیانات

data file

ملف یحتوی علی بیانات فقط ولا یحتوی علی برامج.

#### مبيغة السانات

data format

توصيف لكيسفية وضع البيانات في ملف أو سجل ما .

# حـزمـة بيانات ( رسـالة بيانات )

#### datagram

حزمة قائمة بذاتها تستخدم فى نظام التبديل الحزمى ولا تعتمد على غيرها ولا تحتاج إلى إخطار بوصولها وتحتوى عادة على معلومات كافية لتوجيهها من مصدر البيانات إلى المحطة النهائية لوصولها

(انظر: تبدیل حزمی packet switching

مناسبة للتداول بالحاسب . ويشمل تجهيز البيانات عمليتي التشفير والإدخال .

#### تشغيل البيانات

data processing

إجراء عمليات حسابية ومنطقية على البيانات لاستخراج معلومات و نتائج محددة منها .

#### استرجاع البيانات

data retrieval

استعادة بيان سبق تسجيله ،

# دُلْقة البيانات

data stream

عناصر للبيانات تتدفق في مجموعات أثناء النقل أو القراءة أو الكتابة

#### هيكل البيانات

data structure

تركيب للبيانات تُحدد به القيم التى تأخفها هذه البعيانات وطريقة تضنينها والعمليات التى تتم عليها.

#### لوحة البيانات

data tablet

أداة إدخال بيانية (جرافيكية) تولد إشارات رقمية تمثل حركة قلم على سطح مستوربتسجيل

لإتمام واستمرار ربط عناصر شبكة الحاسبات على مستوى البيانات ثم قطع الاتصال عند انتهاء العملية .

#### بروتوكول ربط البيانات data link protocol

مجموعة القواعد التى تحكم ربط عقدتين من شبكة حاسبات لتنظيم تبادل البيانات بينهما .

# تسجيل أداء البيانات

data logging

عصلية تسجيل البيانات والتعاملات التى تتم خلال فترة زمنية معينة عبر نقطة معينة فى النظام ، وذلك بغرض إمكان إعادة النظام إلى ما كان عليه

#### لغة تداول البيانات data manipulation language (DML)

لغة تستخدم لتخزين البيانات وتعديلها واسترجاعها في قاعدة بيانات محددة .

#### شبكة بيانات

data network

شبكة اتصالات مخصصة لنقل البيانات بين الحاسبات .

# تجهيز البيانات

data preparation وضع البيانات في صورة

# تأكيد البيانات

data verification

مراجعة بيانات مستجلة لتبين مدى صحتها ،

# عنصر البيانات ( بيانة )

datum

أصفر تمثيل للبيانات في الماسب يمكن أن يؤثر في نتيجة الحساب .

#### لوحة مساعدة

daughterboard

لوحة لدائرة مطبوعة تُوصَلُّ باللوحة الرئيسية لتزيد من سعتها.

(انظر: اللوحة الرئيسية (الأم) motherboard

#### مدير قاعدة البيانات (DBA (database administrator

الشخص المسئول عن إدارة البيانات وتنظيم تشغيلها ضمن هيكل خاص لإدارة البيانات بنظام الحاسب الآلى وكذلك وضع التصميم الهيكلي للبيانات والتأكد من اتباع المواصفات والأساليب القياسية السليمة لتعظيم استخدام الإمكانات المتاحة للحصول على أفضل

إحداثيات موضع القلم رقمياً في الحاسب .

# معدل نقل البيانات

data transfer rate

كمية البيانات التى تنقل فى
وحدة الزمن خلال قناة اتصال .
ويقاس هذا المعدل عادة بوحدة
"سود" .

#### ترجمة البيانات

data translation

تحسويل البيانات من نظام التكويد في حاسب ما إلى نظام التكويد لحاسب أخر .

#### إرسال البيانات

data transmission

بث البيانات في قناة الاتصال يواسطة وحدات الحاسب.

#### نوع البيانات

data type

نوع من المتغيرات يُغرَّف بمجموعة من القيم المجردة التي يمكن أن يأخذها متغير من هذا النوع ، ومن أمثلته المتغير اللاكسرى (الصحيح) والمتغير الحقيقي .

#### تحقيق البيانات

data validation

التحقق من صحة البيانات.

التذبذبية لزر ضاغط ، ويتم ذلك باستخدام دوائر خاصة أو عن طريق برنامج خاص يسجل قراءة الزر عدة مرات للتأكد من ثبات وضع استقراره .

#### مشخص الأخطاء

debugger

برنامج لكشف الأخطاء فى برنامج ما وتوضيح أسبابها وإصلاحها .

#### علاج العلل

debugging

تشخيص الأخطاء وعلاجها في برنامج أو في نظام تشفيل .

#### زمن الاضمحلال

decay time = settling time

الزمن اللازم لهببوط الجهد

الكهربائي في دائرة إلى عمشر
قيمته الأصلية تقريباً ويساوى
أربعة أمثال ثابت الزمن للدائرة.

#### زمن التباطئ

deceleration time من الذي بنقضي حتى بتم

الزمن الذى ينقضى حتى يتم إيقاف الشريط الممغنط بعد إتمام عملية القراءة والكتابة.

#### بوابة القرار

decision gate بواية منطقية يحدد خرجها

النتسائج في كل مسراحل تداول البيانات .

#### معدات اتصال البيانات DCE

data communication : انظر) ( equipment

جدول تحكم موزًّع المهام DCT = dispatcher control table مجموعة برامج تتحكم في أداء المهام تستخدم لتحديد أولوية المهام المبعوثة إلى المُشغل.

#### توقف بالتشابك

deadlock

حالة يتوقف فيها نظام ما - أو جسزء منه - نتسيجسة تشابك لمتطلبات التشغيل .

#### توقف تام

deadly embrace = deadlock ( deadlock : انظر )

#### وقف تخصيص

deallocate

تحسير وحدة ، أو إمكانية من إمكانات الحاسب ، من تخصيصها لأداء شغلة محددة .

#### تلانى الارتداد

debouncing طريقة لتلافى تأثير الحركة

قراراً مرحلياً وتمثل أوراقيه القرارات النهائية ،

#### جملة تعريفية

declaration statement = declarative statement

نوع أساسي للجمل المستخدمة في كتابة البرامج يحدد متطلبات التخزين واستخدام الملفات وأنواع المتغيرات .

#### لغة تعريفية

declarative language

نوع من لغات البرمجة تحدد عباراته الخصائص التي يجب أن تكون عليها نتائج البرنامج دون تحديد لكيفية الحصول على هذه النتائج، وفي الحالة المثالية لهذه اللغة يتكون البسرنامج من مجموعة العلاقات بين المدخلات والمضرجات في شكل قواعد أومعادلات لا يحدد ترتيب

#### جملة تعرينية

declarative statement
= declaration statement
( declaration statement . انظر)

#### فاكً الشفرة

decoder وسيلة فك الشفرة باستخدام

صحة علاقة منطقية أو خطأها . ومن أمثلتها بوابة التساوى ( equality comparator ) وبوابة الأغلبية ( majority element ) .

#### مسالة اتخاذ القرار decision problem

تحديد إمكانية حل لمسألة ما في عدد محدد من الخطوات. ومن أمتلة ذلك تحديد ما إذا كان عنصر ما عضواً في مجموعة

#### نظم دعم اتخاذ القرار decision support systems

نظم مسعلومسات لخدمسة الإدارة العليا بتوفير البيانات والمؤشسرات اللازمسة لاتخاذ القسرارات ، وتعطى هذه النظم مستخدميها حرية كبيرة في تحديد الاحتياجات من التقارير وما يتبعها من علاقات بنظم قواعد البيانات وغيرها من نظم المعلومات .

#### جدول قرارات

decision table جدول يبين الأحداث المحتملة وما يلزم اتخاذه من إجراء لكل منها .

#### شجرة قرارات

decision tree هیکل شجری یمثل کل فرع فیه

#### مخصيص

dedicated

صفة لكل جهاز أو إمكانية موقوفة على تحقيق غرض محدد كأن يكون نظام الحاسب مخصصاً للتحكم فى خط إنتاج ما بأحد المصانع.

#### قيمة أملية

default value

بارامترات تستخدم فى برنامج أصلى يرجع إليها وتستخدم عند عدم تحديد قيم مخالفة لها.

# عنونة مُرَحَلة

deferred addressing

( انظر : عنونة غير مباشرة indirect addressing )

#### أمر حذف

DEL = delete

أمر لإزالة حرف سابق مطلوب حذفه.

#### خط تأخير

delay line

أداة إلكترونية تدخلها إشارة لتخرج منها بعد فترة محمددة بدقة . ويستخدم خط التأخير في

برنامج أو دائرة منطقية . (انظر: decoder demultiplexer )

# موزع الكود

decoder-demultiplexer

دائرة منطقية عدد مداخله! (ن) وعدد مخارجها (م) حيث م =  $y^{i}$ ، تترجم الكود الثنائي المدخل فيها إلى تحديد المخرج الذي يشير إليه هذا الكود.

#### فك الكور

decoding

ومسالة مكودة إلى صورتها الأصلية .

# مفرق

decollector

جهاز لتفريق النسخ المكررة في عملية التصوير أو الطباعة .

# مترجم عكسى

decompiler

برنامج للترجمة من لغة الآلة إلى إحدى لغات البرمجة .

#### ۱- إنقاصه

decrement

إنقاص قيمة متغير بمقدار الوحدة.

٢- مقدار النقص القيامة التي يتم إنقاصاها من متغير.

ترتيب كتابة حروف الكلمة على شكل شجرة تمثل أطرافها هذه الحروف

#### مشتق

#### derivative

جــزء من الكلمــة في لفــة البرمجة يمكن اشتقاقه لتكوين كلمة أخرى طبقاً لنظام محدد.

#### دى . إي . إس

#### DES

المواصفات القياسية لتشفير البسيانات ، والرملز يتكون من الحروف البادئة لكلمات العبارة الأحنيية:

( Data Encryption Standard)

# أخلاف (جمع خلف )

descendants

عناصر الشجرة التي تشترك في سلف واحد .

( انظر : أسلاف ancestors )

### ۱- واصف

#### descriptor

بيان يصف كيفية تخزين بیانات أخرى ، ومن أملته واصف السجل وواصف المنظومة وواصف الملف . ٢- معيثف

كلمة بالحاسب تُستخدَمُ للدلالة على مكان وجود موضوع معين عند فسهرسسة أو تصنيف

المسغنط من وحدة إدارة الشرائط أو الأقراص المغنطة.

# م مفرق

#### demultiplexer

جهاز يفصل الإشارات المدمجة ويفرق مكوناتها كل على قناة اتمنال خامية.

# يحث بالعمق أولاً

depth-first search

بحث في شجرة بيانات يقوم على زيارة الأخصلاف (الأبناء والأحفاد ) قبل الأخوة ، و يستخدم في تصميم بعض خوارزمات الذكاء الاصطناعي .

#### طابور مزدوج النهاية DEQUE = double ended queue (انظر: double ended queue)

# تتابم الاشتقاق

derivation sequence تكوين قائمة من الكلمات على هيئة برجب حب ٢٠٠٠ ---حیث یمکن اشتقاق ب س ۱۰ براعادة کتابة ب س طبقاً لنظام محدد (حيث ١ ﴿ سَ ﴿ نَ ) .

#### شجرة الاشتقاق

derivation tree وسيلة لبيان كيفية اشتقاق كلمات لغة البرمجة بتحديد

### تصفح بالطلب

demand paging

نقل صفحة من الذاكرة الشانوية إلى الذاكرة الرئيسية للحاسب بناء على طلب الشفلة لاحتياجها إليها.

#### دمج الوحدات

demodularization . دمج أكثر من وحدة (module) معاً لتحقيق أفضل أداء ممكن .

#### فَاكً التضمين

demodulator

جهاز إعادة الإشارة الأصلية باستخراجها من الإشارة المضمنة.

# قانونا " دى مورجان "

De morgan's laws
قانونا الجبر المنطقى اللذان
يعبران عن العلاقة في عبارة
مركبة بأكملها وفي كل مكون من
مكوناتها على حدة . والقانونان
هما : س ∪ ص = س ↑ ص

 $\overline{W} \overline{\bigwedge} \overline{W} = \overline{W} \overline{W}$  وقد سميا على اسم العالم " أغسطس دى مورجان " (١٨٧١).

# أمر بإيقاف التحميل demount = dismount أمر لإزالة الشريط أو القرص

دوائر تشخيل الإشارات. وللتخزين المؤقت لهذه الإشارات.

أمر حذف

delete = DEL

(انظر: DEL)

#### حذ ف

deletion

إزالة سجل أو حقل للبيانات من ملف مخترون أو إزالة بعض المعروضة على الشاشة .

#### و دو هختگان

delimiter

رمز يستخدم لتحديد نهاية بيان ما فى البرمجة أو فى الاتصالات.

#### إزالة المقنطة

demagnetization

عــمليـة إزالة مـغنطة أداة كالشريط أو القرص المغنطيسى.

#### نداء عند الطلب

demand

إحضار إحدى صفحات الذاكرة من المخزن الشانوى إلى المخزن الأساسى عند الصاجة إلى بيان مخزن في هذه الصفحة .

#### محددة

#### deterministic

صفة لطريقة أو لعملية يمكن تحديد تأثيرها تحديداً كاملا بمعلومية مدخلاتها .

#### الرجوع للسابق

#### de-updating

استخدام ملف سبق تضمينه بالذاكرة لاستعادة ملف فُقد أثناء تعديله نتيجة لعطل.

# دائرة قلابة "د"

#### D flip-flop

ثنائى استقرار موقوت يمثل مخرجه القيمة المنطقية عند مدخله ( D ) في لحظة ما .

# البروتوكول الدينامي المهايئ المضيف

DHCP = dynamic host configuration protocol

بروتوكول يتيح لشبكة تُوصل بالإنترنت إعطاء عنوان مؤقت لحاسب منضيف فور توصيله بالشبكة.

#### تشخيص

#### diagnosis

فحص برامج و أجهزة الحاسب لتحديد الأخطاء والعيوب فيها.

المعلومات في نظم تخمرين واسترجاع المعلومات .

# حاسب مكتبي

desk-top computer منفير يوضع على المكتب.

# ناشر مكتبى

desk-top publisher (DTP)

برنامج يُمْكنُه تجمعيع
مجموعات متوافقة من النصوص
والرسومات البيانية للعرض
على الشاشة ويستخدم في
الطباعة .

#### كور المقصيد

#### destination code

كود يوضع فى رأس الرسالة يدل على اسم النهاية الطرفية أو برنامج التطبيق الموجه إليه الرسالة .

#### قراءة متلفة

destructive read-out (DRO)
قراءة بيانات من الذاكرة ينتج
عنها إتلاف للبيانات المخزونة
أوتغييرها.

(انظر: قراءة غير متلفة

(non-destructive read-out

الأرقام لتمسشيل الأعداد أو البيانات أو الرموز .

#### دائرة رقمية

digital circuit دائرة إلكترونية تستخدم الإشارات الرقمية ،

#### حاسب رقمی

digital computer

حاسب لإجسراء العسمليات الحسابية و المنطقية على بيانات رقمية وليست تناظرية .

# إرسال البيانات الرقمية digital data transmission إرسال البيانات ممثلة بشكل رقامى خالال قنوات الاتصال لزيادة سرعة الإرسال والحد من

#### تصعيم رقمى

الأخطاء .

digital design

تصميم الدوائر والنظم ذات المداخل والمخارج الممثلة بمتغيرات رقمية يغلب أن تكون ثنائية .

#### رسالة تشخيصية

diagnostic message رسالة تبين سبب الأخطاء الموجودة في البرنامج أو نظام الحاسب.

# برنامج تشخيص

diagnostic routine

برنامج فرعی یستخدم لإعطاء
معلومات تساعد علی تشخیص
خطأ ما ،

#### وحدة تلفنة

dialing unit

وحدة تجرى اتصالاً تليفونياً
بناءً على إشارة داخلة لها ومن
أمثلتها المضمن الفاك .

( انظر " modem )

#### معجم

dictionary

كل هيكل من هياكل البيانات يستخدم للبحث عن عنصر ما .

رقم

digit رمان یستعمل فی نظام ترقیم ما .

رقمي

digital صفة لكل ما تستخدم فيه

# تصویل رقمی (رقمنة ) digitization

عصلية تحسويل الإشسارة التناظرية إلى إشارة رقصية بتمثيل كل قيمة تناظرية بأقرب عدد صحيح في النظام الرقمي. (انظر: تحويل كمي

( quantization

#### محول رقمي

digitizer

جهاز إلكترونى لتحويل الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية.

# لوحة التقسيم الرقمي digitizing pad

(انظر الوحة البيانات date tablet

#### البعدية

dimension (dimensionality)
عدد الأدلة المستخدمة في
منظومة لتحديد موضع أي
عنصر فيها.

#### مفاتيح الاختبارات

dip switches

مجموعة من المفاتيح داخل الحاسب أو الطابعة تستخدم لتحديد ظروف معينة للتشغيل مثل إشعار الحاسب بوجود

#### منطق رقمى

digital logic

منهجية التعامل مع المعادلات والمعلاقات التي تحتوى على متغيرات رقمية ثنائية في الغالب كما في الجبر البولياني . ويطلق المصطلح أيضاً على الدوائر و المكونات المادية التي تستخدم لتحقيق هذه المعادلات والعلاقات .

#### إشارة رقمية

digital signal

إشارة قيمتها هى إحدى القيم فى مجموعة سبق تحديدها وعندما تقتصر المجموعة على قيمتين اثنتين تسمى الإشارة عندئذ رقمية ثنائية .

التشغيل الرقمي للإشارات digital signal processing معالجة الإشارات باستخدام النظم الرقمية .

محول رقمی إلی تناظری
Digital to Analog Converter
= D/A converter

دائرة إلكتـرونيـة تحـول الإشارات الرقميةالداخلة إليها إلى إشارات تناظرية خارجـة منها.

(انظر: محول تناظری إلی رقمی ( Analog to Digital Converter

إدخال مباشر للبيانات

direct data entry

تسجيل البيانات فى ملفات
الحاسب مباشرة إما بطريق عامل
التشغيل وإما بجهاز لتجميع

البيانات . "

# مخطط موجّه

directed graph

مخطط تمثل فيه العلاقات بين كل عنصرين من عناصره باستخدام وصلات ذات اتجاهات معينة.

# مُوجّه

directive

أحد مكونات برنامج معد بلغة التجميع ، يستخدم لتوجيه عملية التجميع دون أن يولد أو امر بلغة الآلة .

توصل مباشر إلى الذاكرة direct memory access (DMA) توصل وسائل الإدخال والإخراج إلى البيانات المخزونة في ذاكرة الحناسب دون إشاعال لوحدة التشغيل المركزية لتتمكن هذه الوحدة من تنفيذ برنامج آخر في الوقت نفسه .

دليل

directory

کل وسیلة تستخدم لتحدید

حاسب مساعد أو الطباعة بلغة أخرى معينة وما إلى ذلك . (انظر: قنطرة توصيل jumper)

جهاز تخزین بالتوصیل المباشر direct access storage device

direct access storage device (DASD)

جهاز يُخَزَنُ البيان فيه ، أو يُحْصَلُ عليه منه ، مباشرة دون التقيد بتسلسل ما فيه من سانات .

#### عنونة مباشرة

direct addressing نمط للعنونة يكون فيه العنوان المحدد في الأمر هو نفس العنوان الحقيقي للبيان .

# آلات بتقارن مباشر

direct-coupled machines
منظومة مكونة من آلتين أو
آكثر تربطها وصلات ذات سرعة
عالية لتحقيق كم كبير من عمل
مستكامل ، ومن أمستلة هذه
المنظومة قيام إحدى الآلات
بعمليات الإدخال والإخراج على
حين تقوم آلة أخرى بالحساب .
( انظر : نظام التابع والمتبوع

(master -slave system

#### قرص

disc = disk

( disk ، انظر)

#### أمر قصل

disconnect

أمر بإيقاف عمل جهاز ووضعه في حالة الاستعداد .

#### تناة متقطعة

discrete channel

قناة اتصال تكون الإشارات عند مداخلها ومخارجها رقمية سواء في قيمتها أو في زمن تسجيلها.

# نظام متقطع

discrete system

نظام تمثیل الإشارات ونقلها وعرضها باستخدام بیانات فی شکل کمی محدد وینطبق ذلك علی الإشارات وأزمنة تسجیلها.

#### خطأ التقطيع

discretization error

الخطأ الناتج عن تَقطيع الإشارة لمستويات محددة من قبل

#### قرص

disk = disc . شريحة دائرية الشكل لتخزين

أماكن هياكل البيانات وعلى الأخص أماكن الملفات المخزنة في الحاسب، ويتم ذلك بتخبزين العلاقة بين أسماء الملفات وأماكن تخبزينها على وسيط التوصل المباشر "

disable, to

١- يعطل

يعطل جهاز ما عن العمل.

٧- يمجب

يمنع ومصول إشارة إلى مقصدها .

يجرد

disarm, to

يجعل جهاز فى حالة لا تسمح بتشغيله إلا بعد إجراء عمل تجهيزى .

# مجمع عكسى

disassembler

برنامج يحاول الترجمة من لغة الآلة إلى لغة التجميع كوسيلة بغرض اكتشاف الأخطاء.

تفريغ اضطرارى

disaster dump

تفریغ محتویات ذاکرة الحاسب عند ظهور خطأ فی التشفیل لایمکن علاجه ،

#### تهيئة القرص

disk format

عملية يتم فيها تقسيم القرص، إلى قطاعات ومسسارات ذات عناوين محددة وباستخدام أكواد كاشفة ومصححة.

نظام تشغيل قرصى (دوس) disk operating system = DOS نظام تشغيل للحاسب يعمل بالاقراص المغنطيسية ويشيع استخدامه في الحاسبات الشخصية.

حزمة اقراص = خرطوشة اقراص

disk pack = disk cartridge ( disk cartridge : انظر )

وحدة تشغيل أقراص disk unit = disk drive

( disk drive : انظر)

أمر بإيقاف التحميل dismount = demount ( انظر : demount )

إرسال

dispatch إرسال شغلة جاهزة للتنفيذ إلى وحدة التشغيل المركزية

البيانات ، معطاة غالبا بمادة مغنطيسية ، وتعرف في هذه الحالة بالقرص المغنطيسي magnetic disk

#### خرطوشة أقراص

disk cartridge = disk pack
عدد من الأقراص مثبتة على
محور واحد .

# وحدة تشفيل الأقراص

disk drive = disk unit
جهاز لإدارة خرطوشة الأقراص
به عـدد من رؤوس القـراءة
والكتابة لتسجيل أو استرجاع
البيانات .

# قریص = قرص مرن

diskette = floppy disk

= flexi- disk

قرص صغيرمن مادة مرنة يُغَطى أحد سطحيه أو كلاهما بمادة مغنطيسية ويستخدم لتخزين البيانات.

#### ملف قرصي

disk file

ملف محضرن على قدرص مغنطيسى يحتوى على مجموعة من السنجالات المتعلق بعضلها ببعض.

للمشغل الرئيسي في الماسب.

#### تشوه

distortion

تغير غير مرغوب فيه في شكل الموجة عند إرسالها بين نقطتين في نظام الاتصالات.

# قاعدة بيانات موزعة

distributed database

قاعدة بيانات منتشرة جغرافياً على شببكة في نفس الوقت ومخزنة فعلياً في نظامين أو أكتشر، وتضمن بذلك الإدارة والتحكم في قاعدة البيانات واحدة. فإذا تم تخزين بيانات مكررة في قاعدة بيانات منفصلة تحقيقاً لمتطلبات الأداء فإن أي تحديث لمجموعة بيانات تقوم تلقائياً بتحديث المجموعات الأخرى، وهو أساس التحكم في تكرار البيانات.

# تشفیل مُوَزُّع distributed processing

تشغيل نظم الحاسبات بطريقة تتوزع فيها الوظائف المختلفة والمشغلات في مواقع مختلفة وترتبط فيما بينها بشبكة اتصالات.

#### نظام موزع n

distributed system نظام يتكون من عصد من

وتخصيص وقت لها.

#### المرسل

dispatcher

جزء من نظام التشغيل يختمى بإرسال الشغلات للتنفيذ.

#### إزاحة

displacement

المسافة أو القطعة من بداية السجل حتى بداية حقل معين مقيسة بعدد البايتات.

( offset, address : انظر )

#### عرض

display

عرض البيانات على شاشعة تليفزيونية ،

# مُولّد الحروف

display character generator = character generator ( character generator : انظر)

#### مشغل العرض

display processor

مشغل يستخدم خصيصاً لعرض البيانات على أجهزة العرض كالشاشات والطابعات ، ويعتبر هذا المشغل مساعداً

#### وثيقة

#### document

بيانات مسجلة على وسيط يمكن قراءتها.

#### توثيق

#### documentation

الضافة شرح مكتوب لنظام أوبرنامج ما لزيادة توضيحه دون أن يساهم ذلك في عصمليات التشغيل ،

#### ناسخة

# document copying machine = copying machine

( copying machine : انظر )

#### مغذى الوثائق

#### document feeder

أداة توضع بها مجمعوعة من الوثائق لتخضفية الطابعة أوالماسحة أو الناسخة .

#### حلقة التكرار

#### Do loop

جزء من برنامج يتكرر تنفيذه عدداًمن المرات، يضبطها عدًاد يأخذ قيماً متفيرة ، أو يتكرر باستمرار حتى يتحقق شرط ما

# مجال النشاط

#### domain

مقطع في العنوان الإلكتروني يصف طبيعة نشاط المؤسسة

الحاسبات تربطها شبكة اتصال وتتعاون فيه الحاسبات لتنفيذ شغلة مطلوبة .

#### قائمة توزيع

#### distribution list

مجموعة مؤشرات لمدخلات مختلفة تستخدم عادة في البريد الإلكتروني حيث توجه نسخة مستقلة من رسالة ما إلى كل شخص في قائمة التوزيع.

# خادم مستخدمي المجال

DNS = domain name server نظام مزود بخريطة تربط بين أسماء مستخدميه أو بين خدمات الشبكة وعنوان الصاسب إلذي بخدم تلك الأسماء.

#### مرفأ

#### docking station

وحدة عرض مرئية مضافاً إليها محصدر للطاقحة ويمكن تركيب وحدة حاسب محصول به (laptop)، وبالتالى تعامل المحطة كوحدة حاسب آلى مستقلة أومتصلة بشبكة الحاسبات ويمكن كذلك إضافة وحدات تخزين بالمحطة وفسحات اتصال لزيادة عدد الكروت الإضافة.

(انظر وحدة عرض مرئية visual display unit

دوس ( نظام تشغیل قرص ) DOS = disk operating system (disk operating system :انظر)

# طابعة بنقط مصفوفة dot matrix printer

آلة تطبع الرموز بانتقاء نقط من مصعفوضة تُكون بها شكل الرمز المطلوب طبعه .

#### الفزن الوسيط المزدوج double buffering

استخدام وسيطين يعملان بالتناوب في عمليتي الإدخال والإخراج .

# مُرَيِس مزدرج الكثافة double density diskette

قُريص سطحه مغطى بطبقة مغنطيسية عدد جسيماتها في وحدة المساحة مضاعفة.

(انظر: قريص عالى الكثافة high density diskette

# طابور مزدوج النهاية double ended queue = DEQUE قائمة يمكن إدخال البيانات إليها وإخراجها منها عن طريق طرفيها فقط.

صاحبة العنوان . وقد اتفق من قبل كل من جمعية الإنترنت ، وهيئة تحديد أسماء الإنترنت والاتحاد الدولي للاتصالات ، على السنخدام رموز القطاعات ، ومنها على سبيل المثال :

# الرمز المعنى

com. القطاعات التجارية edu. الجاهد والمعات والمعاهد والمدارس (المتعليم) gov.

mil. للمؤسسات العسكرية org. للهيئات الغير الربحية net. لشبكة المعلومات store. لشركات بيع البضائع web. للهيئات الشبكة العالمية arts. والفنية

rec. لهيتات النشاط والإبداع

info. لشركات غدمات المعلومات

.nom للمواقع الشخصية firm للمؤسسات التجارية

# دُنجِل (منفتاح تأمين التشفيل)

dongle

أداة تُلحق بالحاسب لتشغيل برنامج معين لا يمكن تشغيله بدونها .

#### دقة مضاعفة

#### double precision

مضاعفة عدد الأرقام الثنائية المستخدمة لتمثيل الأعداد وذلك لتحقيق دقة حسابية أعلى .

#### ذو وجهين

#### double sided

صفة للقريص تدل على إمكان الكتابة والقراءة على كلا وجهيه.

#### قائمة ثنائية الوصلات

doubly linked list

قائمة بيانات يحتوى كل عنصر بها على مؤشر يصله بالعنصر السابق وأخر يصله بالعنصر اللاحق،

#### تنزيل

#### download

عملية نقل أو تحميل برامع وملفات للحاسب عبر أي خطوط اتصال أو شبكة المعلومات.

# وقت التوقف

#### down time

الزمن الذى يتوقف فيه الحاسب بسبب أعطال أو أعمال صيانة ونحو ذلك ،

#### تشغيل البيانات

DP (data processing)

( data processing : انظر )

#### نقطة / بوصة

DPI = dots per inch
وحدة لقياس حجم الطباعة في
الطابعة بنقط مصفوفة ، وتعبر
عن عدد النقاط المطبوعة في كل
بوصة طولية .

#### نقطة / ثانية

DPS = dots per second

وحده لقياس سرعة الطباعة
في الطابعة بنقط مصنفوفة ،
وتعبر عن عدد النقاط المطبوعة
في كل ثانية .

#### مسودة

draft copy

طبعة أولية لأغراض المراجعة والتعديل.

#### جر = سحب

dragging

تحریك شكل كامل مرسوم على الشاشة أو جزء منه بحیث یتبع حركة الفأرة (المشیر).

# رام دینامیة

DRAM = dynamic ram

#### أسطوانة

#### drum

وحسدة أسطوانيسة الشكل لتخزين البيانات تغطى عادة بمادة م<u>فنطب سي</u>ة وتعرف بالاسطوانة المغنطيسية magnetic drum

#### تجربة تشغيل

dry run تشهیل نظام ما بغرض اختبارهم

خط اشتراك رقمي DSL = digital subscriber line خط أو قناة تعمل على الشبكة الرقصية متكاملة الخدمات . (ISDN)

(انظر: شبكة رقمية متكاملة ألخدمات (ISDN )

معالجة الإشارات الرقمية DSP = digital signal processing وحدة معالجة مركزية متخصصة قابلة للبرمجة ، وقادرة على تنفيذ معالجة حسابية بسرعة عالية وهي مناسبة لخوارزمات الائضىغاط.

#### ذاكرة ثنائبة المدخل

dual port memory ذاكرة تقبل طلبين للقراءة أو الكتابة أنيًا.

إلى تنشيط على مُحدد زمنيــة محددة للاحتفاظ بمحتوياتها ، (انظر:رام RAM )

#### انجراف

#### drift

أكبر تغير في قيمة إشارة عن قيمتها المتوسطة خلال فترة زمنية محددة.

#### دانسم

#### driver

أ- برنامج في نظام التشخيل يتصحكم في عصمل النهايات

ب- دائرة إلكترونية منطقية تمد الدوائر الموجيودة عند أطراف الإخراج بتيار أو جهد عال .

#### توقف نهائى

#### drop dead halt

توقف الحاسب وبقاؤه على هذه الحالة دون أن يعود إلى حالته الأولى تلقائياً، وقد يكون ذلك الأمر نتيجة لخطأ بالبرنامج أو لخطأ منطقى فيه (مثل القسمة على الصفر أو الانتقال إلى مكان (عنوان) لا يوجد به أمر أو إلى عنوان غير مُعرّف).

#### هبوط

#### dropout

فقد لحظى للإشارة لا يمكن معه استشعارها.

#### نسخة اختبار

#### dump check

نسخة من جميع محتويات الذاكرة الخاصة بشغلة ما ، الستخدم للمراجعة في حالة توقف النظام لإعادة تنفييذ الشغلة من آخر نقطة اختبار . (انظر: نقطة اختبار

(check point

#### مزدوجة الاتجاه

duplex

صفة لوصلة مادية أو منطقية بين نقطتى اتصال تنقل البيانات في الاتجاهين معاً.

( انظر: وصلة أحادية الاتجاه ( simplex

#### دورة العمل

duty cycle

أكبر عب، طباعة افتراضى تستطيع الطابعة القيام به، ويُقاس عادة بوحدة صفحة في الشهر (page per month(ppm)

#### دهوراك

#### **DVORAK**

نظام لتوزيع الحروف اللاتينية على لوحة منفاتيح الآلة الكاتبة والحاسب. صسم هذا النظام عام ١٩٣٠م. يتميز بأن الصف العلوى للحروف يبدأ من اليسار بترتيب حروف الكلمة DVORAK مرفف الكلمة QWERTY ، أنظر: كويرتى AZERTY )

#### مشفل مزدوج

dual processor

جهاز يعتمد على مشغلين مركزيين مستقلين يؤديان منعاً نفس العمل فإن تعطل أحدهما استمر الآخر فلا يتوقف نظام الحاسب .

#### متقير دمية

متغير لبرنامج فرعي يستبدل بمتغير من البرنامج الأصلي عند استدعاء البرنامج الفرعي.

#### عبارة لغو

dummy statement جملة تظهر في البرنامج لا يتم تنفيذها ولا تؤثر في تنفيذ عمل برنامج.

# متغير دمية

dummy variable = dummy argument

(dummy argument: انظر)

#### تفريغ

dump

عملية إخراج ونقل البيانات كلها أو بعضها من ذاكرة الحاسب إلى وسط تخزين خارجى أو إلى الطابعة .

لمسار البرنامج وطريقة تعريف واستدعاء برامجه الفرعية . وهي إحدى العصليات ذات الأهمية عند بناء المترجمات الخاصة باللغات.

#### ذاكرة دينامية

#### dynamic memory

ذاكرة تتلاشى فيها البيانات المخزنة بعد فترة محددة فتحتاج إلى تجديد تخزين البيانات قبل انتهاء هذه الفترة ، وتصنع الذاكرة الديناميكية عادة من اشباه الموصلات ،

# البرمجة الدينامية

dynamic programming

وسيلة تخطيط رياضية يتم

فيها اتخاذ القرارات على مراحل
متتالية، وتستخدم في البرمجة
الرياضية أو في مسائل إيجاد
الحل الأمثل .

#### عملية ثنائية

dyadic operation

عملية حسابية أو منطقية تتم
على متغيرين فقط .

# تخصيص دينامي

dynamic allocation

تخصيص يتم في أثناء تشغيل
عصليا ما ولا يكون قابل
بدئها ، ومنه التخصيص
الدينامي للذاكات
( dynamic memory allocation)
( انظر: تخصيص ( allocation )

#### ربط دینامی

dynamic binding

عدملية ربط العناصد أو
البرامج الفرعية ببعضها البعض
في وقت تحدده شفرة البرنامج،
فيقوم مترجم الحاسب بربط
متأخر( late binding ) أو بربط
مأبكر( early binding ) طبقاً

# E

#### ابسديك

#### **EBCDIC**

شفرة هجائية رقمية يمثل فيها كل رمز بثمانية أرقام ثنائية . والمصطلح مكون من الجنوف البادئه لكلمات العبارة الإنجليزية: Extended Binary الإنجليزية: Coded Decimal Interchange Code.

#### اختبار بالمندي

#### echo check

وسيلة للتأكد من صحة استقبال بيانات منقولة خلال قناة اتصال وفيها تعاد الرسالة المستقبلة إلى المرسل لمقارنتها بالصورة الأصلية ،

#### اختبار بالصدى

echoplex = echo check ( echo check : انظر )

( com check , juint

مخمد المعدى = مخماد echo suppressor

جهان يركب على خط الاتصال

لمنع الطاقة المرسلة في اتجاه ما من الانعكاس والعودة لمصدرها الأصلي على هيئة صدى -

#### اختباربالصدى

echo test = echo check

( echo check : انظر )

#### إكرنت

econet

اسم تجارى للشبكات الحلية للحاسبات الدقيقة المستخدمة في بريطانيا.

#### مسجل نقد إلكتروني ECR = electronic cash register

الة تسجيل نقد إلكترونية ، تستخدم عادة في المحال التجارية لتسجيل البيانات على وسائط تخارين ممغنطة أو إرسالها مباشرة للحاسب بالإضافة إلى إصدار الإيصالات الخاصة بالعميل وكذا فتح أدراج حفظ النقود وما إلى ذلك .

# محرّر - منقّح

editor

برنامج خدمات لتنقيح وتحرير الملفات والبرامج يسمح بإعادة السسرعسة في التسوصل إلى بيات. (آنظر رام RAM رام دينامية DRAM )

تنقية البيانات

البيانات.

edulcorate التخلص من البيانات عديمة

تعليم بأسلوب ترشيهي edutainment

برامع تعليمية مصممة بأسلوب ترفييهي ومدعصمة بوسائط متعددة. والمصطلح الأجنبي منزيج من الكلمتين آ تعليم education ، وترفيه entertainment

atelio فعلى effective address العنوان المباشس للبسانات الموجودة في ذاكرة الماسب.

مهايئ مُعَزِّزُ لعرض الرسوم EGA = enhanced graphics adapter

(انظر: مهایئ فیدیو ( video adapter

إلكترونية وحدة تشسفيل متكاملة مُعُزَزَة

EIDE = enhanced integrated drive electronics وحندة تشخيل إلكترونية

تنظيم وتعديل البيانات الموجودة فيها بعمليات ، مثل الحذف والإضافة والانتقاء والاستبدال.

# مركز المعالجة الإلكترونية للبيانات

EDP centre = electronic data processing centre

- التنظيم أو الإدارة الخاصـة باستضدام وتشغيل والإشراف على الأجهزة والنظم والأفراد لمعالَّجة البيانات إلكترونياً . (انظر: تشغيل البيانات ( data processing

# علم إدارة تشغيل البيانات إلكترونيا

EDP management science = electronic data processing management science

العلم الذي يُعنى بالدراســـة والبحث منّ أجل التحوصل إلى أفضل الأساليب والنظم لإدارة مراكن تشغيل البيانات إلكترونيا بغرض الاستخدام الأمثل للنظم الألية.

#### رام دينامية معززة EDRAM = enhanced dynamic **RAM**

شريحة لذاكرة تومثل عشوائي دينامية سريعة ، تسمح بتزامن عملية القراءة منها مع نهابة الكتابة عليها لتحقيق مزيد من

متكاملة تسمح بتشغيل ٤ أقراص بدلاً من قرصين كحد أقصى . ( انظر : وحدة تشغيل إلكترونية متكاملة IDE )

#### البنية الصناعية القياسية الممتدة

EISA = extended industry standard architecture

بنية صناعية قياسية موسعة إلى ٣٢ بيتة بدلاً من ١٦ بيتة . ( انظر : البنية الصناعية القياسية ( القياسية )

ذاكرة للقراءة فقط شمحى كهربياً = إيروم

electrically erasable read-only memory ( EEROM )

ذاكرة للقسراءة فسقط . يمكن محو محتواها بتعريضها لإشارة كهربية مناسبة ، ويمكن برمجتها ومحوها عدة مرات دون تُلفها .

# المعالجة الإلكترونية للبيانات electronic data processing (EDP)

تجميع البيانات وتجهيزها لإدخالها للحاسب وتحليلها بغرض الصحسول منها على معلومات محددة .

# نظام ملفات إلكترونى electronic filing

نظام لتخصرین الوشائق وفهرستها واسترجاعها باستخدام الحاسب.

# النقل الإلكترونى للاعتصادات المالية

electronic funds transfer (EFT)

نظام في الحاسب يُمكن من نقل

الاعتمادات المالية والمديونية بين
البنوك والشركات والحال
التجارية والأشخاص. وقد يحدث
ذلك عند النهاية الطرفية
للحاسب في موقع التعامل.

للحاسب في موقع التعامل .

للحاسب في موقع التعامل .

للحاسب في موقع التعامل .

#### بريد إلكتروني

electronic mail

١- أسلوب لتخسزين الرسائل وتبويبها وإرسالها واسترجاعها إلكترونيا باستخدام الحاسب المتصل بشبكة معلومات معينة ، وهو نوعان : الأول خساص بالنصوص فقط ، والثاني يسمح، بالإضافة إلى النصوص ، باحتواء البريد على الصوت والصورة والفيديو ويعرف باسم

multipurpose internet mail extension ( MIME )

التحكم بالطابعة (PCL) بالعمل داخل إطارات بوست سكريبت مما يعزز القدرة على تنفيذ الأعمال المتداخلة.

(انظر بي سي ال PCL، لغة وصنف الصنفحة postscript)

#### رموز للمشاعر

emotions

مجموعة من الرموز تعنى جملاً تعبر عن (مشاعر) خصاصـة في الرسائل الإلكترونية ومن أمثلتها [1:]) ، (=[1:]) ،

### وسنط خال

empty medium
وسط تُدخل فييسه بيانات
متغيرة طبقاً لإطار ثابت فيه.

# فئة خالية

empty set

. منة لا تحتوى على أية عناصر

# سلسلة خالية

empty string

سلسلة لا تحاتوى على أية
حروف.
( string )

٢- حزمة البرامج الجاهزة التي تؤدى الوظائف المشار إليها في (١).

# لوحة بيضاء إلكترونية

واectronic whiteboard
الوحاة تُوصنُّل إلى الحاسب،
تُشغُّل بواسطة برامج خاصة تتيح
الماستخدمين الموجودين في
أماكن متباعدة التعامل مع
الوثياقة ذاتها أو مع الرسم
الظاهر على اللوحة لتعديله أو
التعليق عليه وهذه اللوحة هي
إحدى معدات مؤتمرات الفيديو .

#### طابعة إلكتروستاتية

electrostatic printer

طابعة تقوم بتجهيز الصورة المطلوب طباعتها على شكل شحنات إلكتروستاتية ثم نقلها الى الورق

إى ، إم ، إم (إدارة الذاكرة المُعَزَّرة)

EMM ( Enhanced Memory Management)

تقنياة تعاليج الوثائق (النصوص والرساوم) بلغة

# نهاية الملف (ن م)

end of file (EOF)

علامة أو رمز للدلالة على نهاية الملف .

#### نهاية الإرسال

End Of Transmission = E O T (EOT: Lidet)

#### محرك

engine

(۱) في المكونات المادية للحاسب: معالج يؤدى وظائف أساسية خاصة ومن أمثلته معالج الرسوم الذي يولد الرسوم الهندسية.

(۲) فى البرامج: برنامج يؤدى وظائف أساسية ومتكررة ومن أمثلته برنامج تحديك قواعد البيانات وبرنامج تحريك الرسوم.

#### کیان

entity

· شيء أو حدث يُخَزَنُ عنه بيان في قاعدة البيانات.

إنتـروبيـا ( في نظرية المعلومات ) entropy (in information theory) القيمة المتوسطة لمقياس

### فترة زمنية متاحة

empty time slot

طريقة تستخدم في الشبكات الحلقية حيث تخصص فترات زمنية لرزم بيانات حول الحلقة لتسمح لأية نهاية طرفية بملء هذه الفترات ببيانات عند وصول تلك الرزم إليها.

#### محاكاة

emulation

تشغيل برنامج معد لحاسب ما على حاسب آخر يختلف عنه في المواصفات .

#### محاكي

emulator

جهاز أو برنامج يجرى عملية المحاكاة .

#### كيسلة

encapsulation

تجسميع لخواص برنامج ما ومجموعة من الوظائف في وحدة واحدة تسمى " الموضوع " object مما يتيح للمبرمج مرونة في التحكم في الوظائف والمزايا المحددة في " الموضوع ".

#### تشفير

encryption

تحويل المعلومات أو البيانات إلى رموز لا تفهم بدون مفتاح لحلها لتأمين سريتها.

#### حزمة كشف الأخطاء

error burst

نموذج للبيانات يستخدم أرقاماً ثنائية معد لكشف الأخطاء

#### شفرة ذاتية التصحيح

error correcting code شفرة تتيح للمُسْتُقبل اكتشاف بعض الأخطاء الناتجة عن النقل وتصحيحها.

#### شفرة ذاتية الكشف

error detecting code شفرة تتيح للمُسْتَقبل اكتشاف بعض الأخطاء الناتجة عن النقل.

#### بلاغ أخطاء

error message

رسالة تصدرها بعض برامج الخدمات و برامج النظام عند اكتشافها خطأ ما .

#### معدل الخطأ

error rate

نسبة ما يقع من أخطاء فى مجموعة من البيانات عند نقلها عبر قنوات الاتصال أو عند نقلها من وسط التخزين المغنطيسى أو إليه .

#### رمز هروب

ESC = Escape character

المعلومات المنقولة نتيجة لحدوث حدث ما من مجموعة محدودة من الأحداث المستقلة تبادلياً والتي لها احتمالات محددة وتغطى كل فضاء الاحتمالات.

#### مدخل = نقطة دخول entry = entry point

( entry point : انظر)

# نقطة دخول = مدخل

entry point = entry
عنوان أول أمر يتم تنفيذه في
برنامج مسعين ويمكن أن يكون
للبرنامج الواحد عدة نقاط دخول
مختلفة .

#### نهاية الإرسال

E O T = End Of Transmission عسلامسة أو رمسز للدلالة على انتهاء الإرسال .

#### ايبروم

**EPROM** 

ذاكرة يمكن قراءة البيانات المكتوبة فيها أو محوها أو إعادة برمجتها . (انظر : بروم PROM)

, . . .

# إيرلنج

erlang

وحدة قياس كثافة الحركة في شبكة التليفونات .

والكبلات الثنائية المجدولة ، وتتراوح سرعة نقل البيانات في هذه الشبيخة من ١٠ميجابيتة/ثانية إلى ١ جيجا بيتة / ثانية .

# المصبط الزوجى

even parity

خاصية احتواء مجموعة من البيتات على عدد زوجى من الرقم واحد .

#### بيتة الضبط الزوجى even parity bit

البيستة التي تضّباف إلى مجموعة البيتات لتجعل عدد البيتات ذوات القيمة " واحد " عدداً نوجيا.

( انظر : بيتة ضبط الندية ( parity bit

#### معالج الاستثناء

exception handler

برنامج فرعى لمعالجة الآثار الناتجة عن حدوث استثناء حسابى لمواصلة تنفيذ البرنامج الأصلى.

# خرطوشة أقراص تبادلية exchangeable disk pack وحدة أقراص يمكن رفعها من جهاز التشغيل الاستبدالها أو وضعها في جهاز أخر .

الصاسب بأن الرمسران الرمسون التالية له تُفسَّر بطريقة مختلفة عن النظام المتبع ،

#### رمز هروب

Escape character = ESC( ESC: انتظر )

رادیو نقالی معزز ESMR = enhance special mobile radio

جهاز يحتوى على إمكانات التليفون المحمول (الخلوي) وجهاز الاستدعاء وجهاز الاستدعاء في أن واحد. ويمكن لمستخدمه أن يتحدث مع مجموعة من الأشخاص، أو مع شخص واحد، وأيضًا استقبال رسائل (حروف وأرقام). كل ذلك متاح بجهاز واحد يشبه التليفون المحمول تمامًا إلا أن الهوائي الخاص به الطول قليلا.

#### إيثرنت

#### ethernet

شبكة ذات تقنية من أقدم تقنيات الشبكات المطيعة للحاسبات ولا تزال تستخدم بكثرة ، وقد تم تطويرها لتعمل بواسطة الكبلات المصورية

تصويل برامج التنفيذ إلى الصيغة الثنائية.

#### EXE 2 BIN

#### = execution to binary

أحد أوامر نظام التشفيل القرصي (دوس) ، يُستَخُدم للتحويل هيئة محتويات ملفات البرامج القابلة للتنفيذ (التي في صيغة لغة الآلة) إلى صيغة التمثيل الثنائي.

#### فترة التنفيذ

execution time = run time ( run time : انظر )

# نظم خبرة ( نظم خبيرة ) expert systems

برامج خاسبات تبنى باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي بغرض محاكاة مهارات الخبراء في المشكلات المختلفة وفي حلها.

#### مدى

extent

حين متصل يُحجن للف محدد على زحدة الأقراص المغنطيسية.

# عَنُونَة ممتدة

extented addressing . عنونة للبيانات في ذاكرة

#### سنترال تليغونات

exchange, telephone
مبنى يتم فيه توصيل نهايات خطوط تليفونات المشتركين لتوصيل بعضها ببعض حسب الطلب وقد يعمل السنترال يدوياً أو الياً.

#### برابة " أو " المخصصية

exclusive - OR gate

بوابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "صحيح" إذا كانت إشارة واحدة فقط من الإشارات الداخلة إليها لها القيمة المنطقية "صحيح" وكانت باقى الإشارات لها القيمة المنطقية "خطأ '.

#### عملية عدم التطابق

exclusive OR operation (XOR)

= nonequivalence operation

عملية مقارنة منطقية لا تكون

القيمة المنطقية لنتيجتها

"صحيح" إلا إذا اختلفت القيمتان
المقارنتان .

نقلها للحاسب لتشغيلها أوتوماتياً وهن عادة ذات سعة كبيرة جداً بالنسبة للذاكره الداخلية.

#### اكسترانت

extranet

إنترانت خاصة بمؤسسة تُمكُن من التوصل إلى بيانات عبر تلك الشبكة ، وهى تحتاج إلى ضوابط أمنية وذلك بواسطة حواجز الحماية .

، intranet ( انظر : إنترانت ) حاجز حماية

الحاسب تسمح بالتوصل إلى حيز من العناوين أكبر من الحير المسموح به عادة .

#### مقاطعة خارجية

external interrupt

مسقساطعة الصاسب فى أثناء تشغيله لبرنامج ما ، تصدر من جهاز خارجى كالنهايات الطرفية وأجهزة الاتصالات.

# ذاكرة خارجية

external storage

وحدة ذاكرة خارجية للحاسب تستخدم في حفظ البيانات قبل

يكون قادراً على الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات فى أمان فى حالة تعطله.

#### خفيف التعطل

fail - soft

صفة لنظام الصاسبات الذي يسمح باستمرار العمل على الرغم من تعطل بعض مكوناته ولكن بكفاءة أقل.

#### عطل - تعطل

failure

حالة لنظام الحاسبات تحدث عندما يفشل أي جزء من أجزاء النظام في تنفيذ وظيفته.

متوسط المدة بين الاعطال failure, mean - time - between متوسط الفارق الزمنى بين كل عطل فى الحاسب وما يليه ، ويستخدم مقياساً لمدى قابلية الحاسب للتعطل .

متوسط المدة قبل التعطل failure, mean - time - to متوسط زمن تشغيل الحاسب قبل وقوع العطل .

استئناف التشغيل بعد العطل

failure recovery إعادة التشغيل لنظام حدث به عطل وتلافي ما يكون قد حدث

F

وجه

face

سطح يتكون من ثلاثة أسلاك على الأقل مرتبطة بثلاث عقد . يتضمن جميع خصائص العنصر وصعائت المتطليل وجميع مؤثرات الأبعاد الثلاثة ، ويتم تجسيم الصورة بتكامل عدة وجوه معاً.

#### نظام فاكسميلي = فاكس

Facsimile System=FAX

نظام نقل صحور الوشائق
والرسومات إلكترونياً عن طريق
قنوات الاتصال السلكية
واللاسلكية، وفيه يقوم الجهاز
المرسل بمسح الصورة وتحويلها
إلى إشارات تناظرية أو رقمية
وإرسالها فيقوم الجهاز المستقبل
بإعادة بناء الصورة طبقاً للأصل
من الإشارات ثم طبعها.

#### مأمون عند التعطل

fail - safe صفة تطلق على الحاسب عندما

#### خطأ زائف

false error

خطأ يشير إليه الحاسب مع عدم وقوعه حقيقة .

### ورق مروحي الطي

fan fold paper

ورق مطوى طي المروحة يتصل بعضه بيعض بصف من الثقوب ليسهل فصل صفحاته.

# مزمة الإدخال

fan-in

الحبد الأقبضى لعبدد خطوط الإدخال إلى دائرة رقمية ،

# حزمة الإغراج

fan-out

الحدد الأقسمسي لعدد خطوط الإخراج التي يمكن تومسيلها إلى دائرة رقمية

#### تساؤلات متكررة

FAQ = frequently asked questions

أسئلة تُطرح تكراراً حبولُ موضوع ما تتضمنها وثيقة مع أجوبتها ويسجل العديد من مجموعات النقاش على الإنترنت مثل هذه الأسئلة والأجوبة في ملفات متلحة بالحاسبات يمكن

من أخطاء في البيانات المغزونة والعمليات الجارية عند العطل.

#### اللجوء

fall back

اللجسوء إلى نظام بديل للحاسب الأصلى عند تعطله . وذلك باستخدام حاسب أخر أو بالعمل اليدوى .

### إجراءات التراجع

fall back procedure

إجراءات مواجهة لعطل الأجهزة والبرامج في نظام الحاسبات.

#### زائف

false

القيمة التي تمثل الخطأ في المتغير المنطقي وعكسها صحيح (true).

#### جمع زائف

false add

الجمع الجزئي لرقمين أو أكثر دون ترحيل.

#### شفرة زائفة

false code

شخرة لا يقبلها الحاسب لمفايرتها لنظام التشفير الخاص سه.

مكونات الحاسب قد تؤدى إلى تعطله . ويطلق المصطلع أيضاً على ما قد يحدث من خطأ فى برامج الحاسب .

#### اكتشاف الغلل

fault detection

اكستسشاف عطل فى دائرة منطقسية أو خطأ فى عملية حسابية أو فى عملية نقل بيانات وذلك بتطبيق اختبارات محددة على الدوائر أو البيانات.

#### تشخيص الخلل

fault diagnosis

عملية تحديد مكان الخطأ ونوعه في نظام الحاسبات.

#### نظام تسامحي

fault-tolerant system

نظام يسمح بأستمرار العمل بكفاءة تامة أو بكفاءة دون ذلك عند حدوث خطأ ما .

#### شاكس

**FAX** 

اختصار فاكسيميلي . ( انظر : facsimile system )

لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC =Federal Communication Commission

لجنة من المتخصصين

التصوصل إليها من خالال بروتوكول نقل الملفات . ويتم الإعلان عن هذه المواقع في قوائم المبريد الإلكتروني مرة واحدة على الأقل شهريا .

# تَوَصُلُ سريع

fast access

التوصلُّل إلى البيانات المخزونة بسرعة باستخدام طرق أو أجهزة مصممة لاختصار زمن التوصلُّل.

# إيثرنت سريعة

fast ethernet

شبكة إيثرنت تستخدم الكبلات المجدولة، وتعمل على سرعة ١٠٠ ميجا بيتة في الثانية. ( انظر: إيثرنت ethernet )

#### عقدة تفرع

father

= parent node

parent node : انظر )

### الملف الأب

father file

الملف الأصلى في نظام من أنظمة تحديث الملفات ، الذي يولد ملفاً جديداً (بجانب الملف الأصلي) عند إجراء تعديلات فيه .

#### خلل

fault

حالة تصبيب أي مكون من

# طابور التغذية الراجعة feedback queue

وسيلة لجدولة تشخيل العمليات على الماسب بوضعها في طابور وإعطاء كل عملية مدة زمنية محددة للتشغيل على الحاسب وإعادتها إلى أخر الطابور في حالة عدم انتهائها خلال هذه المدة.

#### مسجل التغذية الراجعة feedback register

مسجل إزاحة يُغَذَى بنتيجة عملية منطقية تُجْرى على الإشارات الموجودة على مخارجه المتوازية مع إضافة إشارة خارجية.

#### ثقوب التغذية

feed holes

ثقوب على هامش رزم الورق يسحب منها بواسطة عجلة مسننة في الطابعة.

#### خطوة التغذية

feed pitch

المسافعة بين كل ثقبين من ثقوب التغذية في ورق الطابعة.

والاستشاريين بالولايات المتحدة الأمريكية مسشكلة من قبل الحكومة الأمريكية ووظيفتها تنظيم عمليات الاتصال بين الولايات المختلفة وتنظيم عمليات الاتصال خارج البلاد، وقد درئ معظم بلاد العالم على الأفذ بتنظيمات هذه اللجنة ، ورمزها مشتق من بدايات كلمات اسم اللحنة .

### دراسة الجدرى

feasibility study

دراسة تتم في مرحلة مبكرة من تصميم نظام ما لتقدير التكلفة والعائد منه وإمكانية تنفيذه وما إلى ذلك ،

# لجنة الاتصالات الفيدرالية Federal Communication Commission = FCC

(انظر: FCC )

#### تفذية

feed

١- إدخال البيانات في الماسب.
 ٢- إدخال الورق في الطابعة أو في جهاز القراءة أو إدخنال الشرائط المغنطيسية في جهاز إدارتها.

الألياف الضوئية بمعدل ١٠٠ميجا بك بيتة/ث.

انظر: شبكة حُلْقية بأمارة (token ring network

# كبل ألياف ضوئية

fiberoptic cable

كبل من ألياف زجاجية أو بلاستيكية تحمل أشعة ليزرية تتيح قنوات اتصال عددها أكبر كثيراً مما تتيحه الموصلات السلكية دون تداخل أو شوشرة . ( انظر .شبكة محلية للحاسابات LAN )

#### حقل

field

جزء يحوى عدداً محدداً من رموز السجل ويعامل كوحدة لها معنى قائم بذاته .

# ترانزستور محالي التأثر(نيت )

field effect transistor (FET)

ترانزستور أحادى القطب له
ثلاث نهايات يمر التيار بين
اثنتين منها ويتحكم جهد النهاية
الثالثة في هذا التيار.
ويستخدم هذا الترانزستور في
بناء ذاكرات الحاسب لصنفر

#### بكرة التفذية

feed reel

البكرة التى تمد جهاز إدارة الشرائط بالشريط المغنطيسي .

#### ترانزستور مجالی التأثر(فیت )

**FET** 

(field effect transistor اختصار) (field effect transistor : انظر)

#### دورة الإحضار والتنفيذ fetch-execute cycle

الدورة الأساسية المتكررة لتشغيل البرامج بواسطة وحدة التكم ، وفي كل دورة يتم إحضار أمر مُخَزُن في الذاكرة ثم يتم تنفيذه .

#### دائرة قلابة

FF = flip - flop ( flip - flop : انظر)

أداة بينية ليفية البيانات fiber distributed data interface (FDDI)

أداة بينية تُستخدم فى الشبكات المحلية للحاسبات ذات الأمارة والمرتبطة بألياف ضوئية، حيث تُنقل البيانات خلال

وتاريخ أخر قراءة أو كتابة فيه . ويخزن واصف الملف عادة بسجل خاص بمقدمة الملف .

#### دليل الملفات

file directory

دلیل بأسماء الملفات وعناوینها یرتبط بتقسیم منطقی لوحدات التخزین ، وقد یشمل معلومات اخری عن الملف میثل حجمه ونوعه وتاریخ إنشائه .

#### هيكل الملف

file layout

وصف لبنيسة الملف يبين التقسيم الداخلى لسجلاته إلى حقول وتحديد حجم كل حقل فيها ونوعه واسم البيان الذى يخزن فيه .

#### صيانة الملف

file maintenance

الحفاظ على البيانات الموجودة في ملف ما كاملة و صحيحة . ويمثل ذلك عمليات الإضافة والحدف واستخراج نسخ احتياطية .

#### إدارة الملفات

file management التعامل مع الملفات بتحديد

المساحة التي يشغلها ولرخصه ولقلة استهلاكه للطاقة.

#### أجهزة قابلة للبرمجة

field programmable devices أجهزة تصنع بحيث يكون بها أماكن قابلة للبرمجة بواسطة المستخدم ، ومن أمثلتها المنظومات المنطقية القابلة programmable logic للبرمجة arrays (PLA).

#### طابور

FIFO=queue=push up list
قائمة يتم استخراج عناصرها
بنفس ترتيب إدخالها . والكلمة
FIFO مكونة من احسروف
البادئة للتعبير الإنجليزي
First-In First-Out

#### ملف

file

وحدة تخزين اعتبارية تتكون من مجموعة من السجلات (records) .

#### واصنف الملف

file descriptor

المعلومات التى تصف الملف، ومن أمثلتها اسم الملف وهيكل السجلات به وتاريخ إنشائه

مكان مؤمن أو تشمل إجراءات منطقية مثل تسجيل فترة لحفظ الملف بحيث لا يمكن المساس به قبل انقضاء تلك الفترة .

#### نقل ملف

#### file transfer

نقل بيانات ملف من جهاز إلى أخر وقد تشمل هذه العملية تحويل الشفرة أو تغيير رموز التحكم .

#### تحديث ملف

#### file updating

تعديل البيانات المسجلة فى ملف ما لتصبح مطابقة لأحدث المعلومات .

# رمز حشو

#### fill character

رمز يستخدم لملء الفراغات الموجودة بسجل.

#### حشو

#### filler

مصطلح يطلق على الرموز التى تستخدم لملء فراغات التخزين الموجودة بسجلات الحاسب.

(fill character انظر:رمز حشو)

أماكنها على وسائل التخزين واختيار التنظيم المناسب لكل ملف وإنشاء النسخ الجديدة وحذف الملفات وتغير أسمائها وما إلى ذلك من العمليات.

# امتداد اسم الملف

file name extension إضافةً إلى اسم الملف تبين نوعه .

#### تنظيم الملف

#### file organization

نظام يحدد طريقة تخزين السـجـــلات في ملف مـا واسترجاعها منه ،

# تشغيل الملفات = معالجة الملفات

# file processing

مجموعة عمليات تجرى على الملق منها التخزين والتحديث واسترجاع البيانات.

#### وقاية الملف

#### file protection

الإجراءات المتخذة لوقاية الملف وسنجلاته من الفقد أو العبث وتشممل إجماءات مادية كالاحتفاظ بنسخة من الملف في

معين أو عن كل المستخدِّمين الموجودين على حاسب محلي أو بعيد . ومن المعلومات التي تظهر الاسم الكامل ، وتاريخ وزمن أخر مرة دخول على النظام.

#### طريقة الفروق المحدودة

finite - difference method طريقة لحل المعادلات التفاضلية على الحاسب بتحويلها إلى معادلات جبرية تقريبية وذلك بإحلال قيمة جبرية محل كل تفاضل.

# طريقة العنامس المحدودة

finite -element method
طريقة لحل المعادلات التفاضلية
على الحساسب وعلى الأخص
المعادلات التفاضلية الجزئية ،
وذلك بتحويلها إلى مجموعة من
محادلات خطية تربط بينها
مجموعة من المعاملات ثم تحديد
قيمة هذه المعاملات بمعلومية
العلاقة بين قيم المتغيرات عند
بعض نقاط الحل .

#### ألمة محدودة الحالة

finite state automaton (FSA) = finite state machine

مكنة يمكنها اتخاذ حالة محددة من مجموعة من الحالات ولها مدخل تتابعي يقرأ رمزاً واحداً

### إطار الفيلم

film frame

جنزء الميكروفسيلم الذى يمثل صورة واحدة .

#### قارئة الفيلم

film reader

جهاز لعرض صورة الميكروفيلم، ويمكن لبعض هذه الأجهزة تحويل الصحورة إلى بيان يخرن في الحاسب أو تحويلها إلى إشارات فيديو.

#### مسجل الفيلم

film recorder

جهاز يحول البيانات المخزونة على الحساسب إلى صسورة ميكروفيلمية.

#### مرشح

filter

برنامج يعالج مدخلات متتابعة من الرموز ليحولها إلى شكل نمطى محدد. ومحثال ذلك استخراج الفراغات من بين سلسلة من الرموز لجعلها متصلة.

#### إصبع

finger

برنامج مستخدم في الشبكات بشكل عام ومنها شبكة الإنترنت، لطلب معلومات عن مستخدم

الفت سرة من ١٩٤٠ إلى ١٩٥٥ والتى تعيزت باست خدام الصمامات الإلكترونية المفرغة والذاكرات الكهروستاتية .

# ترقيم ثابت الملامة

fixed -point notation

نظام لكتابة الأعداد تثبت فيه
الملامة الدالة على الكسر في
مكان محدد،

#### جهاز أقراص ثابت الرؤوس fixed - head disk drive

جهاز للتخزين على أقراص به عدد من الرؤوس الثابتة للقراءة والتسجيل يدور القرص تحتها فينتج سرعة أكبر في التوصل إلى البيانات المخزونة،

### شفرة ثابتة الطول

fixed - length code

شفرة تمثل فيها رموز المصدر
بعدد ثابت من رموز المخرج .

# ملف ثابت الملول

fixed-length file

مجمعة من السجلات ثابتة الطول .

انظر: سـجل ثابت الطول ( fixed-length record

نى كل دورة: وتتحدد حالة الآلة نى الدورة الجديدة بقيمة المدخل والحالة السابقة.

#### هاجز مماية

#### firewall

حاجز يحتسوى على واحد أو أكثر من الموجهات ذات القدرة على قبول أو رفض تعرير رُزم المعلومات المرسلة والمستقبلة ، ويوضع الحاجز بين الشبكة الداخليسة وأي من الشبكات الأخرى .

#### برامج مبيتة

#### firmware

برامج أو مجمعوعة أوامر مخزشة في ذاكرة خاصة تؤدى عملاً محدداً.

### طريقة الملاءمة الأولى

first- fit method

طريقة لتخصيص مكان ذي حيز محدد في الذاكرة ، وذلك باختيار أول مكان يزيد عن الحيز المطلوب للتخزين ويبدأ البحث في كل مرة من أول عنوان بالذاكرة.

# حاسبات الجيل الأول

first generation computers الحاسبات التي مسمت ني

#### ترقيم عائم العلامة

floating point notation نظام لكتابة الأعداد لا تثبت فيه العلامة الدالة على الكسر في مكان محدد ،

#### فلوب = عنمليات المعلامة العشرية العائمة

FLOP = floating point operation

عدد العمليات التي يمكن للحاسب تنفيذها كل ثانية عندما يتغير موضع العلامة العشرية.

# قرص مرن = قریص

floppy disk = diskette ( diskette : انظر )

#### غريطة المسار

flow chart

رسم إيضاحي يبين التكوين الهيكلي لبرنامج أو لنظام يوضح مسار تنفيذ العمليات فيه .

#### بنط طباعة

font

مجموعة متكاملة من حروف الطباعة تستخدم لتمثيل الرموز والأرقام على الشاشة أو الطابعة.

#### خرطوشة أبناط

font cartridge خرطوشة إضافية للطابعة تتيح إمكان طباعة مجمعوعة

#### سجل ثابت الطول fixed-length record

سجل للبيانات ذو طول محدد ثابت يستخدم لملاءمة طبيعة الأجهزة أو لمقتضيات تتطلبها أساليب البرمجة.

#### حاسب الكلمات الثابتة الطول

fixed word length computer حاسب طول الكلمات المثلة للبيانات فيه ثابت لا يتغير.

#### راية

flag

بيتة تبين حالة خرج وحدة الحسباب والمنطق مسثل رأية المرحّل المنقبول التي تدل على وجود مرحل أو عدمه ورأية الصنفر التي تبين ما إذا كانت النتيجة صفراً.

( انظُر : كود الحالة

(condition code

#### قرمس مرن = قريمس flexi disk = diskette

( diskette : انظر )

# دائرة قلأبة

flip-flop دائرة إلكترونية يتخذ خرجها إحدى قيمتين محددتين وفقا للمدخلات .

وتستخدم هذه الكلمات في صياغة قواعد لغات البرمجة.

#### المنطق الصبوري

formal logic

تحلیل الحـج والبـراهین بتمثیل رمزی لا یعتمد علی معانیها،

#### صيغة البياتات

format,data وصنف لطريقة تتابع البيانات في سجل ما .

#### مبائغ

formatter

أ - جزء من جهاز التحكم في
 الوسائط المغنطيسية يحدد صيغة
 البيانات التي تسلجل على
 الوسيط.

ب - برنامج يصوغ النصوص بقسراءتها من ملف يشامل النصوص وأوامر ضبطها ثم كتابتها في ملف جديد أو طبعها.

#### تلقيم بالورق

form feed

تصريك الورق على الطابعة ليكون الرأس الطابع في بداية منفحة جديدة، ويطلق المصطلح

مختلفة من الأبناط.

# حَيِز الإشغال

foot print

. المساحة التي يشغلها جهاز ما

# تشغيل أمامى

foreground processing

تشغيل عملية ما ضمن نظام
متعدد البرامج أو المستخدمين أو
التوصنُّل ، بحيث تحظى هذه
العملية بأولوية عالية في
استخدام الموارد .

(انظر :تشغيل في الخلفية background processing

#### غابة

forest

رسم موجَّه مكون من مجموعة من الشجر .

#### استمارة

form

أ - نموذج لكتابة البيانات بغرض إدخالها في الحاسب . ب -صفحة ذات طول محدد تستخرج من الحاسب .

#### لغة الصياغة

formal language

مجموعة محددة من كلمات
مكونة من رموز هي أبجدية اللغة

#### تجزؤ

#### fragmentation

تَكُونُ العديد من المساحات الصغيرة الخالية في الذاكرة نتيجة التغيير في تخصيص أماكن التخزين للعمليات المختلفة أثناء التشغيل

#### شرام

#### FRAM

#### ١- رام فرو إلكترونية

1- ferroelectronic RAM ذاكرة توصلً عشوائى تُصنع من أشباه المومسلات ، تحتسفظ بالبيانات مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات بدون الحاجة إلى طاقة ، ولذلك تعتبر ذاكرة مستديمة . ٢- رام فرو مغنطيسية

2- ferromagnetic RAM ذاكرة توصى عشوائي لتسجيل البحيحانات على سطح ممغنط والاحتفاظ بها مدة زمنية طويلة، ولذلك تعتبر ذاكرة مستديمة. (انظر:رام RAM، ذاكرة متلاشية volatile memory ذاكرة مستديمة memory)

### إطار

#### frame

أ- وحدة البيانات المرسلة عبر شبكة نقل تستخدم بروتوكولأ للتحكم في توصيب البيانات.

أيضاً على رمن معين في نظام أسكى يؤدي إرساله إلى الطابعة إلى حدوث عملية التلقيم.

# مروقف التلقيم

form stop

أداة استشعار في الطابعة تمنع الطبع عند نفاذ الورق.

#### نورتران

#### **FORTRAN**

لغة من لغات البرمجة يشيع . استخدامها في التطبيقات العلمية، وقد بدأ استخدام هذه اللفــة عــام ١٩٥٦ ثم طورت بالإضافة والتنقيح فظهرت لها صور متعددة والمصطلح منحوت من العبارة الإنجليزية:

formula translation

#### الجيل الرابع

#### fourth generation

الحاسبات التي صممت بعد عام ١٩٧٠ وتتميز باستخدام الدوائر المتكاملة والذاكرة التي تتجاوز المليون حرف وأدوات البرمجة الحديثة مثل نظم إدارة قواعد البيانات ، وقيد بدأت مع هذا الجيل إمكانية توصيل الحاسبات على شبكات نقل البيانات .

الحاسب الرئيسسية أو في التخزين الثانوي.

مجمع ترددى

frequency division multiplex-

نرع من المجمعات يدمج فيه عدد من الإشارات على قناة إرسال واحدة بحديث تقسسم هذه الإشارات التردد وبذلك تختص كل إشارة فيها بنطاق ترددى محدود.

تطاق التردد

frequency domain

تمثيل لتغير قيمة الإشارة مع إحداثي التردد ،

(انظر: نطاق الزمن

time domain

تضمين التردد

frequency modulation

نوع من أنواع التضمين يغير فيه تردد الإشارة العاملة تبعاً للإشارة المراد تضمينها.

(انظر: تضمين السعة amplitude modulation تضمن الطُور

( phase modulation

ب - جزء من مكان التخزين على الشريط المغنطيسى يحتوى على رقم ثنائى (بيتة) واحد فى كل مسار.

# تأطير = تمديد الإطار framing

اختبار البيتات التي تمثل إطارات محسوعة إطارات معتوالية من تيار البيتات المستمر.

# شبكة مجانية

free net

شبكة محلية كمنتدى إلكتروني هدفها أن تصبح شبكات الحاسب العامة متاحة مثل المكتبات العامة ، تتيع خدمة البريد الإلكترونى وخدمة المعلومات وخدمة المباشر وموتمرات الفيديو . ويتم تأسيس هذه الشبكات والعمل بها من قبل أفراد متطوعين ، وهي الوطنية العامة ومقرها كليفلاند الأمريكية .

### قائمة الأماكن الفالية

free - space list

قائمة بعناوين مواضع التخرين الشاغرة في ذاكرة

نقطتين في كلا الاتجاهين .

# استرجاع النصيوس الكاملة full text retrieval

استرجاع النصوص الكاملة للوثائق المضرونة في الحاسب بالبحث عن عبارة تتضمن كلمات أو رموز معينة تظهر في هذه النصوص وذلك بدلا من استخدام الكلمات الكاشفة(key words) عن هذه النصوص.

# تصميم وظيفي

functional design

تصميم نظام أو جهاز لأداء وظيفة معينة ويتضمن ذلك توصيف مكوناته العامة وبيان وظائفها والعلاقات بينها.

#### مخطط وظيفي

functional diagram

رسم تخطيطى يبين مكونات نظام ما والعلاقات الوظيفية ب بعنها.

#### لفات وظيفية

functional languages

طائفة من لغات البرمجة مبنية على معادلات متعددة ودورية يتكون البرنامج فيها من مجموعة من المعادلات غير المرتبة

# معالج أمامى للشبكة

front - end processor

مسشفل مسخصص لإدخال
البيانات أو إخراجها بين ذاكرة
الحاسب وأجهزته الطرفية يعمل
كمساعد لوحدة التشغيل المركزية
( المشغل الرئيسي ). ويطلق
المصطلح أيضاًعلى المشغل
المصطلح أيضاًعلى المشغل
المصطلح أيضاًعلى المشغل
المصطلح أيضاًعلى المشعفل

بروتوكول نقل الملفات FTP = File Transfer Protocol بروتوكلول نقل الملفسات بين العقد في شبكة الحاسب

# جَمًّاع تام

full adder

جُمَّاع لشلاثة أرقام ثنائية أحدها الرقم الثنائي المرحَّل من عملية جمع سابقة، ويخرج الجَمَّاع رقمين ثنائيين أحدهما حاصل الجـمع والأخـر الرقم المرحَّل للعملية التالية،

#### مزدوجة الاتجاه

full duplex = duplex ( duplex : انظر )

إرسال مزدوج كامل full duplex transmission نظم لإرسال البيانات أنياً بين

الثانوي ، أو النهايات الطرفية.

### مفتاح وظيفى

function key

مسفستاح على لوحة إدخال البيانات يخصص لتنفيذ عملية محددة أو مجموعة من العمليات المتعاقبة .

# وصلة قابلة للانصلهار (صهورة)

fusible link

وصلة فى ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة (بروم prom ) تصنع بحيث يستطيع المستخدم قطعها بتعريضها لتيار كهربائى عال نسبياً. ويعنى قطع الوصلة تخزين الصغر المنطقى فى مكان الوصلة المنصهرة ، ويعنى عدم قطع الوصلة تخزين الواحد المنطقى .

#### النظرية الفازية

fuzzy theory

فرع من فروع المنطق يتناول تمثيل المعرفة وطرق الاستنباط بقدر من عدم اليقين تسمح بمعالجتها على الحاسبات وذلك في أنظمة الخبرة وهندسة المعرفة والذكاء الاصطناعي.

تصف الدوال والقيم توصيفاً مرتداً ، بحيث يمكن حساب نتائج برنامج ما بحساب الدوال وتحديد قيم المتغيرات وقت التنفيذ.

# متطلبات وظيفية

functional requirements

وصف دقيق لما يتطلب نظام
حاسب ما يحدد مدخلات النظام
ومخرجاته وكيفية حساب أى
منها والمعامالات المرتبطة
بالتطبيق كأحجام البيانات
وأزمنة الاستجابة المطلوبة.

#### مواصفات وظيفية

functional specifications

وثيقة تتخصصن أوصاف الوظائف المطلوبة من نظام ما ويشحمل تحديد أهداف النظام والمتطلبات المراد تحقيقها ومعايير قياس الأداء وما يحدد تطبيق النظام . وتعتبر هذه الوثيقة اتفاقناً بين مصممى النظام ومستخدميه.

#### وحدة وظيفية

functional unit

كل وحدة من وحدات نظام الحاسب لها وظيفة مستقلة ، مثل وحدة التشفيل المركزية أو الذاكرة الرئيسية ، أو التخزين

#### نغاية

#### garbage

بيانات على وسيط التخزير ليس لها معنى محدد، أو انتهت أهميتها، أو جاءت مرتبة بشكل غير مفيد.

# جمع النفايات

#### garbage collection

جمع البيانات غير المستخدمة في الذاكرة عند امتلائها لإزالتها كي يُنتفع بحيزها لتحتله بيانات جديدة.

#### بوابة منطقية

#### gate, logic

دائرة إلكترونية يتحدد خرجها بدالة منطقيية محددة بين مدخلاتها، ومن أمثلتها بوابة "و" وبوابة "أو"،

#### وصلة بوابية

#### gateway

وصلة تُفستح أو تُقسُفل بين شبكات نقل البيانات وتتحكم بذلك في توجيه بيانات من شبكة إلى أخرى .

#### مجموعة نظم دعم القرار GDSS = group decision support systems مجموعة نظم على هيئة قاعات

# G

# نظرية المباريات

#### game theory

نظرية رياضية لعملية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة من المشاركين المتنافسين ذوى المصالح المتضادة ، وقد وضع هذه النظرية " إمسيل بوريل " في ١٩٢١م.

#### مخطط " جانت "

#### Gantt chart

مخطط يبين الأزمنة اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة في مشروع ما ، ويستخدم في وضع الخطط التنفييذية للمسروع وتعديلها.

# فرجة

#### gap

مسسافة خالية تفصل بين مجموعتين من الإشارات المسجلة على وسيط للتخزين.

# مُولّد البرامج

generator, program

برنامج يولد برامج أخسرى ملبقألتعريفات بالعمليات المراد إنجازها ، ومن أمتثلته مسولد ألتقارير ( report generator ) الذي يستخدم توصيفا للتقرير المطلوب ليولد برنامجاً لصياغته.

# تُوَمِيلُ نوعي

generic access

البحث في ذاكسرة الصاسب للتوصل إلى بيانات من نوع

#### هات

get

أحد الأوامر الشائعة في برمجة الحاسبات وتعنى في العادة إحضار بيان من الذاكرة إلى وحدة التشغيل المركزية.

مجموع تدقیقی gibberish total = hash total مجموع يتم حسابه للمراجعة عند نقل البيانات من مسرحلة عصمل إلى أخصري ، ويتم ذلك بتخصيص حقول إضافية لهذا الجمنوع ضمن كل سبجل من سحلات البيانات .

#### جيجا

giga رمز للمقدار ٩١٠ في النظام

اجتماع إلكترونية تشمل محطات عمل متصلة في شبكة وشاشات عبرض عامية ووحدات صوتية ومرئية.

#### حاسب للاستخدام العام

general-purpose computer حاسب يمكن برمجته لأداء مهام مختلفة .

مسسار تجسمسيسعي بيني للاستخدام العام general purpose interface bus (GPIB)

مسار تجمیعی له مواصفات نمطسة لتومييل المعدات الطرفية بالحاسب.

# أجيالً الحاسبات

generations, computers مراحل تطويرالماسبات

مصنفة على أساس التكنولوجيا التي استخدمت في تصنيعها. وقد استخدمت المتمامات في حاسبات الجيل الأول ثم استخدمت الترانزستورات في الجيل الثانى والدوائر المتكاملة في الحيل الثالث ، والدوائر المتكاملة المتناهية الدقية في الجسيل الرابع . ويتميزالجيل الخامس بإدخال الذكاء الاصطناعي في تصميم الماسب.

للمستخدم عريض وتحليل العلاقات الجغرافية ، وتوضح تأثير المواقع أو صفات العناصر وسلماتها ، وتتيح أيضًا تعديل أبعاد المناطق الجغرافية وإرفاق معلومات غير جغرافية لبيانات جنفرافية لبيانات بالتشفير الجغرافي geocoding ). وتطبق في مجال نظم المعلومات الأرض يحاث التسمويق والتوزيع والدراسات الديموجرافية .

نظام كيرنيل للرسوم ( مواصفات الأيزو للرسوم ) GKS = graphical kernel system

مجموعة من المواصفات لرسم الدوال التي يمكن لبـــرأمج التطبيقات أن تستغلها للتعامل مع الرسيوم . وهذه المواصيفات معرفة تحت رقم ISO/7942 (طبعة عـام ١٩٨٥) . كـمـا أن أسلوب استثارة هذه الدوال في اللفات المختلفة مُعسرَّف تُحت رقم (ISO/IEC 8651) . وهــــنه المواصفات مقسمة إلى عدة مستويات طبقًا لتعقد الرسوم ونوعية الأجهزة ، فالمستوى الأول منها (Oa) يختص بالرسوم البسيطة في بعدين ، والمستوي الأعلى (2c) يتعامل مغ المتطلبات الأكثر تعقيدا ومع محطات العمل

العشري أو ٣٠٧ = ١٠٧٣٧٤١٨٢٤ في النظام الثنائي ، ويستخدم لقياس سعة التخرين وتوليه الذيدية.

#### إيثرنت بمعدل جيجا بيته/بط gigabit ethernet

إيثرنت بمواصفات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE )، تحت رقم ( 803.32 )، وهذه الشبكة تتيح نقل البيانات بمعدل يصل إلى جيجا بيتة في الثانية .

(انظر: معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات شقق )

# نفایات داخلة - نفایات خارجة

GIGO=garbage in-garbage out
عبارة تستخدم للدلالة على أن
جودة المعلومات الناتجة مين
الحاسب لا ترقى إلى جودة
البيانات الداخلة إليه (أو بمعنى
أخر أن إدخال بيانات خاطئة
للحاسب سينتج عنه حتماً نتائج
خاطئة ).

#### نظم المعلومات الجغرافية GIS = geographic information systems

حزم برامج تُستخدم لقراءة وتصميم الخرائط الجغرافية ورسمها وتخزينها ، يتبح

المعلوميات المطلوبة وعيرضها وقراءة توصيف الملفات وطباعة البيانات المختارة كما يمكنه أيضاً تتبع المعلوميات من حاسب إلى أخر على الشبكة.

#### إذهب

" Go To " statement

أمر في لغات البرمجة يؤدى إلى تغيير في تسلسل تنفيذ عبارات البرنامج بحيث تُنفذ العبارة التالية.

# تدهور هَيْن

graceful degradation

نظام يتسميز بقدرته على الاستمرار في الشغل بكفاءة أقل عند حدوث بعض أنواع الخلل في الأجهزة أو الخطأ في البرامج.

# تدهور هيڻ شي مشاركة الزمن

graceful degradation, time sharing

الانخفاض النسبي لإمكانات الحاسب الذي يعمل بأسلوب منشاركة الزمن، لتعطل بعض أجزائه مع استمرار ما يتاح من إمكاناته لعدد من المستفيدين يتناقص تدريجياً.

كما أن مجموعة المواصفات (GKS-3D) تهتم بالرسوم ثلاثية الأبعاد المعقدة ، وقد أجرى على هذه المواصفات مراجعة عامة تعرف باسم (GKS-94).

#### شامل

global معفة لمتغير يمكن التوصل إليه من أى مكان داخل البسرنامج ، وذلك بعكس متغييرات أخرى تكون محلية ( local ) و لا يمكن التوصل إليها إلا من مناطق محددة في البرنامج.

#### متغير شامل

global variable

متغیر معرف فی جزء محدود من البرنامج ویمکن استخدامه فی ب بقییة الأجسزاء الأخسری من البرنامج.

(انظر: متغیر محلی (local variable

#### جونر

gopher

أحد نظم النشر على الشبكات يسمع بتصفح المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من الشبكات ، كما يسمح أيضاً للمستخدم عن طريق البحث الآلى بتحديد أماكن الحاسبات البسعيدة التى تحتوى على

البيانات على الشاشية أو في الطابعة.

# $^{\lambda}$ نمط بیانیات

graphics mode

نعط من أنماط تشغيل الحاسب تُتاح فيه رموز البيانيات للرسم على الشاشة.

#### شاشة لعرض الرسومات graphics oriented screen (G.O.Screen)

أسلوب عرض لصور مولّدة بالحاسب بدرجة وضوح عالية على شاشات كبيرة تصل أبعادها إلى ٣,٧ X ٩,٢ من المتر.

#### لوحة بيانيات

graphics pad

جهاز لإدخال الرسوم إلى الحاسب بتحريك أداة حساسة فحق لوحة بها مجال كهرمغنطيسى بحيث يمكن تحديد مكان الأداة واتجاه حركتها وتسجيل إحداثياتها.

#### نهاية طرفية للبيانيات graphics terminal

نهاية طرفية تعرض الرموز البيانية مرسومة بالإضافة إلى حروف الكتابة والأرقام.

#### مخطط

graph

مجموعة من عناصر البيانات تربط بينها علاقات ، وتُمثّل هذه المجموعة بيانياً بنقط تصل بينها خطوط ويمكن تمييز كل نقطة أباسم خاص كما يمكن وضع رأس سهم على الخط لتحديد اتجاه العلاقة بن كل نقطتين.

# رسام ( بالحاسب )

graphicist

الفنان الذي يستخدم الحاسب في رسم الأشكال وتصويرها بدلاً · من الوسائل التقليدية .

# لغة الرسومات

graphic language

الفة قياسية لطبع الرسومات على الطابعات والراسات وستخدم بكثرة مع تطبيقات التحدميم والرسم الهندسي بمساعدة الحاسب (ك اد)

( CAD )

#### بيانيات

graphics

علم تمثيل المعلومات بيانياً . ( انظر : بيانيات الحاسب ( computer graphics

رمز بیانیات

graphics character کل رمیز یستخدم فی رسم

البيتات المستخدمة لوصف كل ظل لعنصر الصورة.

#### عطب

#### grounch

تلف فى المكونات المادية لأجهزة الحاسب لتحطم رأس الكتابة والقيراءة فى أجهدة إدارة الأقراص.

#### عتاد المجموعة

#### groupware

نظام يجهم المكونات المادية وبرامج الحاسب في نسق واحد مع النشاط العقلي مما يتيح لأفراد الفريق الواحد تبادل المعلومات والمعارف وصهرها معا لساعدتهم في صنع القرارات السليمة أوالحصول على معارف جديدة تساعدهم على الابتكار والتطوير.

#### جرعة

#### gulp

كل مجموعة غير محددة من البيتات باعتبارها وحدة واحدة.

#### ميزاب

#### gutter

حسيسز الفسراغ الواقع بين صفحتين متقابلتين في كتاب.

#### راسمة بيانية

#### graph plotter

جهاز يستخدم مخرجات الحاسب لرسم منحنيات أو أشكال بيانية لبرنامج ما،

#### کود رماد*ي*

#### gray code

كود ثنائى مكون من عدد ثابت من البيتات لكل كلمة بحيث لا تختلف كلمة عن الكلمة التى تليها إلا فى قيمة بيتة واحدة ، ويستخدم هذا الكود فى ترميز التسلسل الزمنى للمتغيرات وكذلك لترميز شبدة إضاءة الصور الرقدية.

#### تسويق رمادي

# gray marketing = gray importing

تسويق مكونات الحاسب المادية وبرامجه بدون تصريح من المنتج الأصلى .

#### التدرج الرمادى

#### gray scale

درجات الرمادية من الأبيض المي الأسود التي يتيحها الحاسب وملحقاته . وكلما ازداد عدد الظلال المتوفرة زادت القدرة على إظهار الرساوم والصاور . وتتوقف هذه الدرجة على عدد

# H

#### الفضيولى

hacker

مُبرمج على درجة عالية من الذكاء، يُجد متعته في سبر أغيوار نظم الحاسب، وهيو يستمتع بتنفيذ المهمات العسيرة، ومحاولة اقتحام أعقد نظم الحماية على سبيل الهواية، وشغله الشاغل تعلم المزيد عن نظم الحاسبات والشبكات.

#### مبرمج عابث

hacker - programmer

مبرمج يهوى العبث بحزم البرامج الخاصة بالحاسب ونظم التشغيل ، وذلك إما لأغراض حميدة ، كإضافة خصائص مفيدة إلى هذه البرامج وإما لأغراض خبيثة مثل تعطيل النظام أو تقليل سرعته أو غنزوه بالفيروسات .

# نصف جَمَّاع

half adder جماع رقمین ثنائیین طبقاً

#### القاعدة التالية:

صعفر + صعفر = صعفر مع ترحيل صعفر للخانة التالية .

صفر + ۱ = ۱ مع ترحيل صفر للخانة التالية .

۱ + ۱ = صنفس مع ترحيل ۱۰ للخانة التالية

#### وصلة أحادية

half duplex

وضلة تنقل البسيانات بين جهازين في اتجاه واحد في نفس الوقت .

# إرسال مزدوج نصفى

half duplex transmission

نظام لإرسال البيانات بين نقطتين في كلا الاتجاهين الواحد تلو الآخر.

#### قف

halt

أمر من أوامر البرنامج بوقف تنفيذ هذا البرنامج القائم.

# دورة"هاملتون "

Hamiltonian cycle

دورة مقفلة في مخطط يمر مسارها بكل عقدة من عقد المخطط مرة واحدة فقط.

٢ -حالة تصل إليها النهاية
 الطرفية في نظام المشاركة
 الزمنية عند انقطاع الاتصال
 بينها وبين نظام الحاسب لسبب
 غير مبرمج.

#### نسخة مطبوعة

hard copy

مسورة مطبوعاة لمفسرج من الحاسب .

#### قرص مىلد

hard disk

قىرص غىيىر مىرن لتخفرين البيانات مطلى بمادة مغنطيسية على جانبيه ومشبت بحيث لا يمكن تغييره خلال العمل . (انظر: قرص مرن

(floppy disc

#### المكونات المادية

hardware

الأجـــزاء المادية في نظام الحـاسب وتشــمل الدوائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية وما إلى ذلك .

# ترميل مادي

hardwired

توصيل يتم مادياً عن طريق سلك أو أي إجراء مادي آخر .

#### كود " هامنج "

Hamming code

كود لتسمشيل البيانات وتصحيح ما قد تتضمنه من أخطاء ألياً، ويسنسسب الكود إلى العسالم " هامنج " R.W Hamming عام ١٩٥٠.

# متناول

handler

روتین یقوم بإدارة عصملیه عمومیه بسیطة مثل تحریك بیانات أو تصحیح خطأ .

#### مراسم بدء الاتصال

hand shake

جزء من إجراءات الاتصال بين وحدتين يتحقق به بدء التعامل بينهما .

#### مصافحة

handshaking

عملية يتبادل فيها جهازان إشارات محددة قببل إجراء الاتصال بينهما.

#### تعليقة

hang - up

۱-حالة يتوقف فيها البرنامج
لسبب مجهول غير متوقع،

استرجاعها في أجهزة التخزين المغنطيسية.

### هيرتز (هز)

hertz

· وحدة التردد وتساوى دورة واحدة كل ثانية ، وينسب الإسم إلى العالم الألماني " هيرتز " .

شبکة غیر متجانسة hetrogeneous network

شبكة من عدة حاسبات تختلف في ما بينها في النوع أو في الشركة المنتجة أو في نوع نظام التشغيل ...الخ .

(انظر شبکة متجانسة (homogeneous network

### خوارزم لا منهجى

heuristic algorithm

كل خـوارزم لا يمكن تعليل نتيجته بنظرية محددة . وغالباً ما يستخدم هذا الخوارزم أسلوب التعلم الذاتى.

### ست عشری

hexadecimal . ١٦ عنفة لتشفير أساسه العدد

خُوارَزم الخطوط المختفية hidden-line algorithm خُوارزم يُستخدم في الرسم التخطيطي لجسم ثلاثي الأبعاد

#### تكويد بإعادة الصياغة hash coding

طريقة لتخزين جداول البيانات تمكن من سرعة البحث عن مدخل ما باستخدام دالة محددة لحساب عنوان التخزين.

#### خطر محتمل

hazard

احتمال حدوث خطأ فى عمل الدوائر المنطقية عند تغيير حالة المدخلات . ويحدث الخطأ عادة نتيجة عيوب فى تصميم الدوائر المنطقية.

تحكم عالى المستوى فى نقل البيانات

H D L C = high - level data link control

(انظر:

high level data link control بروتوكول التوصيّل للبيانات link access protocol)

#### مقدمة

header

بينات موجزة عن المجموعة التى تليها من البيانات المسجلة أو المرسلة .

رأس التسجيل

head, recording والمرابع المرابع المر

# شعكم عالى المستوى في نقل البيانات

# High level Data Link Control (HDLC)

التحكم فى وصلة نقل البيانات باستخدام مجموعة من البيتات بدلا من حروف التحكم الموجودة فى نظام السبع بيتات وذلك فى عملية تبادل وتشغيل المعلومات. (انظر: بروتوكسول التوصيل للبيانات link access protocol)

### لغة رفيعة المستوى

high level language

لغة تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة بأسلوب قريب من لغة الكتابة.

# مرشح الترددات العالية high pass filter

مرشح للإشارات يسمح بمرور الترددات العالية ويمنع الترددات المنخفضة .

### المسار السريع

highway

مسار رئيسى ينقل البيانات بسرعة فائقة داخل دوائر ومسارات (قنوات) وأجزاء الحاسب.

(انظر: مسار رئيسي trunk

لتخديد الخطوط التي يجب الا تظهر.

# شبكة هرمية البُنْيَة

hierarchical network
شبكة المسالات مرتبة هرميًا
من عدد من المستويات تبدأ
بالمستويات الرئينسية وتنتهي
إلى أطراف عديدة ذات مستوى
أدنى من الصلاخيات ولكل
مستوي معداته وبرامجه
وإمكاناته وصلاحيات

#### تخزین هرمی

hierarchical storage

تضرين البيانات بطريقة تدريجية من الأعلى إلى الأسفل . فصمت لا في نظام " دوس " يتم التخزين باستخدام دليل رئيسي يندرج تحته مجموعة من الأدلة الفسرعية ، وذلك لتخزين البيانات بطريقة منظمة هرمية .

# قُرُيص عالى الكثافة

high density diskette

قُريص سطحه مغطى بطبقة
مغنطيسية عدد جسيماتها في
وحدة المساحة كبير.

(انظر: قريص مزدوج الكثافة ) (double density diskette

جهازين يستخدمان خط التوزيع نفسه .

#### كود "هوليرث "

Hollerith code

كود لتمثيل الحروف والأرقام والرموز الضاصة بالبحيانات يحديث يمثل كل منها بعدد من الثقوب في عمود واحد . ويرجع نظام التشفير إلى " هيرمان هوليرث " ١٨٨٨ .

# ذاكرة هولوجرافية holographic memory

جهاز لتخزين البيانات يسجل البيانات الرقمية في صورة هولوجرام ويستخدم أشعة الليزر لقراءة البيانات.

## شبكة متجانسة

homogeneous network

شبكة من الحاسبات من نوع
واحد وتنتجها نفس الشركة
وتعمل بنوع نظام تشغيل واحد.
( انظر: شبكة غير متجانسة
( hetrogeneous network

#### التردد الأفقى

horizontal frequency عدد الخطوط الأفقية التي تُنشط على الشاشية في الثانية

# شبكة اتصالات سريعة highway network

شبكة اتصالات تشيح تبادل البيانات بسرعة عالية بين أي طرفين من أطرافها العديدة في أي وقت دون تصديد مسبق لأي من الطرفين .

# سعة المسار السريع

highway width

كمية البيانات المتاح نقلها
خلال المسار السريع، وذلك على
التبوازي لأكتر من خط من
خطوطه .

#### هستوجرام

histogram

جدول أو رسم بيانى يمثل التردد النسبى لحدوث قيمة أو حدث ما فى مدى متصل من القيم,

مهایئ عملاق أحادی اللون HMA = hercules monochrome adapter

( انظر : مهایئ فیدیو video adapter )

#### فترة الاحتجاز

hold time

مدة زمنية تحتفظ الإشارة أثناءها بقيمتها ثابتة على خط التوزيع للحاسب حتى تنقل لأحد

منطقة الاستضافة (المثرى) host subarea

منطقة فرعية في شبكة الماسبات تحتوى على عقدة الماسب المضيف.

#### الإعداد لتشغيل البرنامج housekeeping

الخطوات (الأوامر) التمهيدية في بداية البرنامج اللازمة لإتمام وإتاحة إمكانية تنفيذ أوامره مثل تعريف الحقول والمساحات اللازمة لسحبلات الملفات الملفات والخوامر الخاصة بفتح الملفات وتعريف أسماء وضوابط هذه الملفات واسم وطبيعة التعامل معها ، والأوامر الفاصة بوضع ملف ، والأوامر الفاصة بوضع العدادات عند نقطة البداية ، وأوامر تخصيص المصفوفات وما إلى ذلك .

### لغة وسم المتن المفرط HTML (Hypertext Markup language)

لغة تكويد أو تشفير تستخدم لصياغة البيانات العديدة المتاحة على الشبكة العنكبوتية العالمية ( WWW ).

(انظر: الشبكة العنكبوتية ) العالمية WWW ، مثن مفرط hypertext

الواحدة ، ولزيادة الوضوح ينبغي . زيادة التردد الأفقى .

# حاسب مُضيف (مثوى) host computer

حاسب يمكن الاتصال به لتقديم الخدمات الحسابية وإتاحمة البيانات وتشغيل البرامج وغير ذلك من الإمكانات غير المتاحة للحاسب المحلى .

#### وصلة حاسب مضيفة

host interface

الدائرة البينية التى تصل الحاسب المضيف ببقية شبكة الحاسبات.

( انظر : حاسب مضیف host computer )

# لغة مُضيغة

host language

لغة البرمجة الخاصة ببرنامج رئيس يستضيف برامج فرعية بنفس اللغة أو بلغات أخرى وأحيانا يحتوى البرنامج على استدعاءات لبرامج بلغات مختلفة للعمل أثناء تنفيذه ومثال ذلك المعالجة في نظام إدارة قواعد البيانات و

# عقدة الماسب المضيف

host node

العقدة التى يوجد بها الحاسب المضيف فى شبكة الحاسبات.

#### حاسب مهجن

hybrid computer جهاز یتکون من حاسب رقمی digital computer و آخر تناظري

digital computer وآخر تناظري analog

# رمىلة بينية مُهجنة hybrid interface

قناة تُوصل بين حاسب رقمي وأخر تناظري ، وذلك لتبادل البيانات التي تُمثل بنبضات رقمية وإشارات تناظرية .

# متن مفرط

hypertext

مصطلح يدل على مجموعة كبيرة من النصوص المترابطة تسمع بالإحالة المباشسرة وباسترجاع النصوص عند الطلب.

مرتز ( مز)

Hz ( hertz انظر: هرتز )

# موزّع مرکزی ( سرة )

hub
جهاز توصيل مركزى فى
الشبكة النجمية ، وهو نوعان :
سلبى لا يضيف شيئاً إلى
البيانات التى تمر من خلاله إلى
الأجهزة المرتبطة بالشبكة ،
وإيجابى يقوم بإعادة توليد
بيتات البيانات للمصول على
إشارات قوية.

# التــواصل بين الإنسان والعاسب

human - computer interface (HCI)

= man machine interface (MMI)

= person - machine interface
(PMI)

= user interface

أسلوب الاتمسال بين المستخدم ونظام الحاسب ،

# أيقونة

icon

إحدى الوسائط البيانية التى تعبر عن سلسلة من الأوامر أو البررامج ينفذها الحاسب أوتوماتياً عند تنشيطها.

الرابطــة الدوليـة لأمن الماسيات

ICSA(International Computer Security Association)

هيئة دولية مستقلة الاختبار واعتصاد برامج لمقاومة الفيروسات، وبرامج خواجز الحماية وأمن الشبكات.

(انظر: حاجز حماية

(firewall

وحدة تشفيل إلكترونية متكاملة

IDE = integrated drive electronics

أداة بينية قياسية تتضمن دائرة تحكم لتشغيل الأقراص

الصلبة التى تتسراوح سعة تخزينها بين ٤ ميجابايت و٢,٢ جيجا (بايت ) والأقراص المكتنزة، بحد أقصى قسرصان ، وتتبيح الاستغناء عن وحده تشغيل الأقراص .

( انظر : وَحدة تشغيل الأقراص ) ( disk drive

مُعَيِنٌ الهوية

identifier

مجموعة من الرموز تُكَوِّن السية المستخدمة في برنامج ما .

# رمز انتظار

idle character
رمــز تَحَكُم برسله الحاسب
للطرف الأخـر عند عدم وجـود
بيانات،

زِمن اللاشفل(زمن البطالة ) idle time

الشترة الزمنية التى لا يقوم الماسب فيها بعمل مفيد مع استعداده للعمل.

محمهمد مسهندسسي الكهرباء والإلكترونيات

IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers اضخم مؤسسة مهنية في المسالم ويقع في نيسويورك

#### رمڙ حشو

ignore character (fill character)

رمن يستخدم في عمليات إرسال البيانات لمجرد ملء فراغ في مجموعة البيانات، وليس لهذا الرمز قيمة.

# رمز غير مقبول

illegal character

رمنز غير وارد في منج منوعة الرموز المصطلح على استخدامها في تطبيق بعينه أو في لغة ما من لغات البرمجة .

# أمر غير مقبول

illegal instruction

أمر غير وارد في مجموعة الأوامر الخاصة بجهاز ما أو أمر يتسبب تنفيذه في مخالفة قواعد التشغيل .

# ضابط أمامي للصورة

image head adjuster

ضابط يستخدم في عملية استنساخ الصورة بضبطها داخل إطار ورقة الاستنساخ.

# تشغيل الصور

image processing معالجة البيانات المكونة

بأمريكا. وهو يضم أعضاءً من كل أنصاء العالم في تخصصات الكهرباء والإلكترونيات والتحكم والحاسبيات والاتمالات والموجات... النخ . ويضبطلع المعهد بوضع المواصفات للعديد من منتجات الحاسبات منها على سبيل المثال:- النواقل 5-100 ، multibus ومعیار IEEE488 لجميع البيانات - نظام التشغيل Posix المماثل ليونيكس (Unix ) - شبكات الماسبات الملية ( LAN ) الخطيبة ذات الأمارة ( token bus ) والطقية ذات الأمارة ( token ring ) وما إلى ذلك . كا يضطلع أيضًا بنشس البحوث عالية المستوى بدورياته.

# عنصس " إذا وفقط إذا "

"if, and only if," element(IFF) عنصل منطقى لمعالجة العامليات المتكافئة الخاصة في علم الجبر البولياني ويعنى أن الشرط ضروري ووحيد .

الطرق الميكانيكى لطباعة الحروف على الورق.

# عنونة ضمنية

implied addressing
= inherent addressing
صيغة لبعض أوامر الحاسب
تقدر فيها ضمنيا أماكن تخزين
عناصر كل أمر مسبقا .

# تقسيم دقيق

inching تقسيم البيانات إلى فترات دقيقة متساوية .

بوابة "او" Inclusive - OR- Gate =OR-Gate ( انتظار : OR - Gate

عملية " أو ". inclusive - OR - operation = OR operation ( OR operation : انتظر )

۱-ازدیاد

increment

زيادة قيمة متغير بمقدار وحدة واحدة ،

٢- مقدار الزيادة
 القيمة التى يُزاد بها متغير.

لصورة ما بغرض تحسينها أو إرسالها أو استخراج معلومات محددة منها.

# مكان تخزين المسورة

image storage space المكان المستخدم لتخزين المكودة على وحدة ثانوية .

# نقل الصورة

image transfer
عملية استنساخ المسورة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
من الحاسب الرئيسي إلى الورق.

# ذاكرة التوصل الفورى

immediate access storage جهاز تخزین فوری للمعلومات، زمن استرجاع المعلومات فیه أقل کثیراً من أزمنة التشغیل الأخری وبالتالی یمکن إهماله.

#### عنونة مياشرة

immediate addressing طريقة خاصة للعنونة تخزن فيها البيانات ذاتها مع أمر التشغيل مباشرة.

# طابعة بالطرق

impact printer کل جہاز طباعة يستخدم

المؤشر الذي يستخدم في العنونة بمؤشر ( index addressing ) .

# عنونة غير مباشرة

indirect addressing

طريقة للعنونة يدل فيها المعنوان المبين في الأمسر على مكان تخزين العنوان الحقيقي .

# فترة زمنية غير فقالة

ineffective time

الفترة الزمنية التى يكون فيها الحاسب جاهزاً للتشغيل، ولكنه غير مستخدم.

#### استقراء

inference

التحكم فى عملية استنباط نتائج جديدة باستخدام قواعد محددة .

# عنصر الاستنباط

inference engine
عنصر أساسي في بنية نظام
خبير ، يتم به انتقاء المعرفة
المناسبة إحل المشكلة تحت
الدراسة واستنباط الحل ويمكن
الهذا الجزء أن يكون مشتركًا في
الخثر من نظام خبير من قاعدة
معرفة

(انظر نظام خبیر

expert system

#### رسام بخطوات

#### incremental plotter

جهاز للرسم البيانى يستخدم بيانات عددية لتحريك أداة الرسم أو الورقة بخطوات محددة القيمة والاتجاه.

#### ميؤشر

index

قيمة عددية صحيحة تستخدم مؤشراً لبيان مدرج في قائمة أو جدول ٠

# عنونة بمؤشر

#### indexed addressing

طريقة لحسساب العنوان المقيقى لبيان ما بإضافة العنوان المبين فى الأمسر إلى القيمة العددية المخزنة فى سجل المؤشر (index register).

# ملف مقهرس

indexed file

ملف يتم التوصل لبياناته باستخدام فهرس خاص يحتوى على موشرات لأماكن تخرين البيانات ،

# مسجل المؤشر

index register مسجل مخصص لتخزين

#### عدسية المعلومات

#### information lens

برنامج إضافي للبصريد الإلكتروني يساعد على فرز وتصنيف الرسائل وإعادة توجيهها.

# نظام إدارة المعلومات information management system (IMS)

نظام لتخزين المعلومات وتعديلها واسترجاعها ، ويطلق هذا المصطلح تجاوزاً على نظام إدارة قواعد البيانات Database Management system

# تشفيل المعلومات

information processing

عملیة استنتاج معلومات من
معلومات أخرى باستخدام
خُوارٌزمات محددة.

# استرجاع المعلومات

information retrieval

استعادة المعلومات من أماكن تخزينها فى الحاسب وتحويلها إلى صورة مناسبة للعرض على مستخدم الحاسب .

#### المعلوماتية

#### informatics

التقنية التي تُعنى بتوليد المعلومات أو استخدامها وذلك من نتائج البحوث والدراسات.

# نظام استعراض المعلومات information browsing

نظام لتحصفع المعلومات وعرضها على شاشبة الحاسب للتعرف على ما تتيجه شبكة كالإنترنت منها.

(انظر: الشبكة العنكبوتية العالمية WWW، جوفر gopher)

# نظام التصفذية الراجعة للمعلومات

information feedback system

نظام تستخدم فيه إشارة الاختبار بالصدي للتأكد من صحة نقل المعلومات.

# شبادل المعلومات

information interchange

عملية إرسال واستقبال البيانات بأسلوب خاص بحيث لا تتغير المعلومات التي تدل عليها هذه البيانات أثناء النقل .

الوارث بالعنصيس الإبن child object ، والعنصر المورث بالعنصر الوالد parent object .
وتعتبر عملية الوزاثة إحدى الأساليب المبتكرة في البرمجة الموجهة بالعناصر التي تُمكن المبرمج من الوصر للي الغاية المطلوبة بأقل تشفير ممكن.

(انظر: برمجة موجهة لهدف) (object oriented programing

# إشارة منع

inhibit signal إشــارة تدخل في الدائرة المنطقية لتمنع وقوع حدث معين،

# ايتداء

initialization

وضع قيمة معينة للمتغير قبل بدء العمليات الحسابية .

# طابعة نَفَاتُة

ink jet printer طابعة تنفث الصبر لكتابة الحروف ورسم الصور على ورق خاص .

#### أمن المعلومات

information security
حماية المعلومات من الكشف أو الاستنساخ أو التدمير من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك ، سواء كان عرضاً أو عمداً .

# فاصل للمعلومات

information separator (IS)
رمــز تحكم لفــمبل أمنناف
المعلومات عن غـيـرها ضـمن
معلومات منظمة هرمياً.

تكنولوجيا المعلومات information technology (IT) الأساليب التكنولوجية المناسبة لمعالحة العانات.

نظریة المعلومات information theory إحدى النظریات الریاضیة عالیة المستوى .

inherent addressing
= implied addressing
( implied addressing : انظر)

# التوارث

inheritance

عملية احتفاظ عنصر معين بصفات عنصر أو مجموعة عناصر أخرى . ويسمى العنصر

لإدخال البيانات إلى الذاكرة وإخراجها منها.

وحدات المدخلات والمضرجات input/ output units أجهزة لإدخال البيانات إلى الحاسبات واستخراج النتائج منها.

#### استعلام

inquiry

ملب تعرف معلومة محددة من ملفات الحاسب مثل الاستعلام عن عدد المقاعد المتاحة على رحلة طيران معينة.

# منشأة حاسبات

installation, computer

هیئة متکاملة للحاسب تشمل
أجهزة الحاسب وبرامحه
والقائمين على إدارته وتشغيله
وصيانته واستخدامه في
تطبيقات محددة وما إلى ذلك.

# معهد مسهندسي الكهرباء والإلكترونيات

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
( انظر: EEE )

# إدخال سطري

inlining

نسخ طريقة وإدخالها في طريقة أخرى . محثال ذلك إذا استدعت الطريقة "أ" طريقة أخرى "ب" ، في مكن للمبرمج أوالمترجم نسخ شهفرة الطريقة "ب" وربطها بالطريقة "أ", وهذا يعفى "أ"من استدعاء "ب" عند التشغيل مما يسرع الأداء ولكن على حساب حجم الشفرة .

#### أداة إدخال

input device

وسيلة لتحويل البيانات إلى صيغة تختزن في الحاسب، ومن أمثلتها لوحة المفاتيح الإلكترونية (Keyboard) وجهاز قصراءة البطاقات المثقبة (card reader)،

# مدخل/مخرج

input/output (I/O)

١- جـــزء الحــاسب الذي ينقل المعلومات إلى وحدة التشغيل المركزية أو منها .

٢- كل عملية من عمليات نقل
 المعلومات من مستخدم أو إليه .

مسجل المدخلات والمخرجات input / output register وحدة وسسيطة في الحاسب

# قائمة الأوامر

#### instruction 3et

جسسيع الأوامسر التي يمكن تنفيذها بواسطة حاسب ما ، وتشمل العمليات وطرق العنونة , المتاحة ،

integer variable متغير تتخذ قيمه أرقامًا صحيحة.

#### دائرة متكاملة

integrated circuit (IC)

أداة إلكترونية تقوم بعمل دائرة أو مجموعة دوائر مركبة وتصنع على رقاقة من شبه مسوميل مستل السليكون أو الجيرمانيوم ، ومنها ما يصوى أجزاء بسيطة مثل الترانزستور والمكثف أو أجزاء أكشر تعقيدأ مثل البوابات المنطقية ومنها ما يقوم بغمل وحدة التشغيل المركزية للماسب.

#### وحدة تشغيل إلكترونية متكاملة

**Integrated Drive Electronics** (IDE)

(انظر: IDE)

نهاية طرفية ذكية intelligent terminal نهاية طرفية بداخلها مشغل

# أمر

#### instruction

بينان معملية يتطلب إلى الحاسب تنفيذها ويشمل نوع العملية وعناصرها (بارامتراتها)،

# عَدَّاد الأوامر = عَدَّاد البرامج instruction counter

= program counter

مسجل في رحدة التشغيل المركزية يخزن فيه عنوان الأمر الذي يجرى تنفيده ، ويكون الحصول على الأمر التالي بإضافة واحد إلى محتويات المسجل أو بتخزين عنوان أمر جديد فيه.

# دورة الأمر

# instruction cycle

الدورة الأساسية لتنفيذ أمى برنامج ما، وتشمل التوصل إلى الأمر في الذاكسة ثم نقله إلى وحدة التشغيل المركزية وترجمته إلى إشارات القحكم المناسبة وتنفيد العمليات المددة في الأمر،

# مسجل الأمر

# instruction register

مسجل في وحدة التشغيل المركزية يختص بتخزين الأمر عند نقله تساعاً من الذاكرة أثناء دورة الأمر ،

المتبادلة بينهما ،

٢- أداة تنقل المتحديبرات والمعاملات والرسائل المتبادلة بين برنامجين

#### تشابك

# interlacing

تقنية لمسح الصور في دورات يتم في دورات يتم في الخطوط الزوجية للصورة أولاً وبعد ذلك الخطوط الفردية لها .

( انظر : إنعاش refresh )

# توليف

#### interleaving

وسيلة تشغيل آلى لمجموعة برامج تقوم على تجزئة كل برنامج وتجميع الأجزاء في سلسلة متآلفة بترتيب يسمح بالتشغيل الأمثل لوحدات الحاسب،

# ذاكرة متوالفة

# interleaving memory

مجموعة من وحدات ذاكرة الحاسب تعمل على المتوازى بغروق زمنية بين بعضها والبيعض الآخر لتعليل زمن التومل للبيانات أو كتابتها بالذاكرة.

دقیق تستطیع القیام بعدد محدود من عملیات تشغیل البیانات محلیاً أو الاتصال بالحاسب الرئیسی باستخدام هذا المشغل.

# رسوم متفاعلة

interactive graphics

خاصية في نظم الرسم تُمكِّن من توليد رسوم توضيحية أو تعديلها استجابة لمستخدمها عند نهاية طرفية .

#### نمط تفاعلي

interactive mode

أسلوب لتشغيل الحاسب يتصل فيه المستخدم بالحاسب مباشرة فيتبادلان البيانات في أثناء التشغيل.

#### تشفيل تفاعلى

interactive processing

نمط لتشغيل الحاسب يتم فيه متبادل المعلومات بين الحاسب والمستخدم أثناء تنفيذ العمليات.

# أداة بينية

interface

۱- أداة تربط بين نظامين أو جهازين وتحمل إشارات التحكم

وتتضمن الآلاف من الشبكات المحليبة والواسعة وملايين الحاسبات.

انظر: شبكة محلية للحاسبات، local area network (LAN) شبكة واسعة للحاسبات wide area network (WAN)

# بروتوكول إئترنت

internet protocol (IP)

بروتوكول خاص بوكالة أبحاث مشروعات الدفاع المتقدمة ( DARPA ) يربط بين مراكز أبحاث الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بواسطة شبكات خلفية مثل شبكة المساعية ، رقد,امتد ليشمل العديد من الشبكات المحلية المختلفة .

# تركيب شيكات

internetworking

توصيل أكثر من شبكة حاسبات لتكوين شبكة أكبر عالية المستوى.

# مركز معلومات شبكة الإنترنت

Inter NIC = internet network information centre المركز المسئول عن مراقبة

تغزین داخلی = ذاکرة internal storage

= memory

وحدة الذاكرة الداخلية للحاسب التى تستخدم بواسطة وحدة التشغيل المركزية مباشرة بدون تدخل الإنسان.

( انظر : الذاكرة الخارجية ) ( external storage

# الرابطة الدوليــة الأمن الحاسبات

International Computer Security Association (ICSA) (ICSA : انظر )

# المنتديات الدولية

international fora

خدمة تسمح لأعضاء المنتدى بالتداول عن بعد باستخدام البريد الإلكتروني .

(انظر: البريد الإلكتروني electronic mail من بعد teleconferencing )

# الإنترنت (الشبكة الدولية ) Internet

مجموعة كبيرة من الشبكات المتصل بعضها ببعض وهى أكبر شبكات المعلومات المتاحة حالياً، وتربط مصعظم دول العصالم

مؤقتأ لبيانات البرنامج الموقوف لاسترحاعها بعد انتهاء المقاطعة.

# روتين المقاطعة

interrupt handler برنامج ينفذ الخطوات المتعلقة بعملية اللقاطعة .

# مناولة المقاطعة

interrupt handler (IH) جـزء من البـرنامج ينتـقل التحكم إليه عند قطع المُشَغَّل . (processor)

#### شبكة المقاطعة

interruption network شبكة من الدوائر الكهربية في الحاسب تراقب عمله باستمرار وتحدد الأحداث التي تحتاج إلى تدخُلُ منها أو إلى توجيهات من المشرف وتُصدر الأوامر المناسبة لكل حدث .

# حجب المقاطعة

interrupt mask تعطيل مؤقت لأنواع معينة من المقاطعات .

# أولوية المقاطعة

interrupt priority ترتيب يحدد الأهمية النسبية لبرامج المقاطعة المختلفة ولايستجيب المُشنغِّل لأكثر من

تسجيل عناوين وأسماء جميع المواقع بشبكة الإنترنت داخل قاعدة بيانات كبيرة والتأكد من عدم تكرار أي عنوان بها .

# مترجم فوري

interpreter

برنامج لترجمة عبارات إحدى لغات البرمجة إلى عمليات محددة بنفذها الحاسب مباشرة دون أن يترجم البرنامج إلى لغة الحاسب دفعة واحدة كما هو الحال في المترجم ( compiler ) .

لغة للترجمة الفورية

interpretive language لغة برمجة متممت خصيصا لتناسب الترجمة الفورية. (انظر: مترجم فوري

(Interpreter

# استجواب

interrogation عملية يَطْلُبُ فيها النظام من إحدى ملحقاته تبيان وضعها الراهن أو هُويتها .

# مقأطعة

interrupt

وقف مؤقت لتنفيذ برنامج ما من أجل تنفيذ عملية لها أولوية أكبر ، وتشمل القاطعة تخزيناً

عاكسة = نافية

inverter = negator

بوابة منطقية خرجها عكس دخلها.

مسار تجميعي للإدشال والإشراج I/Obus (input/outputbus)

مسار تجميعى لنقل البيانات بين وحدة التشغيل المركزية وأجهزة الإدخال والإخراج.

التحميل الابتدائي لبرنامج IPL (initial program loading)

تحميل برنامج مُخزَّن في ذاكرة الروم عند بدء تشغيل الصاسب مما يسمح بتحميل البرامج الأساسية لنظام التشغيل.

لغة معالجة المعلومات IPL = information processing language

إحدى لغات تشغيل القوائم، تُستخدم في تداول هياكل البيانات الدينامية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مُبدُّل مُزم إنترنت IPX = internet packet exchange بروتوكول اتصالات خاص بنظام نت وير ، يُستخدم لتوجيه

مقاطعة واحدة في الوقت نفسه .

# مُثَجِّه المقاطعة

interrupt vector

عنوان يُوجُب إلى مسوقع بالذاكرة لبدء روتين القاطعة .

# مؤقت فترات

interval timer

(۱) مئةت يقطع البرامج على فترات يمكن برمجتها حسب الحاجة .

(٢) عدًاد إلكترونى لعد فترات زمنية تحدد بواسطة البرنامج،

# ائترانت

intranet

شبكة خاصة بالمؤسسات، تستخدم تقنيات شبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وبنيتيهما الأساسيتين.

(انظر: الشبكة العالمية العالمية العنكبوتية WWW )

# ملف معكوس

inverted file

ملف مزود بفهرس مرتب علی أساس بیان ثانوی فی ملف أصلی،

ذات الـ ١٦ بيتة في أجهزة الحاسبات IBM ، ولقد صممت هذه المسارات لتتيح نظاماً يعتمد على معالج دقيق واحد تُنفذ به كل البرامج وتُرصل به كل الوحدات الطرفية . وهذا النوع من المسارات التجميعية يتيح دورات أو مرسارات دائرية للترددات الصغيرة النسبية والتي أقصاها ٨,٣٣ ميجا هرتز. (انظر : البنية الصناعية القياسية الممددة EISA )

شبكة رقمية متكاملة الخدمات

ISDN = integrated services digital network

شبكة اتصالات تعمل بالنظام الرقيمي لنقل البيانات التي تتعامل مع الحاسبات بالنص أو بالحسوت مع الاتصالات التليفونية المعتادة. ولكونها تعمل بالنظام الرقمي فإنها تتعامل مع الحاسب دون الحاجة لمودم ، وبالتالي يُنتظر لها أن تحل مصل شبكات التليفونات التقليدية التي تحتاج إلى التبديل بين النظامين الرقصمي والتناظري عن طريق

الرسائل من نقطة إلى أخرى على شبكة الإنترنت، ويتضمن حرصة عناوين للشبكة ، يُمكن توجيهها من شبكة الأخرى، وأحيانًا قد تضيع إحدى هذه الحرم أثناء عبورها بين الشبكات ، لذلك فإن هذا البروتوكول غيير كاف لتوصيل الرسائل ويُحتاج إلى مُبدل حزم متتالية .

(انظر : نت وير net ware ، مُبدِّل حزم متتالية SPX )

دردشة إنترنت

IRC = internet relay chat
= chatting

(انظر: chatting)

خطأ قراءة لا يتدارك irrecoverable read error

خطأ يحدث في أثناء قداءة البيانات من شريط أو قرض مغنطيسي لا يمكن تداركه عن طريق برامج إحسلاح الأخطاء ويتسبب في إنهاء البرنامج الذي حدث خلاله.

(انظر: خطأ قراءة يُتُدَارك (recoverable read error

البنية الصناعية القياسية ISA = industry standard architecture

بنية من المسارات التجميعية

ويصل مبعدل نقل البيانات فيها إلى ١,٥٣٦ مسيحا بيستة في الثانية (يقابلها ١,٩٢ ميجا بيتة في الثانية في أوروبا).

٣- الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات واسعة المدى الخدمات واسعة المدى Broad band ISDN-تشكيلات عديدة من القناتين B تصل بمعدل نقل البيانات إلى عشرات أو مئات من الميجا بيتة في الثانية .

# خط تساوى الانتروبيا

isentrope

خط (أو سطح) تثبت عليه الإنتروبيا في نظام ما .

#### ايزو

ISO

المنظمة الدولية للتوهيد القياسي

International Standards

Organization

منظمة دولية لوضع المواصفات القياسية فى مجالات مختلفة منها أجهزة تشغيل البيانات وبروتوكولات نقلها والمواصفات اللازمة لتسهيل نقلها إلكترونياً. وقد أنشئت هذه المنظمة عام 1978

مودم . تعمل هذه الشبكات على نوعين من القنوات :

- (۱) هناة لنقل البيانات بمعدل ٦٤ كيلو بيتة في الثانية ، ويطلق عليها القناة B .
- (۲) قناة لنقل إشارات التحكم بمعدل ۱۲ أو ۱۲ كيلو بيتة في الثانية ، ويطلق عليها القناة (D).

وتتيح مواصفات هذه الشبكة الجسمع بين هذين النوعين من القنوات في تشكيلات على النحو التالى :

۱- الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات بوصلة بينية ذات معدل الخدمات بوصلة بينية ذات معدل (B\ISDN = BRI/ISDN (basic rate interface/ISDN) وهي تتكون من قناة أو قناتين من النوع B للبيانات ، وقناة للبيانات ، وقناة البيانات فيها إلى ١٤٤ كيلو بيتة في الثانية .

۲- الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات بوصلة بينية ذات معدل P/ISDN = PRI/ISDN ( primary rate interface/ISDN )
 وهي تتكون من ٢٣ قناة من النوع B في أمريكا ( تقابلها ٣٠ قناة في أوروبا ) للبيانات بالإضافة إلى قناة D للتحكم .

#### ايزو-٧

**ISO-7** 

كود اتفق عليه عالمياً لتمثيل الرموز باستخدام سبع بيتات وترك مواضع شاغرة به ليمكن لكل دولة استخدامه لتمثيل الرموز الخاصة بلغتها.
( انظر: اسكى ASCII)

# مجتمع الإنترنت

ISOC = Internet Society

منظمات دوليات والمؤسسات والمنظمات الحكومية التي تهتم بأمور استخدام شبكة الإنترنت وتطويرها . ومن المنظمات المنبثقة عنها الآتى :

- مجلس بنية الإنترنت = IAB المحلس بنية الإنترنت = Internet Architecture Board - هيئة تحصيص الأرقام

IANA = Internet Assigned

Numbers Authority
وهى المسؤلة عن تخصيص
الأرقام الخاصة للمناطق

- منتدى الآستجابة الفورية والأمان

FIRST = Forum of Incident Response and Security Team Society news INI Internet Conference

وتصدر المنظمة مجلة أخبار مجتمع الإنترنت وترتب المؤتمر السنوى كما تضم مجموعات تعمل تحت إشراف (IAB) منها:

ا- فريق عمل هندسة الإنترنت - \
Internet Engineering Task
Group (IETG)

Y- فريق عمل أبحاث الإنترنت Internet Research Task Group (IRTG)

- فريق توجيه هندسة الإنترنت Internet Engineering Steering Group ( IESG )

"- فريق ترجيه أبحاث الإنترنت Internet Research Steering Group (IRSG)

- فريق هندسة وتخطيط الإنترنت Internet Engineering and Planning Group (IEPG)

# نظام متساوى الفترات الزمنية

isochronous system

نظام معين لنقل البيانات تكون في الميانات الفي أي في الفياء الفياء الفياء الفياء الفياء الفياء المناوية عدداً من وحدات الزمن .

بشد

item

مسجسمسوعسة من الحسروف أو الكلمات المرتبط بعضسها ببعض وتكون وحدة في حقل معلومات.

تكرار معاودة تنفيذ عملية ما بجعل مخرجات كل مرحلة مدخلات المرحلة التى تليها .

عملية تكرارية

iterative operation

تكرار خُوارزم كل مسالة محددة بحيث يكون المخرج من أي مسرحلة هو المدخل للمسرحلة التالية.

التلفزيون التفاعلى
I-TV = Interactive television

نطاق تلفزيونى يعطى المشاهد
الفرصة في اختيار البرنامج
الذي يناسبه وموعد عرضه كما
يتيح أيضاً التفاعل مع البرامج،
وهذا النظام يدمج تقنيات
التلفزيون والحاسبات والشبكات

نقل متساوى الشتراتِ الزمنية

isochronous transmission ( انظر : نظام متساوى الفترات الزمنية

(isochronous system

مشهد أيزومتري ( متساو<sub>م</sub> في القياس )

isometric view

عرض مجسم ثلاثي الأبعاد، تمثل فيه الأبعاد مستوازية ومتسساوية في الطول، وهو المطبق في الرسومات الهندسية.

شبكة الأيزو

**ISONET** 

شبكة حاسبات ضخمة تضم العديد من مراكز الحاسبات في كثير من الدول الأعضاء . ويتم نقل المعلومات خلالها طبقاً لمواصفات قياسية تحددها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي .

(انظر: إيزو ISO)

T

# لغةالتحكم نى الشغلة

JCL

(النظر:

( job control language

ارتعاش

jitter

عدم وضوح البيانات والرسوم على الشاشة أو اهتزازها لوجود خلل في الأجهزة أو لتغير زمن دورة المصدر الرئيسى للإشارات. (انظر: زمن الدورة

( cycle time

دائرة قلابة Jk

JK-flip-flop

داشرة ذات استقرار ثنائى لها مدخلان [و كا ،ويستعمل المدخل [ لوضع الدائرة فى حالة الاستقرار الأولى والمدخل كا لوضعها فى حالة الاستقرار الأخرى، ويستخدم المدخلان معاً لعكس

حالة استقرار الدائرة إلى الحالة المقابلة ،

(انظر: دائرة قلاَّبة

( flip-flop

شغلة

job

مجموعة البرامج والبيانات والخطوات اللازمة لإتمام عملية ما في الحاسب ،

لغة التحكم ني الشغلة

Job Control Language (JCL)

إحدى لغات الحاسب ذات

المستوى العالى تستخدم في

كتابة مجموعات من الأوامر

المتتابعة التي تتحكم في تنفيذ
شغله ما على الحاسب.

خدمات مركزية لأوامر التغذية

Job Entry Central Services (JECS)

جزء من النظام الفرعى لأوامر التغذية التى تحتاج إلى إدخال واسترجاع ما يلى مركزياً:

١ - تغذية ورصد البيانات لكل
 أمر .

٢ - جــداول تنظيم أوامــر
 التشغيل في طابور .

٣ - جداول تنفيذ الأوامر.

# دُفْقة شفلات

job stream

قطار الشغلات المنتظرة للبدء في عملية التشغيل.

# ترتيب البطاقات

jogging = joggling

ترتیب محجموعة بطاقات
بوطنعها فی مستودع تلقیم
البطاقات .

#### ومىلة جوزيفسن Josephson junction

وصلة بين معدنين لها خاصية التحكم في المرور النفقي للإلكترونات عند درجات الحرارة شديدة الانخفاض . اكتشف "جوزيفسن" هذه الوصلة سنة "جوزيفسن" هذه الوصلة سنة يمكن أن تعمل كمفتاح إلكتروني عالى السرعة مع استهلاك ضئيل حداً للطاقة .

# سجل زمنى

journal

ثبت زمنى يُسَـجل آليـاً التغييرات التى قد تُحدث فى مجموعة من البيانات المخزونة ويمكن استخدامه لاسترجاع ما قد يكون قد تغير من بيانات سابقة.

#### ملف شغلة

job file ملف یحتوی علی شغلة یُنتظر تنفیذها ، وقد یحتوی علی أکثر

تنفیذها ، وقد یحتوی من شغلة ،

#### خلطة شغلات

job mix

مجموعة الشغلات المختلفة التى يتم تنفيينها أنيا على حاسب ذى نظام متعدد البرمجة.

# أولوية التشغيل

job priority

أسبقية التنفيذ في ظل نظام تشغير متعدد العمليات أو البرامج ويمنتل برقم يدمج في الاسم الرمزي لكل قطاع من القطاعات المتزامنة في الذاكرة.

# طابور الشفلات

job queue

مجموعة البرامج التى يتم تنفيذها أنياً في نظام الحاسب المتعدد البرمجة وتُجلب كل شغلة للطابور وتُشَغُلُ حسب أولوية محددة.

# جَدُولةِ الشُّغُلات

job scheduling ترتيب الشَّفُلات في جدول لتنفيذها تباعاً .

# قنطرة التومييل

#### jumper

قطعة نحاسية معفيرة توضع لتسوصيل نهايتي المدائرة الإلكترونية لتحديد اختبار محدد لعمل هذه الدائرة.

# أمر بالتخطى

jump instruction

أمر بتخطى مجموعة من الأوامر في برنامج معين أثناء تشغيله. وقد يكون هذا التخطى مشروطاً أن غير مشروط.

# تفز غير مشروط

jump, unconditional كل أمر بالقفز ينفذه الحاسب بدون وضع أى شـــرط على التنفيذ.

#### ومثلة

# junction

ملتقى مادتين شبه موصلتين لهما خواص كهربائية مختلفة أو مادة شبه موصلة وفلز ، وللوصلة أهميية خاصة في الدوائر الإلكترونية ومن أشهرها الوصلة (P-N).

# رابط

junctor و بسارین او جهاز پربط أی مسارین

# ملف الرصد = ملف اليومية journal file

ملف لتسجيل ما تم من معاملات في أي برنامج أو نظام.

# جوفيال

#### JOVIAL

إحسدى لغات الصاسب التى تستخدم فى المجالات والنظم العسكرية وهى تعتمد على لغة الجول (Algol). والمصطلح مؤلف من بادئات كلمسات المصطلح الأجنبي

(Jules` Own Version of International Algorithmic Language)

#### عصا القيادة

joystick = paddle

أداة لتوجيه مؤشر على شاشة
الحاسب وهي عبارة عن عصا
يمكن تحريكها في جسمسيع
الاتجاهات ليتسنى للمستخدم
توجيه أوامر مضتلفة ، وتستخدم
لتوجيه الألعاب المبرمجة والرسم
بالحاسب .

# قفز مشروط

jump conditioned أمر بالقفر إن تحقق شرط محدد . فإن لم يتحقق الشرط تجاهل الحاسب الأمر.

الجهة اليمنى للسطر (right justify) أو الجهة اليسرى (left justify) أو بضبط الجهةين ، ويتم الضبط بتعديل المسافات بين الكلمات بحيث تقع بدايات السطور أو نهاياتها على خط مستقيم .

أكتبر في شبكة تحويل لنقل الإشارات .

#### تصفيف

# justification

تحدید طریقة ضبط نهایات السطور فی برامج تشفیل الکلمسات وذلك بضسبط

لُب

# K

ك ( كيلو )

K (kilo)

سابقة تعنى أن ما بعدها مضروب في ١٠٢ (وتساوى ١.٢٤) ويطلق على هذا العدد تجاوزاً الف .

# جدول " كارئوف "

Karnaugh map

طريقة بيانية لتمثيل التعريف "البولياني "بغرض المحتزاله بسهولة ، ويمكن اعتبارها امتداداً لرسوم قن (Venn diagrams) وقد اقترح فيتش E. Vetch هيتش مدلها M. Karnaugh فعرفت ياسمه.

# كيلربايت

**KB** 

وحدة لقياس حجم الذاكرة تساوى ١٠٢٤ بايت.

#### kernel

أعمق طبقات نظام تشغيل الحاسب، وهى التى تخصص كل إمكانية من إمكانات الصاسب بعصلية من عصليات نظام التشغيل، أو ببرنامج يتم تنفيذه.

#### مقتاح

key

(1) دلیل یستخدم التعرف علی احد عناصر فئة ما .

(ب) رقم أو كلمة دازم معرفتها لاكتساب حق الوصول إلى بيانات محددة في الحاسب، ومن المعتاد أن يحدد مالك البيانات هذا المفتاح أو يفيره.

(ج) قيم تستخدم أساساً عددياً في عمليات التشفير ،

# لوحة مفاتيح

keyboard

منظومة من المقاتيح لإدخال البيانات أو الأوامر المحاسب.

#### قرصة مفاتسح

keypad

لوحة مفاتيح هد فيرة الحجم لإدخال البيانات الم قمية تحوى ١٢ أو ١٦ مفتاحاً،

مدخل بيانات واحد لكل شريط. وتتأكد صحة هذه البيانات عادة بمقارنتها ببيانات سبق إدخالها من الوثيقة الأصلية نفسها.

# كلمة منتاح (كلمة مخصصة)

keyword=reserved word

إحدى كلمات لغة البرمجة
المستخدمية تؤدى منعنى
خاصامحدداً للمترجم أو للمفسر،

#### كُشك

#### kiosk

حاسب مستبقل يتيح المعلومات مباشرة مثل عرض أدلة التسوق والبيع وأى معلومات تفاعلية (interactive) أخرى ، وذلك من خلال الشاشة اللمسية أولوحة المفاتيح أو الاثنين معًا.

# مغتاح أساسي

key, primary دليل يميز سجلاً واحداً فقط من مجموعة سجلات

# آلة تثقيب

keypunch

ألة لتثقيب البيانات على
البطاقات الورقية .

# من المفتاح إلى القرص key to disk

نظام إدخال البيانات الواردة من لوحات مفاتيخ متعددة على قرص مغنطيسي.

# من المفتاح إلى الشريط

key to tape

نظام لإدخال البيانات على

شريط معنطيسى عن طريق

# L

#### واسمية

label

۱ - حرف أو مجموعة حروف داخل مجموعة من البيانات تحتوى على معلومات مميزة عن.
 هذه البيانات .

٢ - مميز للأوامر في البرامج .
 ٣ - مميز لبيان مخزن على شريط أو قرص .

٤ - اسم مدخل في لغة التجميع .

# إشارة الجملة

label, statement

عدد أو رمز يسبق الجملة أو السطر في برنامج ما ويستخدم في الإشسارة إلى هذه الجملة أو هذا السطر .

# شارة الشريط

label, tape

ملف قصصير مستجل على الشريط المغنطيسي يحمل اسم المشريط ومواصفاته وقد يحوى أيضا اسم الملف التالى له .

# شبكة محلية للحاسبات LAN = local area net work (local area net work )

# ومسلة بوابية للشبكات المجلية

LAN gateway

وحدة ربط بين شبكتين محلية محليت ، أو بين شبكة محلية وشبكة عامة ، يختلف بروتوكول إحداهما عن الأخرى .

# لغة برمجة

language, programming
مجموعة الرماوز والكلمات
والقواعد للستخدمة لوضع
برنامج للحاسب.

انظر: لغة رفيعة المستوى ) ( high ·level language

بروتوكول التوصيل للبيانات LAP = link access protocol (link access protocol)

#### حاسب محمول

laptop computer

حاسب شخصی به بطاریة تُشحن یمکن حمله واستخدامه فی أماکن مختلفة ویؤدی جمیع

#### لاشقة

#### latch

دائرة إلكترونية تلقف قيم الدخل عند وصول نبضة إلكترونية وتخزنه حتى تصلها نبضة جديدة ، وتصنع اللاقفة عادة من دائرة قلابة .

#### فترة الكمون

#### latency period

الوقت اللازم لوصول قطاع من بيانات مطلوبة إلى منطقة رأس القراءة أو الكتابة من القرص أو الأسطوانة المغنطيسية، وتقاس فترة الكمون ابتداءً من لحظة وصول رأس القراءة أو الكتابة إلى مسار القطاع المطلوب حتى وصول هذا القطاع إلى منطقة الرأس .

# عقدة طرفية

#### leaf node

كل عقدة ليس لها فروع (أولاد) في شجرة البيانات. (انظر: شجرة tree)

# اختبار وثبي

leap frog test

اختبار لذاكرة الحاسب، يتم

بواسطة برنامج خاص يُضزَن في

وظائف الحاسب ، ويتمتينز بشاشته المستوية البلازمية قليلة السمك أو ذات البلورات السائلة ويمكن طيها على لوجة المفاتيح .

# تجميع كبير

large scale integration

تصنيع الدوائر بكثافة كبيرة على رقاقة (chip) ، ويتراوح عدد عناصر الدائرة بين عنشرة ألاف ومائة ألف عنصر.

# نظام قياس لپزرى

laser measuring system

نظام يستخدم أشعة الليزر لإجراء القياسات في الأبعباد الشلاثة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

(artificial intelligence

# رصة

Last-In-First-Out = LIFO

= stack = push-down list

طريقة لتضرين البيانت في
هيكل مدخله هو مضرچه بحيث
يكون أضر البيانات دخولاً هو
أولها خروجاً.

البرامج أو الملفات المنصص لها قطاع من هذه الذاكرة.

Y- المسارات الاحتياطية على القرص الصلد ( hard disk ) المضمص لاستعاضة ما يتلف من قطاعات المسارات الأخرى المخصصة للاستخدام الرئيسي.

# الذاكسرة الأقل استخدامًا حديثًا

least recently used memory .

القطاعات التى أستخدمت
حديثًا فقط من الذاكرة المُخزن
بها البيانات والبرامج

# الرقم الأدنى أهمية

least significant digit

الرقم المواقع في أقصى يمين العدد وهو أقل أرقام العدد وهو أقل

# شجيرة اليسار

left subtree

جميع العقد آلتى تتفرع من العقدة اليسسرى فى الشجرة الثنائية وماينحدر من هذه العقد من سلالة.

( انظر : شجرة ثنائية binary tree )

جرز، من الذاكرة ، حيث يقوم البرنامج باختبار هذا الجزء ثم يقفز عسوائيًا إلى جزء أخر في الذاكرة لاختباره وهكذا.

# قناة مؤجرة

leased channel

قناة اتصالات يستئجرها العميل وتحفظ لاستخدامه الخاص.

# دائرة مستأجرة

leased circuit

دائرة اتصالات عن بعسد مستأجرة من قبل مستهلك للاستعمال الخاص وتكون دائرة معدة للإستعمال بدون تحويل.

#### خط مستأجر

leased line

خط اتصالات يستأجره عميل معين لاستخدامه الخاص دون مشاركة أي عميل آخر فيه.

الذاكرة الأقل استخدامًا least frequently used memory تعبير يُستخدم لوصف

۱- المساحات الاحتياطية ضمن ذاكسرة تعسمل بأسلوب تكرار تخصيص هذه المساحات ديناميًا حسب احتياجات العمل لكل من

# أساليب للتحكم المحلي

LFC = local forms control
أساليب (طرق أو خوارزمات)
للتحكم المحلى تتيح استدعاء
برامج خاصة لكل وحدة طرفية
وتشغيلها محليًا لمعالجة بيانات
محفوظة على ذاكراتها ، وذلك
لتخفيف العبء عن الحاسب
الرئيسى وعن الشبكة أيضًا
ولتحقيق استقلال الوحدات
الطرفية بعض الوقت وجعل
الطرفية ، وبالتالي تتمكن من
العمل مستقلة حتى لو تعطل
النظام الرئيسى .

#### اتصال

liaison

ارتباط مجازی بین محطتی نقل بیانات .

# برنامج المكتبة

المحتنفة المحتنفة المن المحتنفة المن المحتنفة ا

#### محلل المقردات

#### lexical analyzer

جـزء من المتسرجم يقسم المدخلات إلى مفردات على الساس نوعياتها كالأسماء والثوابت والبارامترات والكلمات المخصصصة والكلمات المخصصات المخصصات المخصصات المخاط المسافات أيضا إساقاط المسافات الزائدة. يعطى المطل بعد ذلك كلا من هذه المفردات رمـزأ شفريا مناسبا يستخدم في مراحل التشغيل اللاحقة بالمترجم.

# مسح معجمي

#### lexical scan

استخدام الحاسب في عملية فحص واختسبار البيانات والنصوص والبرامج لمعرفة مدي صحتها لغويًا أو نحويًا وللتأكد من صحة الصيفة الألف بائية لها أو صيغة لغة المصدر بالنسبة للبرامج .

ر انظر : محلِّل ال**لفر**دات ( انظر : محلِّل ال**لفر**دات ( lexical analyzer

# فرز معجمي

lexicographic sorting

أى طريقة لترتيب الكلمات 
ترتيباً هجائياً.

( light pen ( انظر : قلم ضبوئی )

#### دايود مضيء

light emitting diode (LED)

صمام ثنائى شبه موصل

العرض الحروف والأرقام في
الحاسبات أو الساعات الرقمية
وما إليها في شكل خطوط أو
نقط مضبئة .

# قلم ضوئي

light pen

أداة ضوئية على هيئة قلم تستخدم للإشارة إلى البيانات والأشكال المعروضة على شاشة النهاية الطرفية التى يراد تعديلها.

#### ء ، ء . محددة

limiter

دائرة إلكترونية تستخدم لمنع متغير ما من الزيادة أو النقص عن قيم محددة مسبقاً.

#### خط اتصالات

line

كل خط يربط بين نقطتين ويستخدم لنقل الإشارات.

# برنامج محفوظ

library program

كل برنامج مُعَد ومحفوظ في

مكتبة للبرامج يستدعيه

المستخدم من النهاية الطرفية مباشرة أو من خلال برنامجه الخاص.

# مكتبة برامج

library, program

(program library : انظر)

# رُمنة

LIFO=stack=push-down list ( last-in-first-out : انظر )

# رموز مربوطة

ligature

ربط رمزين أو أكشر لتكوين رمز جديد يُستخدم كعلامة مميزة بغرض التنميق أو الاختصار .

# زر ضوئی

light button

رمزأونقطة ضوئية على الشاشة، يتأثر بلمسه بقلم ضوئى خاص فيؤدى نفس وظيفة لمس مفتاح معين في لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب، وقد يستخدم الماوس بدلاً من القلم الضوئى.

# خط مخصص

#### line, dedicated

كل خط اتصالات مخصص لإتمام الاتصال بين نقطتين فعقط بدون تحويلات .

(انظر: خط مستأجر

( leased line

# تغذية سطرية

#### line feed

عملية نقل موقع الطبع إلى الموقع المناظر له على السطر التالى .

# طابعة سطور

#### line printer

الة تطبع البيانات من الحاسب سطراً سطراً وذلك بأن تبدأ بنقل هذه البيانات التى تُكُون سطراً كاملاً إلى وسيط مرحلى بالذاكرة ثم طبع السطر وتكرر هذه العملية بسرعة فائقة .

# بروتركول التَّوَمِثُل للبيانات link access protocol = LAP

بروتوكول الطبقة الثانية فى بنية شبكات النظم وهو عبارة عن اتفاق يحكم إجراءات تبادل المعلومات بين نهايتين طرفيتين ، ويشمل كيفية إرسال البيانات

#### متخلومة خابة

#### linear array

مجموعة عندرات مرتبة ومرقمة باسن غدام معامل دليلى واحد ،

# برمجة خطية

#### linear programming

طريقة لإيجاد قيم غير سالبة للمتغيرات سرررسه، ، ، ، سن تحسقق أحدد الحلول المثلى للمعادلات: أم س + أم س ب

۰۰۰ + أم ن سن = بم حيث م = ۱، ۲، ۰۰۰ ن ، بحيث يؤدى هذا الحل إلى الحصول على أصغر قدمة للدالة النظية :

كر سر + ابر سر + ... + كرس ب المريقة كرس . وتسخده هذه الطريقة بكثرة في حل مسائل الاقتصاد والعلوم العسسكرية وإدارة الأعمال.

# سجمعة التحكم في خط الاتصال

Line Control Block (LCB)

حين تضربن يحتوى على مجموعة معلومات التحكم المطلوبة لجدولة وإدارة العمليات على خط الاتصال.

# الحزمة الخطية ( لينباك ) linpack

برنامج معيارى لتقييم أداء الحاسب عن طريق حل مجموعة من المعادلات الجبرية الخطية الأنية.

# معدل الاستقراء المنطقى

LIPS = logical inferences per second

أساس مرجعى لتقرير سرعة المعالجة بالحاسب وخاصعة في مسائل الذكاء الاصطناعي .

(inference استقراء)

# عرض بالبلورة السائلة

liquid crystal display (LCD)

طريقة تستخدم فيها بلورة

سائلة إلاظهار الحروف أو الأرقام

على الحاسبات أو الساعات
الرقمية وما إليها .

# ليسب

LISP

لغة برمجة رفيعة المستوى وضعت للتعامل مع البيانات غير الرقمية (مثل القوائم والمحاكاة) وتستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، والاسم الأجنبي منحوت من العبارة list processing

وعدد معرات إرسسالها ويحدد المُستَقْبِل لها .

(انظرَ: بنيـة شـبكات النظم (SNA)

# محرر التجميع

السب المسب المسب المسب المساسب المسب المسب المسب المسب المرامج الفرعية التكوين برنامج واحد رئيسس وترتيب استدعاء كل برنامج فسرعي لغيره من البرامج ويُسنتُخُدُم محرر التجميع بصفة خاصة لضم البرامج الفرعية الموجودة في مكتبات البرامج المارمج المنزنة بالحاسب ، كما البرامج الفرعية المنزنة بالحاسب ، كما البرامج الفرعية المكتوبة بلغات برمحة مختلفة .

# قائمة موصلة

linked list (chained list)

قائمة داخل الصاسب لا يلزم تخنزين العناصر فيها على التوالى في الذاكرة ولكن يحتوى كل عنصر منها على وصلة بها عنوان العنصر الذي يليه في القائمة ، وتدل قيمة الوصلة في العنصر الأخير على انتهاء القائمة .

# محمل

#### قائمة

list (v,n)

١- اعرض

أمر لطبع أو لعرض بيانات معينة .

٧-قائمة

كل هيكل ترتب فيه البيانات على شكل مجموعة مصدودة من العناصر ، ومن أنواعه الطابور والزمة والشجرة .

تشغيل القوائم

list processing = LISP

(انتظر: LISP

لفات تشغيل القوائم

list processing languages
لفات لمالجة البيانات غير

الرقمية المحفوظة في شكل قوائم. (انظر: ليسب LISP)

# الكوادر البشرية

liveware

مجموعة الفنيين من العاملين القائمين بإدارة وتشغيل نظام الحاسب متل المبرميين ومصممي النظم ، والمشغلين ومدخلي البيانات ... الغ .

انظر: المكونات المادية المادية hardware (software

loader

برنامج فى نظام الحاسب يقوم باختيار مكان ملائم فى الذاكرة الرئيسية لتخزين البرنامج المراد تشغيله ثم إعداده للعمل ،

شبكة محلية للحاسبات

local area network (LAN)

شبكة اتصالات تربط عدداً من
وحدات نظم الحاسبات موزعة في
منطقة محدودة المساحة كمبني
أو مصنع ، ويحقق هذا النوع من
شبكات الحاسبات سرعة عالية
لتبادل البيانات تتراوح بين مائة
ألف ومائة مليون رقم ثنائي في
الثانية بمعدل خطأ صغير .

# مسار تجميعي محلي

local bus

مسار فى نظام الماسب يتميز بمعدل عال لنقل البيانات يزيد على ٨ ميجاً هرتز .

( bus رانظر : مسار تجمیعی ( انظر

# ذكاء مجنى

local intelligence

أسلوب لبناء نظم لنقل ومعالجة البيانات ، منزود بوحدات طرفية ذات قدرة على

#### علامة حجب

#### lockout flag

علامة توضع على بيان أو أكثر فى نظم الحاسبات التى تسمح بتعدد المستخدمين وذلك لمنع أى منهم من قراءة هذا البيان أو تعديله.

# نظام الأقفال والمفاتيح

الذاكرة الرئيسية أوالثانوية الذاكرة الرئيسية أوالثانوية للحاسب تميز فيه بعض أجزاء الذاكرة بعلامات محددة ، يطلق عليها أقفال ، ثم يخصص المستخدم رمزاً خاصاً، يطلق عليه مفتاح ، فيخوله مسلاحيات استخدام الذاكرة ولا يُسْمَح له بتغيير هذا المفتاح إلا من خلال الرقابة الكاملة لنظام التشغيل .

# تجسيم

# lofting

عملية استخدام أشكال فنائية البعد للحصول على مجسمات ثلاثية البعد. ويتم ذلك بإزاحة أو بدوران الشكل . ومتشال ذلك بتدوير شكل مستطيل حول أحد أضلاعه يتم الحصول على سطح اسطوائى .

برمجة ومعالجة وتخزين البعض البيانات محليً لبعض التطبيقات اللامركزية وقد تكون هذه الوحدات حاسبًا شخصيًا أو نوعًا خاصًا من محطات العمل.

#### اتصال محلى

#### localtalk

اتصال يسمح لأجهزة حاسبات الأبل ماكينتوش بتكوين شبكة محلية عن طريق طوبولوجيا خاصة بها تسمى أبل توك " Appletalk " وهذا الأسلوب يسمح بنقل البيانات بمعدل ٤٣٠,١٤ كيلو بيتة في الثانية .

# متغير محلى

local variable

متغير معرف في جزء محدود من البرنامج ولا يمكن استخدامه خارج هذا الجزء .

( انظر : متغیر شامل ( global variable

#### ققل

lock

وضع عسلامة على بيان أو مجموعة بيانات لتخصيصها لشسخلة واحسدة ومنع باقى الشغلات من قراءة أو تغيير هذه البيانات.

القيام بأعمال تدميرية مشابهة ، وذلك بتنفيذ أوامر مُدُمُرة مشروطة اعتمادًا على حالة قيم بيئية محددة.

# دائرة منطق (منطقية)

logic circuit

دائرة إلكترونية لتنفيذ نظام منطقى ما تتركب من بوابات منطق ووحدات تخزين ، وتتعامل هذه الدائرة عسادة مع إشسارات منطق ثنائية .

# محلل دوائر المنطق

logic circuit analyzer

جهاز إلكترونى لمراقبة حالات الدوائر المنطقية فى فترة زمنية محددة وتسجيل التغيير فيها ثم عرضها فى وقت لاحق .

# تمكم منطقي

logic control

الخطوات المنطقية المتتالية المتي تنظم وتتحكم في أداء وظيفة ما أو إنجاز عمل ما .

# أمر منطق

logic instruction

أمر لتنفيذ عملية من عمليات الجبر المنطقى على معامل واحد

#### ملف تسجيل

log file

ملف تسبجل فسيسه جسمسيع العمليات التى تجرى فى الحاسب ويستخدم لتحديد أسباب الأخطاء عند حدوثها ولتحديث البيانات عند تعطل أجهزة التخزين.

#### مسجل الأحداث

logger

وحدة تسبجيل الأحداث logging أثناء تشغيل الحاسب وملحقاته . ويُطلق هذا التعبير أيضا على البرنامج الذي يؤدي هذه الوظيفة .

(انظر: تسجیل دخول login انظر: تسجیل خروج

# تسجيل الأعطال

logging, failures

عملية يقوم بها الحاسب أوتوماتيًا لتسجيل بيانات إحصائية عن الأعطال للمساعدة في تشخيص وإزالة العلل في الأجهزة.

# قنبلة منطقية

logic bomb

برامج يمكن برمجتها لنسف الملفات وإعادة تهيئة الأقراص أو

# تسجيل خروج

logout (logoff)

عسملية إنهاء جلسة تعامل المستخدم مع الحاسب وتتضمن المحاسبة المالية وإقفال جميع ملفات المستخدم واستعادة الحاسب للإمكاتات العامة التى سبق منحها للمستخدم في جلسة التعامل ويتوقف التنفيذ عنده.

#### شخص طولي

longitudinal check

نظام لاكتشاف الأخطاء مبنى على أساس تحقيق قواعد معينة لتراكيب مجاميع البيتات في الجاه طولى لكل مسار.

# نحص بالمشو الطولى longitudinal redundancy check (LRC)

أسلوب لاكتشاف الأخطاء باستخدام عملية عدم التطابق حيث يراجع رمز اختبار يضاف (يحشى) في نهاية مجموعة الرموز المرسلة ويتم فصص المجموعة عند الاستقبال ومطابقتها بما أرسل.

# عروة

loop (۱) مجموعة من الأوامر يتكرر

أو أكثر مثل إيجاد المتمم أو استخراج ناتج عملية "أو"وعملية"و" المنطقيتين .

# لفات برمجة المنطق

logic programming languages
مجموعة من لغات البرمجة
تستخدم الرموز لتمثيل
العمليات المنطقية وتهدف إلى
جعل البرمجة عملية منطقية
بحتة ، ومن أوسع هذه اللغات
انتشارا اللغة المعروفة باسم لغة
"برولوج""PROLOG

# تسجيل دخول

login (logon)

العملية التي تمكن المستخدم من بدء جلسة تعامل مع نظام الحاسب واستعماله وتتضمن التحقق من شخصية المستخدم ثم فتح ملف حساب لجلسة التعامل.

#### لوجو

LOGO

لغة برمجة متقدمة سهلة التعلم للمبتدئين مشتقة من لغة ليسب.وأساسها رسوم السلحفاة. (انظر: ليسب LISP)

مرشح الترددات المنخفضة low-pass filter

مرشح للإشارات يسمح بمرور الترددات المنخفضية ويمنع الترددات العالية ..

(انظر: مرشح الترددات العالية (High-Pass Filter

سطر / دقيقة ( س/ق )

lpm = line per minute

وحدة لقياس سرعة الطباعة
وتعبر عن عدد السطور المطبوعة
في كل دقدقة .

تنفيذها في تتابع حلقي حتى يتحقق شرط معين .

(٢) أحد أشكال شبكات الاتصال المحلية تتصل فيها الحاسبات على شبكة حلقة مقفلة .

# لفة منخفضة المستوي

low-level language

لغة تسمح بالتعبير عن

متطلبات البرمجة بأسلوب
قبريب من لغة المكنة مثل لغة
التجميع assembly language
(انظر: لغة المكنة

(machine language

# M

( میجا )

M-(Mega-)

سابقة تعنى أن ما يلحق بها مصفى روب فى العدد ٢٠٢ (١٠٤٨٥٧١) . ويطلق على هذا العدد فى نظم الحاسبات تجاوزاً مليون .

#### مكنة حاسبة

machine

اسم للحاسب سيواء كان حقيقياً أو افتراضياً.

(انظر: آلة تقديرية

( virtual machine

لغة الكود = لغة المكنة

machine code

= machine language

( machine language : انتظر )

#### ذكاء الآلة

machine intelligence

(انظر: ذكاء اصطناعي ) artificial intelligence

لغة المكنة = لغة الكود

machine language

= machine code

تمثيل الأوامر والبيانا... بأرقام ثنائية يعمل بها الحاسب مباشرة ، ولكل حاسب لغة مكنة خاصة به .

التعلم بالمكنة

machine learning

قدرة التعلم وتحسين اداء المكنة نتيجة لتكرار حل المسائل ،

زمن تعطل المكنة

machine-spoiled work time

الزمن الضائع خلال تشغيل
عملية بالكامل أو جزء منها ،
نتيجة انتهائها نهاية غير
طبيعية أو لاخراج نتائج بها
أخطاء بسبب خلل في المكنات مما
يستدعى إعادة تشغيلها أو جزء

ماكرو

macro-

بادئة تعنى كبر الحجم.

أمر مركب

macro instruction

أمر مركب تستبدل به مجموعة من الأوامر الأبسط قبل عملية التجميع أو الترجمة .

واستبدل بها الآن وحدات الذاكرة الإلكترونية .

#### قرص مفنطيسي

magnetic disk

( انظر: قرص disk )

## أسطوانة مغنطيسية

magnetic drum

(انظر: أسطوائة drum)

## حبر مغنطيسي

magnetic ink

نوع من الصيد يحتوى على جزيئات من مواد مغنطيسية يستخدم في كتابة البيانات بحيث يمكن قراءتها مغنطيسياً ياحهزة خاصة.

## شريط مغنطيسي

magnetic tape

شريط ذو سطح قابل للمغنطة تخزن عليه البيانات بالتسجيل المغنطيسى ، وتقاس كثافة التخرين بعدد الرمسوز السجلة في كل بوصة طولية (رمز/بوصة).

#### غشاء مغنطیسی رقیق magnetic thin film

شريط رقيق من مادة قابلة للمخنطة يصل سحكه إلى

#### برمجة مركبة macro programming

(انظر: أمر مركب

macro instruction

#### مكسيما

#### **MACSYMA**

لغة برمجة رمزية لإعداد برامج ذات تصسميم خاص لمعالجة الغمليات الحسابية رمزيًا وليس عدديًا.

#### ذاكرة الفقاعات الغنطيسية magnetic bubble memory

نوع من الذاكرات الرقصية تخزن فيه البيانات على هيئة فقاعات مغنطيسية تتحرك خلال وسط مسغنطيسسى ثابت في مستوى محدد ، وتشغل كل فقاعة مساحة دائرية دقيقة ممغنطة في عكس اتجاه الوسط الميط بها .

#### يطاقة مفنطيسية

magnetic card

بطاقة ذات سطح قابل للمغنطة تخزن البيانات فيها بتسجيلها مغنطيسياً على سطحها.

#### قلوب مغنطيسية

magnetic cores حلقات صغيرة جداً من مواد قابلة للمغنطة . كانت تستخدم كـوحـدات لذاكـرة الحاسب

الماسيات من حيث السرُّهة وسعة التخزين وعدد المستخدمين له أنبأ ٠

## الذاكرة الرئيسية main memory = main storage = primary memory

الذاكرة التى تتعامل مباشرة مع وحدة التشسفيل المركزية. تخبزن في هذه الذاكرة البسرامج والبيانات وتسترجع منها ، كما تسجل فيها النتائج قبل نقلها للخازنة المساندة أو آلة الإخراج، وكانت هذه الذاكيرة تصنع من مواد مغنطيسية واستبدل بها الآن أشباه الموصلات ،

## البرنامج الرئيسي

main program

جنزء البسرنامج الذى يحتوي على أول أمس ينفذه الحاسب وهو الذى يقوم باستدعاء البرامج الفرعية،

## الذاكرة الرئيسية main storage = main memory

(انظر: main memory ).

## خلل وظيفي

malfunction متصطلح للدلالة على أي خلل

ميكرومتر واحد ويستعمل عادة في التخزين داخل الحاسب.

طاهرة التخمير المغنطيسي magnetostriction effect التغير البسيط الطاريء في

متقطع انستياب بعض المواتد كالهيلازما عنه تعرضها لمجال مدلطيسي

#### خط تاخير صوتي بالتقبض المغنطيسي

magnetostrictive acoustic delay line

خط المتياخيس الصوتي الذي يعتمد على خاصية الانقباض والانبساط المغنطيسي لبعض المواد ، واستخدام ذلك في تمريل الإشارة الكهربية إلى موجات صبوتية.

#### مىلدوق پريد

mailbox

١- مكان مؤمن في ذاكرة الحاسب لاسيتقبال وتخزين الوثائق أو البيانات المرسلة بالبريد الالكتروني ،

٢-مكان محدد في الذاكسرة الأساسية للحاسب يستخديه نظام التعفيل لتبادل الريسائل بين العمليات الآنية ،

### حاسب رئيسي

main frame اسم يطلق على أكبس أنواع

ميكروسوفت عنمم للتعامل مع البريد الإلكتروني من خالال تطبيقات أخرى مثل برامج معالجة الكلمات والتصوص وبرامج قوائم الحسابات.

(انظر : برنامج تطبیقی بینی ( API

#### خازنة ضخمة

mass storage

خازنة مساندة يمكنها خزن كمية كبيرة جداً من البيانات تصل إلى نحو ٥٠٠ بليون حرف.

#### ملف رائيسي

master file

ملف دائم أو ملف يرجع إليه في استخدام معين . ومن أمثلته ملف البيانات الرئيسية الخاصة بالعملاء في مشروع تجاري .

## دائرة قسالاًبة ذات تابع ومتبوع

master-slave flip-flop

ثنائى استقرار مركب من جزأين قابع ومتبوع كل منهما ثنائى استقرار بسيط ، وتنتقل الإشارة الداخلة من المتبوع إلى التابع فتظهر على الخرج عند استقرار المتبوع .

بحدث فى الماسب أو فى أجهزته المساعدة.

خدمة شبكة لإدارة البيانات managed data network service ( انظر : خدمة البيانات لزيادة VADS )

تغلام معلومات للإدارة management information system (MIS)

نظام يهدف إلى تدبيد المعلومات لمستويات الإدارة المختلفة.

التــواهيل بين الإنسان

man machine interface(M M I) = human-computer interface (HCI)

human-computer : انظر ) interface ( HCI ) )

الجزء الكسرى

mantissa

الجزء الكسرى في رقم مكتوب بطريقة الترقيم عائم العلامة . ( انظر : ترقيم عائم العلامة ( floating point notation )

بردامع تطبیقی بینی للبرید

MAPI = mail API برنامج بینی لشــرکـــة

الوصول إلى الحل الأمثل وطرق حسابها، ومن أمثلة الصياغة المجردة في هذا المجال تحديد نقطة الذروة لدالة ما تحت شعروط وحدود معينة .

#### مصفوفة

matrix

منظومة ذات بعدين . ( انظر : منظومة array )

#### طابعة مصفرنية

matrix printer

ألة طابعة تشكل الحسروف بمجموعة من النقط في مصفوفة ثم تطبعها على الورق إما بالطرق الميكانيكي أو بنفث الحبر وما إليهما، ويتميز هذا النوع من الطابعات بقدرته على كتابة عدد كبير من أنواع الحروف وأحجامها .

#### التخزين المصفوفي

matrix storage

تخبزين داخلي في ذاكرة
الحاسب على هيئة مصفوفة.

مهایئ عرض أحادی اللون MDA = monochrome display adapter

(انظر: مهایئ فیدیو video adapter )

## نظام التابع والمتبوع

master-slave system

نظام للحاسب مكون من أكثر
من مشغل يسيطر أحدها على
النظام فتتبعه بقية المشغلات،
ويمكن للحاسب المسيطر (المتبوع)
تنفيذ عمليات تعجز عن أدائها
الحاسبات التابعة له.

#### تكنولوجيا المواد

material technology

تقنياة تُعْنَى بدراساة المواد وخصائصها واستخداماتها مما قد يؤدى إلى استخدام تقنية المتوصيل الفائق لبعض المواد في تحقيق سرعات عالية للتشغيل في الحاسبات.

#### نموذج رياضي

mathematical model
تمثیل ریاضی لنظام أو عملیة
پمجموعة من المعادلات الریاضیة
تربط بین بارامترات النظام
ومدخلاته ومخرجاته،

## البرمجة الرياضية

mathematical programming محصال واسع من محالات البحث والبرمجة يتناول نظرية

وستمل

medium

ما تُسَجِل عليه البيانات مثل القرص أو الشريط المُمَغْنَط .

تجميع متوسط

medium scale integration (MSI)

طریقة لتصنیع الدوائر الإلکترونیة علی رقاقة (chip) بکثافة متوسطة یتراوح عدد عناصرها بین ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ .

( large scale integration

ذاكرة

memory

وسط يحتفظ بالبيانات بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد وغالباً ما يطلق المصطلح على أوساط المتخزين السريعة مثل الذاكرة المصنوعة من أشياه الموصلات ( semi-conductor memory )

وغيرها. داده ئاتدد،

(انظر: أداة خزن

، storage device (main memory ذاكرة رئيسية

دورة الذاكرة

memory cycle

۱- سلسلة العمليات اللازمـة
لإتمام قراءة بيان ما من ذاكرة

الحاسب أو كتابته فيها . ٢- الوقت اللازم لإجسراء عملية القسراءة أو الكتابة في الذاكرة الرئيسية .

نسخة الذاكرة

memory dump

مسورة لمصتويات الذاكرة الرئيسية أو لمحتويات جزء منها وتستخدم عادة لتحديد مكان الخطأ وسببه .

حارس الذاكرة

memory guard

ب جهاز أو دائرة الية أو برنامج مخزن ، يستخدم ضمن نظام التحكم ، وظيفته منع أي برنامج من التعامل مع مبواقع الذاكرة المحظور التعامل معها .

خريطة الذاكرة

memory map

خريطة تحدد محتويات الأجزاء المختلفة من الذاكرة ، يتم تكوينها خلال مرحلة ترجمة البرنامج ، ويرجع إليها عند حدوث خطأ في البرنامج المترجم لتحديد مكان الخطأ وسببه .

فيضان الذاكرة

memory overflow

( overflow, memory . انظر )

باستخدام خط تأخير زئبقى . ( انظر :خط تأخير زئبقى mercury delay line

#### كومة مندمجة

mergeable heap

كل بنية للبيانات تُمَثّل فيها مجموعة من العناصر المرتبة بحيث تدعم عمليات الإدخال والمسح وحساب النهاية الصغرى.

#### عنصر الشبكة

mesh = wire frame

منطقة صغيرة من شبكة مكونة من مجموعة من الأسلاك موصلة فيما بينها بعقد تُشكل الهيئة العامسة للعناصسر ثلاثيسة الأبعاد،وتعتبر الشبكة كالهيكل العظمى للمشهد ثلاثى الأبعاد.

## تبديل الرسائل

message switching

طريقة لتوصيل البيانات من طرفين دون وجود وصلة ثابتة بينهما وذلك بإرسال البيانات من الطرف الأول إلى محطة وسطى تقوم بإرسالها إلى محطة تالية وهكذا حتى تصل إلى الطرف الآخر ، وتستخدم هذه الطريقة عادة في تطبيقات مختلفة منها البريد الإلكتروني.

أمر بالرجوع إلى الذاكرة memory reference instruction كل أمر يكون أحد معاملاته على الأقل عنواناً في الذاكرة الرئيسية للحاسب ويرجع إلى محتوى هذا العنوان في أثناء تنفيذ الأمر.

أمر من الذاكرة وإليها memory-to-memory instruction

أمر نقل بيان من مكان ما بالذاكرة إلى مكان آخر بها ، وقد يشمل الأمر تعديل البيان خلال عملية النقل أو إعادته إلى المكان الأصلى بعد تعديله ،

#### قائمة اختيارات

menu

قائمة اختيارات يعرضها الحاسب على مستخدمه ليختار واحداً منها ،

خط تأخير زئبقى

mercury delay line
خط تأخير باستخدام تقبض
الزئبق لإعادة دورة الإشارات
الصوتية وبالتالى حفظها من
التلاشى.

#### ذاكرة زئيقية

mercury memory خازنة لحفظ البيانات عن طريق إعادة دوران الإشارات

(microprocessors) وسرعـة تشغيله بطيئة نسبياً ويتعامل بكلمات قصيرة ،

## مُنَظُم دقيق

microcontroller

مُشَغِّل دقيق صمع خصيصاً للاستخدام في أجهزة التحكم والاتصالات لإحداث تغيير مُحَدَّد في العمليات أو الضبط أجهزة أخرى .

## مايكروفيش

microfiche

صفحة بلاستيكية شفافة على هيئة شبيكة تحمل عدداً من الصور الفوتوغرافية المصغرة الدقيقة للوثائق ، وهى مرئية تُعراً بجهاز تكبير خاص .

#### أمر دقيق

microinstruction

أمر مفرد يمثل عملية يُطلب تنفيذها كخطوة لإنجاز أحد أوامر الحاسب .

#### مشغل دقيق

microprocessor

دائرة متكاملة من رقاقة واحدة من أشباه الموصلات تعمل كوحدة

( انظر: تبدیل دوائر circuit switching تبدیل حزمی packet switching

#### وصف البيانات

metadata

جزء من ملف البيانات يحوى ومدفأ لما به كإسم الملف وتاريخ توليده ومعلومات إحصائية عنه ..... الخ ،

#### میکرو-

micro-

۱ - سابقة تعنى واحداًمن المليون (۱۰۰) وتستخدم في العادة للزمن عند قياس سرعة تنفيذ العمليات في الحاسبات .

٢ - سابقة تشيير إلى الصغير ودقة الحجم.

#### الشفرة الدقيقة

micro code

مجموعة أوامر دقيقة يمثل كل منها عملية محددة من العمليات المطلوب تنفيذها لإنجاز أمر صادر بلغة الآلة .

#### حاسب دقيق

microcomputer

حاسب يحتوى على واحدأوأكثرمن المشغلات الدقيقة

#### حاسب صغير

minicomputer

حاسب ذو حجم محدود وسرعة تشغيله متوسطة وطول الكلمة في ذاكرته قصير نسبياً .

#### أدنى تأين

minimum ionization

أقل قيمة للتأين النوعى الذى
يمكن أن يحدثه جسيم مشحون
مار في وسط ما .

#### التعظيم والتدنية

minmax

١- أحد خوارزمات نظم الذكاء الاصطناعي ، فحمثلا في نظرية المباريات يقوم الخورازم على أساس وضع شبجرة من الاحتمالات ، وتُحلل كل نقلة للاعب واحتمالات الرد عليها من الخصم والعكس ، والهدف هو تعظيم احتمالات النجاح للاعب وتدنيتها للخصم. ويستخدم أيضا في صنع القرارات وذلك بتعظيم احتمالات الربح وتدنية احتمالات الحسارة .

٢- طريقة فى الرياضيات تؤدى
 للتوميل إلى أفضل تقريب لدالة
 ما وذلك بتدنية الخطأ.

## مليون أمر في الثانية

mips

وحدة قياس سبرعة تنفيذ الحاسب للأوامر ، وهي منحوته

تشغيل مركزية وتحتوى على وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق ومن الخصائص المميزة للمشغل الدقيق سرعة تشغيل الأوامسر وطول الكلمسة التي يتعامل بها ومجموعة الأوامر التي يستطيع تنفيذها -

## البرمجة الدقيقة

microprogramming

طريقة تحدد كيفية تنفيذ أوامر الحاسب بواسطة وحدة التحكم وذلك بتحديد مجموعة متسلسلة من الأوامرالدقيقة (التي يؤدي كل منها عملية مفردة واحدة من العمليات المطلوب تنفيذها) ثم تخزين هذه المجموعة في ذاكرة خاصة بوحدة التحكم (control unit) .

# وصلة بينية رقمية للآلات الموسيقية

MIDI ( musical instrument digital interface)

وصلة قياسية للمعلومات الرقمية تسمح باتصال الآلات الموسيقية الإلكترونية ببعضها البعض ومع الحاسب.

## ملي

milli-

سابقة تعنى واحد من الألف (٢-١٠).

التقارب الفاطيء misconvergence

التقارب الذي يتم عندما تصطدم حسرم الإلكتسرونات بالنقاط الضاطئة للشاشة الفساشة الفسفورية فتظهر كأطراف ملونة للعناصر البيضاء. وعند زيادة التقارب الخاطيء، تظهر الغناصر مهزوزة على الشاشة. (convergence )

تعدید الوسائط المتعددة

MMX = Multimedia extension

تقنیسة لمد مسعالجة عناصس

الوسائط المتعددة والرسوم ثلاثیة

الأبعاد بتجمیع نقاط ضوئیة

متعددة فی حزمة واحدة فی سجل

والتعامل معها بأمر واحد. وبذلك

ترتقی وحدة التشغیل المركزیة

إلی أحد مستویات المعالجة علی

التوازی.

#### مضمن فأك

modem

جهاز لنقل الإشارات الرقمية على خطوط الاتصالات بين الحاسبات بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات يمكن نقلها على قناة اتصالات كما يقوم بتحويل الإشارات القادمة من قناة اتصالات إلى إشارات

البادئة: المحادثة: المحادثة: المحادثة المحادثة: ( millions of instructions per second )

#### المراتية

mirroring

ا= أسطوب يستخدم للحفاظ على المسيانات على الاقراص الصلبة ، وذلك عن طريق أخذ نسسخة كاملة بجميع التفاصيل منها على قرص ، أخر مادي أو المتراضي . ويقوم برناهم أخر بتحويل العمل إلى النسخة المراوية بشكل فوري عند حدوث أي تلف أو ضياع للبيانات الأصلية.

٢- إنتاج صورة انعكاسية لشكل
 مستوما بالنسبة لمحور ما في
 المستوى.

٣- في الطباعة ، إنتاج النص منعكسًا لإمكان تصبويره على الواح الزنك قبل الطبع .

#### موقع مرأتي

mirror site

جهاز خادم يتضمن نسخة مطابقة من ملفات خادم آخر، بهدف مسشاركت في عبء التشغيل وأيضا استخدام هذه النسخة المطابقة إذا ما حدث أي تلف للبيانات الأصلية.

#### مرقاب

#### monitor

جهاز يعرض ويسجل مجموعة أنشطة فى نظام معالجة البيانات متشل دخول وخروج بيانات من المعالج الرئيسى.

#### تشكيل

#### morphing

تحويل صورة بكامل خصائصها من شكل وحجم وأبعاد وألوان إلى صورة أخرى.

#### موسفت (ترانزستور موس) MOSFET

نوع من الترانزستورات يتركب من ثلاث طبقات متتالية من شبه موصل وعازل وفلز. والمصطلح الأجنبي يتكون من الحروف الأولى لكلمات العبارة: (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

## اللوحة الأم

#### motherboard

لوحة الدوائر الأساسية في الحاسب وتتضمن المكونات الحيوية شاملة فتحات التوسع وما إليها.

رقمية . والصطلح الأجنبى منصوت من الكلمتين ( modulator-demodulator ) .

#### تغيير النمط

#### mode switching

التنقل بين القيم المضتلفة لدرجة وضوح الشاشة وعمق النقاط الضوئية . ولبهض بطاقات العرض مشغلات خاصة تسمح لها بتغيير الأنماط أثناء العمل وذلك دون الاضطرار لإعادة تشغيل ويندوز مثلا .

#### برمجة بالوحدات

#### modular programming

أسلوب للبرمجة يتطلب تقسيم البرنامج الكبيس إلى وحدات تؤدى كل منها عمسلاً محدداً وتتصل بباقى الوحدات بطريقة مخططة سلفاً.

#### تضمين

#### modulation

تعديل إحدى خصائص الإشارات الحاملة تبعاً لشكل أو خواص إشارة أخرى ، ومن أنواعه تضمين السعة وتضمين التردد وتضمين الطور.

## مُضْتَمين

#### modulator

جهاز يقوم بعملية التضمين.

إعداد

mount

وضع جهاز طرفى فى حيالة تسمح باستخدامه بنظام الحاسب. (انظر: إلغاء الإعداد.

(demount = dismount

مؤشر = فأرة = ماوس

mouse

أداة تُحرك على سطح مستو لتدل الحاسب على الموقع المطلوب، وقد تُزود هذه الأداة بمفاتيح لإصدار مجموعة من الأوامر للحاسب.

مجموعة أسلوب الخبير للمبور المتحركة

MPEG = moving pictures expert group

أسلوب خاص بضعط صور الفيديو كامل الحركة ، يتيح صوراً بدقة ٢٤٠ نقطة ضوئية في البوصة أفقيًا و ٣٥٢ نقطة ضوئية في البوصة رأسيًا ، وبسرعة ٣٠ إطاراً في الثانية ، ولوناً ذا ١٦ بيتة ، وصوتاً متميز النوعية . ولهـــذا الأسلوب إصدارات مستعددة منها MPEG1,MPEG2,MPEG3,MPEG4 بروتوكول متعدد المهام لنقل البيانات لاتزامنيًا

MPOA = multiprotocol over ATM

برتوكول قياسي يربط عدة شبكات محلية للحاسبات لنقل البيانات فيما بينها بنمط لاتزامنى وهو يتيح التعامل مع العديد من بروتوكولات الشبكات. (انظر:أسلوب النقل اللاتزامنى ATM منبكة محلية للحاسبات local area network LAN)

نظام التشغيل بالقرص MS-DOS

نظام لتشغيل الحاسبات الصغيرة تمتطويره وانتشر في الثمانينات ، والاسم منصوت من microsoft : الانجليزية disk operating system

خط متعدد الاتصال multidrop Line

دائره تربط عدة محطات.

وسائط متعددة

multimedia استخدام عدة وسائط لعرض العلومات (صوت ، وصورة ، ....)

مُجمع

multiplexer = m u x جهاز يجمع عدّة إشارات

ويدمجها في قناة اتصال واحدة.

#### تعدد التشغيل

#### multiprocessing

نظام لحاسب به عدد من المشغلات تعمل أنياً ومتزامنة ، وقد تعمل المشغلات في غير تزامن إذا اختص كل منها بتنفيذ عملية مستقلة .

(انظر: تعدد البرمجة multiprogramming

## تعدد البرمجة

multiprogramming

نظام لتشغيل عدد من البرامج انياً يستخدم فيه مشغل واحد أو أكثر.

( انظر : تعدد التشغيل multiprocessing

#### تعدد المهمة

multi-tasking

تنفيذ عدد من المهمات آنياً . ( انظر : تشغيل متواز ( parallel processing

برنامج بلغة المصدر كتعليقات وعناوين وملاحظات وهي لا تمثل أوامر واجبة التنفيذ ولا تُترجم إلى صيغة لغة الآلة ضمن برنامج الهدف ولا تحتل جزءًا من ذاكرته.

#### نطاق ضيق

narrow band

نطاق ذو تردد حده الأقصى ٣٠٠ هيرتز لنقل بيانات في نظم الاتصالات.

## كود مُثْتم

native code

كود مكتوب لنظام التشغيل بلغية الآلة . وتسمى عملية التنفيذ لهذا الكود نمط تنفيذ منتم ( native mode ) .

#### لغة طبيعية

natural language

 الغة يستخدمها الإنسان بعباراتها الكاملة دون اختصار أو تشفير مثل اللغة العربية والإنجليزية وغيرها.

Y- مصطلح يستخدم لوصف عنصر ما ، يميز بعض لغات البرمجة ، مثل لغة البيزيك ولغة الكوبول ولغات معالجة القوائم وغيرها ، بأنها قريبة من اللغة الطبيعية .

# N

بوابة " نفي واو "

NAND gate

بوابة منطقية إلكترونية يدل خرجها على القيمة المنطقية "خطأ" إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية "صحيح " والمصطلح منحصوت من NOT-AND .

## عملية " نفى واو "

NAND operation

عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية " خطأ " إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية " صحيح " .

#### نانو

nano-

سابقة ( من اللغة اليونانية ) تعني واحداً من ألف مليون (١٠٠٠) .

#### إيضاحات

narrative

عبد بارات وجنمل ايضناهية ومرجعية يكتبها المبرمج في

#### خازنة بالرمس

nesting store

(انظر: رَصنَّة stack)

#### نت وير

#### netware

برنامج تشعيل للشبكات وإدارة سريان البيانات بها . يتوفر من هذا البرنامج العديد من الإصدارات التي تدعم أنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة.

( انظر : نوس NOS )

## وحدة نت ويرقابلة للتحميل netware loadable module

(NLM)

وحدة برامج يمكن إضافتها إلى نظم تشخيل الشبكات لرفع كفاءتها . ويمكن تحميل هذه الموحدة أو الإزالة منها دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل خادم الشبكة .

#### شبكة

#### network

مجموعة من النقاط التى تمثل عناصر كهربية أو نهايات طرفية أو حاسبات يتصل بعضها ببعض بوصلات كصا فى الشبكات الكهربية وشبكات الاتصالات ،

#### نفى

#### negation

١- عملية حسابية تعكس إشارة
 العدد .

-Y- عملية منطقية تعكس العدد الثنائي أو تعكس القيمية المدخل فيها .

## منطق معكوس(منطق سالب) negative logic

نظام منطقى تعكس فيه دلالة مستوى الإشارة الثنائية فيعبر مستوى الجهد العالى عن القيمة المنطقية "صفر" (خطأ) ويعبر مستوى الجهد المنخفض عن القيمة المنطقية " واحد " واحد " (محيح).

#### نافية

negator = inverter

( inverter : انظر )

#### احتواء

#### nesting

إدراج تركيبة داخل أخرى من النوع نفسه ويمكن أن يتكرر إدراج التركيبات بعضها داخل بعض مرات عدة ولا يتوصل لأى تركيبة داخلية إلا عن طريق التركيبات الخارجية لها .

#### نقطة تقاطع ( توصيل مشترك )

rexus

١- الموقع أو النقطة على خريطة تدفق عمليات نظام ما التي يقع عندها التوصيل المشترك لأكثر من جزء من الخوارزم (البرنامج).
٢-مصطلع في الاتصالات يعني موزع مركزي أو سرة.

( انظر : مــوزع مــركــزي (سرة ) hub

#### تُضَيِّمة ( نصف بايت ) nibble

موقع لكلمة مستقلة مكون من أربعة بيتات فقط أي أنه نصف بايت . ويمكن لبحض أنواع من الحاسبات معالجة هذه الكلمة

#### بروتوكول نقل أخبار للشبكة

NNTP = network news transfer protocol

بروتوكول يُستخدم لنقل الأخبار لشبكة ما .

#### أمر بلا عنوان

مستقلة .

no-address instruction أمر بعملية لا تحتاج إلى تحديد عنوان للمعامل في الذاكرة ،

نظام قاعدة بيانات شبكية network database system نظام لقاعدة بيانات ترتبط فيه سجلات البيانات بعضها سبعض في شكل شبكي ،

#### مساعد أمامي للشبكة network front end

مشغل أن حاسب مساعد يتقدم الحاسب الرئيسي في التعامل مع شبيكة الاتصبالات وذلك لرفع

شبكة الاتصبالات وذلك لرفع كفاءة أداء الصاسب الرئيسى والقيام عنه بالعمليات الخاصة بالشبكة ،

(انظر وصلة بوابية yatercay

#### مجموعات نقاش

newsgroups

مجموعات من مستخدمى الشبكة يناقشون معًا مقالات مناحة على الشبكة يتم توزيعها من خلال بروتوكول إ isenet الفلسفة وذلك في مجالات الفلسفة والصحة والحاسبات وغيره وأحيانًا يصبح هؤلاء الأعضاء أصدقاء بحكم تبادلهد للأفكار والنقاش في الموضوعات الختلفة.

## حي الشوشرة

noise margin

أقبصني جبهد لشوشرة يمكن إطبافيتها أو طرحها من الإشسارة الرقمية بدون حدوث خطأ في تهسير معنى الإشارة الرقمية. (انظر: قرآءة غير متلفة non-destructive read-out (NDRO))

#### قراءة غير متلفة

non-destructive read-out (NDRO)

قراءة بيانات من الذاكرة لا ينتج عنها إتلاف أو تغيير للبيانات المخزنة ،

#### بوابة عدم التطابق

nonequivalence gate بوابة منطقية الكترونية لا تكون القيمة المنطقية لخرجها "صحيح" إلا إذا اختلفت قيمتا دخليها ،

#### عملية عدم التطابق nonequivalence operation = exclusive or operation (انظر:

(exclusive OR operation [XOR]

## طابعة غير طارقة non-impact printer طابعة تتم الطباعة فيها بدون ضغط معيكانيكى كالطابعة

الحرارية وطايعة اللَّدر ،

#### عقدة

#### node

نقطة التقاء سلكين في الشبكة، وتحوي كل عقدة نقطة ومتجهأ يحدد موقع التقاء الأسلاك وأتجاه مسسارالسلك الخارج من تلك العقدة . وباجتماع عدة عقد تتكون أوجله العناصل ثلاثلة الأبعاد، والتي بدورها تكون الصورة ثلاثية الأبعاد .

#### عقدة تحويل

node, switching

كل عقدة في شبكة اتصالات يلتقى عندها خطان أو أكثر من خطوط الاتصبالات مما يؤدى إلى تنظيمها لعمليات نقل الرسائل وتحويلها.

#### شوشرة

noise

كل إشارة لا تنتمي إلى الإشارة المطلوب تشسفيلها أو إرسبالها وتتداخل في الدوائر الإلكترونسة أو نظم الاتصالات.

#### مناعة الشوشرة

noise immunity مدى قدرة الدوائر الرقمية على تحمل الشوشرة دون حدوث خلل أو أخطاء في عملها.

#### عملية " نفى أو "

. NOR operation

عملية منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "صحيح " عندما تكون كل مدخلاتها لها القيمة المنطقية "خطأ".

نظام أداء الشبكات ( نوس ) NOS = network operating system

برنامج تَحَكُم لتشغيل شبكة الحاسبات وإدارة حركة تدفق البيانات بين عُقدها .

#### عملية "لا"

NOT operation

عملية منطقية لها معامل واحد

فقط تنفى المدخل إليها سواء
أكان " معديح " أو خطأ .

## عدم العودة إلى الصفر

NRZ (non-return to zero)

طريقة لتشفير الإشارات
الثنائية لا تعود فيها الإشارة إلى
الصفر بين البيتات المتتابعة
ذات القيمة " واحد " .

#### رمز اللاشيء

null character رمسز خاص يدل على اللاشىء ويمنثل غالباً بالقيمة " صفر ".

#### أمر بلا عملية

non-operation instruction أمر لا يراد به تنفيذ أي عملية ولكن يقصد به فقط شغل مكان تخزين أو استهلاك بعض الوقت وذلك لضبط حجم التخزين أو ضبط وقت البرناميج .

#### لغة غير إجرائية

non-procedural language

=non declarative language

أحد أنواع لغات البرمجة لا

يحدد برنامجها الإجسراءات

اللازمة للحصول على النتائج
ولكن يحدد خواص هذه النتائج

#### ذاكرة مستديمة

non-volatile memory ذاكرة لا تفقد محتوياتها بفقدان الطاقة التي تغذيها .

## بوابة " نفى أو "

NOR gafe

بوابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "صحيح "عندما تكون كل مدخلاتها لها القيمة المنطقية "خطأ".

## النموذج السوي

normal form

نسق لجداول قواعد البيانات العلاقية يستوفى شروطاً محددة.

إلى التـسـعـة في نظام العـد العشري .

#### كود رقمى

numeric code

كود رموزه أرقام.

## فَيْمِسُلُ ' نايكوست "

Nyquist criterion

معيار وضعه العالم "نايكوست"
يتعلق بفقد جزء من معلومات
الإشارة إذا أخذت عينات منها
بمعدل أقل من حد معين هو معدل
" نايكوست " ، وعسدم فسقد
معلومات إذا أخذت العينات
بمعدل أكبر من هذا المعدل.

(انظر: معدل "نایکوست "

(Nyquist rate

## معدل " نايكوست "

Nyquist rate

الحد الأدنى لمعدل أخذ العينات من الإشارات التناظرية بدون فقد فى المعلومات الموجودة بها. وهذا الحد يساوى ضعف أكبر تردد فى الإشارة.

#### قائمة صفرية

null list

قائمة قيمة كل عنصر من عناصرها صفر .

#### التحليل العددي

numerical analysis

فرع من الرياضيات يدرس نظريات الحلول العصددية للمصشكلات وتراكم الأخطاء الناتجة من تكرار العمليات الحسابية .

#### التحكم العددى

numerical control

استخدام الحاسب الرقمى

digital computer

العمليات الصناعية .

#### رمز رقمي

numeric character

رملز رقمى فى نظام عددى . مثل أى رقم من الأرقام من الصفر.  $\bigcirc$ 

التنظيم والأساليب

O and M = organization and methods

نظم العصمل والأنشطة التي يُتُبع في إدارتها الأسلوب العلمي الذي يعتصد على استخدام المتطورة والطرق المنهجية.

#### شيء

object

محصطلح في نظام ويندوز، يدل على كتلة من البيانات تم إنشاؤها بواسطة برنامج تطبيقي في برامج ويندوز، كفقرة نصية من برنامج الرسام paintbrush أو كاحد رسوم كخلية أو أكثر من جداول إكسل، أو كمقطع صبوتي، أو كإطار من الرسوم المتحركة، ... وما إلى ذلك،

الكود الوسيط
object code = object program
برنامج مترجم إلى لغة الآلة
يمكن تنفيذه مباشرة.
( object program )

اللغة الوسيطة

object language لغة يُحـول المتـرجم إليها برنامجاً مكتوباً بإحدى لفات البرمجة ،

البرنامج الوسيط

object program

برنامج مكتوب باللغية الوسيطة ينتج من ترجعة برنامج أمعلى مكتوب بلغة من لغات البرمجة .

(انظر:برنامج المصدر source program

تمييز الرموز ضوئياً OCR = optical character recognition

عسمليسة يتم فيها التعرف بطريقة ضدونيسة على الرموز المكتوبة ثم تحويلها إلى إشارات تدخل الحاسب .

## تمانى

octal

صيفة تُطلق على نظام تمثيل الأعداد برموز تتخذ إحدى القيم فيما بين الصفر والسبعة . (انظر: ثنائي binary)

التمثيل الثماني

octal notation نظام لتمثيل الأعداد يُتَخُذُ فيه

#### الضبط بالفردية

odd parity

طريقة لضمان سلامة البيان خلال عمليات نقله أو قراءته أو كتابته وذلك بإلحاق بيتة زائدة للوحدات الثنائية الممتثلة للبيان، وتعطى هذه البيتة المتفاظ القيمة واحداً أو صفراً للحفاظ على عدد مرات ظهرور الرقم الثنائي "واحد" عدداً فردياًمن المرات .

المنتج الأصلى للمصدات (أويم)

OEM = Original Equipment Manufacturer

كل شركة رئيسية تقوم بت صنيع المكونات المادية الأساسية للحاسب وتوردها لمصانع تستخدمها في منتجاتها.

#### أوتمة العمل المكتبى

office automation

إجراء الأعمال المكتبية بمعاونة الحاسب مثل إصدار الخطابات وتوزيع المهام و مراقبة ساعات العمل وتبادل الوثائق وغيرها.

#### غير مباشر

off-line

مسفة للوحدة من وحدات الحاسب تكون متصلة به مادياً.

العدد ثمانية أساساً. ( انظر : أساس base )

عدد ثمانی

octal number

عدد أساسه الرقم ثمانية . ( انظر . أساس base )

بایت ثمانیة

octet

بایت مکونهٔ من ثمانی وحدات ثنائیهٔ متجاورهٔ ۰ (انظر بایت byte)

الترابطية المفتوحة لقاعدة البيانات

واجهة برمجية أوجدتها شركة

ODBC = open database connectivity

مايكروسوفت لإتاحة لغة مشتركة بين التطبيقات العاملة بنظام ويندوز كي تصل جميعها إلي قاعدة البيانات المتاحة على الشبكة . وتدعم هذه الواجهة لغة تساؤل أو استفهام ( SQL ) ، كما أنها جزء من بنية نظام ويندوز المفتوح ( WOSA ) . (انظر: لغة تساؤل أو استفهام ويندوز المفتوح ( WOSA ) . كما المفتوح ( WOSA )

طريق خواصه الكلية (المحلية والهندسية ...) واستخلاص خواصه الفردية . ويتميز هذا الأسلوب بمقدرته على تمييز الخطوط دون التدرب عليها مسبقًا .

#### مياشر

on-line

صفة للوحدة من وحدات الحاسب التى تكون متصلة به مادياً ومسموحاً باستعمالها . (انظر: غير مباشر off-line)

## نظام التشغيل المباشر

online processing system

نظام متكامل للمعلومات يعتمد
على حاسبات فائقة السرعة
كبيرة الحجم ذات سعة تخزينية
ضخمة ويتضمن بنكاً للبيانات
يجرى تحديثه أولاً بأول.

#### لقة عامة للرسوم

open GL = open graphics language

برنامج قياسي لتمثيل الأبعاد ذات البيانات الثنائية والشلاثية برسوم على الشاشة . يدعم هذا البحرنامج عصليات تظليل المضلعات وتحديد نسجها بتلوينها بصور نقطية وكذلك

ومع ذلك غير مسموح للحاسب أو للمستخدم باستعمالها . (انظر مباشر on-line)

#### الإزامة عن العنوان

offset, address

عدد البايتات بين العنوان الحقيقي والعنوان الموجود في سجل الدليل ( index register ) ( انظر: إزاحة displacement )

#### ربط وضم الأشياء

OLE = object linking and embedding

أسلوب لنقل وتبادل البيانات بين البرامج العاملة ضمن بيئة ويندوز ، يمكن بواسطت خمم شيء تم إنشاؤه بواسطة أحد برامج ويندوز كالرسام مشلا ، ضحمن برنامج آخروسوفت ورد. وعند ربط شيء بين وثي قتين ، تنتقل المتغييرات التي تجري على الشيء في أحدى الوثيقتين إلى الوثيقة الأخرى مداشرة .

#### التعرف الكلى

omni recognition

أسلوب لتمييز الرمون، يعتمد على تحديد الرمز عن

#### مكبر التشفيل

operational amplifier

مكبر إلكترونى للجهد نسبة التكبير فيه عالية جداً. تركب بين مدخله ومخرجه مقاومات أو مكث فات للتخذية بالراجع feed back . ويستخدم هذا للكبر غالباً لتنفيذ دواشر للكاملات أو المرشحات أو المفاضلات ، ويعتبر وحدة أساسية في بناء الحاسبات التناظرية

(analogue computers)

#### شفرة العملية

operation code

جزء الأمر الذى يحدد العملية المطلوب إجراؤها في هذا الأمر ، ( انظر : أمر instruction )

#### مسجل كود العملية

operation register

مستجل في وحدة التحكم يختص بتخزين كود العملية المطلوب إجراؤها من الأمر الجاري تنفيذه .

#### مشغل

operator

الشخص الذي يقوم بتشغيل الحاسب ويشرف مباشرة على إمكاناته المادية.

تدعيم الإضاءة والرسوم المتحركة والمؤثرات الطبيعية والعمق النسبي والتسشكيل الضوئي للمسورة، ومن أمثلة هذه اللغة نظام فيجز PHIGS .
(انظر: فيجز PHIGS)

نظام الاتصال المنتوح open system interconnection (OSI)

طريقة اتصال بين الحاسبات المختلفة باستخدام شبكة اتصالات للبيانات. وقصد تبنت هذه الطريقة المنظمة العالمية Interna- القياسية -Interna tional Standards Organization (ISO) ووضعت لها نموذج الطبقات السبع لشبكات الحاسبات.

## مُعَامَل

operand

كمية تُجرى عليها عملية ما .

#### نظام التشغيل

operating system (OS)

مجموعة من البرامج تتحكم فى إمكانات الحساسب وفى العمليات التى تستخدم هذه الإمكانات . تمييز الرموز ضوئياً optical character recognition = OCR

( انظر : OCR )

قرمس ضوئی = قرمس مکتنز = سی دی optical disk=compact disk=CD ( انظر : سی دی CD )

#### تمط أهنوشي

optical font

أحد أنماط كستابة الحروف
والأرقام بشكل ممين تُسْهُلُ
قسراءته باستخدام القارىء
الضوئى للرموز
(optical reader)

بوابة "أو "
OR-Gate = Inclusive - OR Gate

بوابة منطقية يدل خرجها على
القيمة المنطقية " خطأ " عندما
تكون جميع الإشارات الداخلة
إليها لها القيمة المنطقية " خطأ "

ُ الْنظر : بوابة "واو" ( AND gate

عملية " أو " OR operation = Inclusive -ORoperation عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية "خطأ " عندما يكون لجميع مدخلاتها القيمة المنطقية "خطأ " .

( انظر : عملية عدم التطابق exclusive OR .operation

#### نظام التشغيل

OS

( operating system : انظر )

#### مذبذب

oscillator

جهاز يصدر ذبذبات كهربية بتردد معين .

#### رمز استكمال الاتصال outconnector

رمــز على مـخطط مـسار العمليات يحدد له رقم معين يدل على استكمال المسار في موقع أخر له الرمز والرقم نفساهما.

## ١-خرج

output

الإشــارة الناتجــة من دائرة كهربية.

۲- مخرج

طرف التوصيل الذي تضرج منه الإشارة الناتجة من دائرة كهربية.

#### إحلال

#### overlay

كتابة معلومات جديدة فى مكان يحتوى على معلومات سابقة مما يتسبب فى مجوها . ويتم ذلك بجزء من كود مُحَمَّل فى الذاكرة .

#### حمل زائد

#### overload

حمل أكبر من الحمل المقرر لمكون أو أكثر من مكونات الحاسب.

#### طياعة متراكبة

#### overprinting

طباعة الحروف بعضها فوق بعض أو خارج المنطقة المحددة لها نتيجة لخلل ما في النظام.

#### تجاوز

#### overriding

عملية تخطى بعض الصفات الموروثة من العنصر الأب، تستخدم بكثرة فى بناء هياكل لعناصر جديدة تحمل صفات محسنة من عناصر سابقة . وهي خاصية مهمة فى البرمجة الموجّهة بالعناصر تسهم فى تقليل الجهد المبذول عند تطوير التطبيقات المعقدة .

#### خرج الحاسب

#### output, computer

نتائج عمليات تشغيل البيانات في الحاسب في صورة يمكن التعامل معها خارج الحاسب إما مطبوعة وإما مسجلة على شريط أو قرص مفغنط وإما مسجلة على بطاقات أو شرائط ورقية مثقبة، وقد يكون خرج الحاسب إشارة ضوئية أو كهربية أو صوتية .

#### فيضان حسابي

#### overflow

= arithmetic overflow

( انظر : فيضان الذاكرة ) ( overflow, memory

#### فيضان الذاكرة

#### overflow, memory

مصطلح يدل على أن البرنامج أو العملية الجدخلة على الحاسب تحتاج لذاكرة أكبر من الذاكرة المخصصة لها أو تتجاوز ذاكرة الحاسب بكاملها .

#### تراكب زمني

#### overlapping

تراکب عصملیستین فی زمن حدوثهما أو فی جزء منه .

## كتابة إحلالية

#### ا حسب

#### overwrite

كتابة بيانات جديدة تحل مكان بيانات سابقة .

## فقد الأكسيد

#### oxide shed

( shed,oxide : انظر )

الشنائي ( BCD ) باستخدام أربع بيتات فقط لكل رقم فيترتب على ذلك إمكان تضنين رقمين عشريين في بايت واحدة ،

#### حزمة

packet

مجموعة من البيتات ، حجمها الأقصى ثابت ونمطها معرف ، ترسل كوحدة مركبة خلال شبكة تبديل حزمى .

#### تبديل حزمى

packet switching

طريقة تمكن من تخصيص خطوط الاتصالات دينامياً لعدد من الوحدات المتراسلة ، مما يؤدى إلى تقسسيم الرسائل بين الوحدات إلى حنزم تمر خلال شبكة تبديل تنقلها إلى حيث تُجُمعُ ثانية لتكوين رسائل كاملة.

## حَزْم

packing

عملية تخزين البيانات بشكل مضعوط بغرض تقليل سعة الذاكرة اللازمة لتخزين نفس القدر من البيانات .

# P

فرع تبادل أوتوماتى خاص PABX = private automatic branch exchange

سنترال تليفوني خاص يسمح بالتوصل الأوتوماتي للشبكة العامة.

التحكم في معدل الارسال pacing

أسلوب يسلمح لحطات الاستقبال بالتحكم فى معدل إرسال البيانات من محطات الإرسال لتجنب الاختناق وضياع البيانات .

#### حزمة أقراص

pack

مصطلح موجز يقصد به مجموعة من أقراص التخزين المغنطيسية .

تخزین عشری محَزَّم packed decimal

طريقة اقتصادية لتخزين الأرقام العشرية المثلة بالتشفير

بنهاية السجل بغرض زيادة طوله ليبلغ طولاً محدداً.

#### عصا القيادة

paddle = joystick

( joystick : انظر)

#### منفحة

page

وحدة تبادل البيانات بين الذاكرة الرئيسية للحاسب ووحدات التخزين الفرعية وتتكون من عدد محدد من البايتات يكون في الغالب ثابتا لنظام تشغيل معين.

# الفة برمجة لوصف الصفحة Page Description Language (PDL)

لغة برمجة لوصف مخرجات طابعة تحتوى على وحدة معالجة مركزية وذاكرة توصل عشوائى، وتتمييز الطباعة الناتجة عن الطباعة العادية بأن معالجة المخرجات تتم في الطابعة بدلاً من الحاسب، ومن أنواعها (بوست سكريبت (post script (ps)) التي تتميز مخرجاتها بالاستفادة بدرجة الوضوح القصوى للطابعة والتي تصل إلى ٢٤٠٠ نقطة في البوصة الطولية.

#### طابعة صفحات

page printer نوع من الطابعات يطبع صفحة كاملة في دورة واحدة . وفيها

#### كثافة المزم

packing density

١- مقياس كمية البيانات في وحدة المساحة من سطح التخزين.

٢-مـقـياس لعدد العناصر
 الإلكترونية في وحدة المساحة في
 دائرة متكاملة .

#### وسادة

pad

(۱) لوحة حساسة تُستخدم لإدخال البييانات إلى الحاسب وذلك بالكتابة أو الرسم عليها بقلم خاص..

(۲) لوحة خاصة تتحرك الماوس(الفأرة) عليها.

تجميع وفك الحزمة PAD = Packet Assembly and Disassembly

حاسب تحويلي يتيح تُوصَلُ الرموز الخاصة بالطرفيات اللامتزامنة إلى الشبكات المتزامنة للتبديل الحُزمي .

(انظر: تبديل حُترمي packet switching اللامتزامن ATM )

#### تذييل

padding بيانات غيير ذات دلالة تلحق

#### شريط ورقي

#### paper tape

شريط من الورق تخنزن عله ه البيانات على هيئة ثقوب تمثل شفرة معينة ، ويقتصر استعماله حالياً على أجهزة التلكس .

# التّومنُّل المتوازى ( التوَمنُّل الأنى )

#### parallel access

التوصل للبيانات الموجودة فنى جهاز تخرين بالتعامل مع المجموعات المتناظرة من البيتات في أن واحد (أي بطريق النقل المتابع.

## خُوارُزم متوازي

parallel algorithm
خوارزم یحتوی علی عدد کبیر
من عملیات مستقلة بعضها عن
بعض یمکن من تنفیذها معاً علی
التوازی .

# , الحساب على التوازي parallel arithmetic

إجراء العمليات الحسابية على عدد من البيتات المكونة لرقم ما أنياً.

تجمع بيانات المخرجات لصنفحة كاملة في خازنة وسيطة (buffer) قبل بدء عملية الطباعة، وغالباً تكون هذه الطابعة من النوع غير الطارق.

#### جدول المنقحات

page table

جدول يربط بين القيم المنطقية لعناوين المسفحات في ذاكرة الحاسب والقيم الحقيقية لهذه العناوين في الذاكرة و أجهزة التخزين ، ويوضع هذا الجدول عادة في الذاكرة الحاضرة.

## تُمنَفُح

paging

طريقة لإدارة الذاكرة التقديرية تستدعى فيها البيانات من القرص المصغنط إلى الذاكرة الرئيسية على هيئة وحدات تسمى كل منها صفحة وكل وحدة لها سعة محددة وثابتة.

(انظر: ذاكرة تقديرية

(virtual memory

## حالة نفاد الورق

paper-out condition توقف الطباعة لنفاد الورق من الطابعة .

جميع البيتات إلى المسجل آنياً على أن تخرج هذه البيتات على التوالي على خط واحد بالإزاحة داخل المسجل، ويستخدم مثل هذا المسجل في تحويل البيانات من الشكل المتوازى إلى الشكل المتوالي.

## جُمًّا على التوازي

parallel ladder

جمًاع له القدرة على التعامل مع عدد من البيتات على التوازى بحيث يمكنه ترحيل البيتات من مرحلة إلى المرحلة التى تليها بسرعة تسمح بالجمع على التوازى .

تشغیل متواز parallel processing تشغیل أکثر من عملیة فی أن واحد ،

## شقل متواز

parallel transfer نقل البيانات في مجموعات من البيتات نقلاً أنياً أي بالتوازي بدلا من التوالي .

#### بارامتر

parameter ۱-معلومة منقولة من برنامج إلى برنامج قرعى بحيث يكتب

#### حاسب متوازى

parallel computer حاسب إلكترونى يقوم بتشغيل أكثر من عملية في أن واحد (أي بالتوازى).

دخول متواز وخروج متواز parallel in parallel out (PIPO)

مصطلح يستخدم لوصف مسجل إزاحة يسمح بتخزين البيانات على التوازى بإدخال جميع البيتات إلى المسجل أنيا كما يسمح بإخراج هذه البيانات أيضاً على التوازى .

إدخال و إخراج على التوازي parallel input / output (PIO) وسيلة لنقل البيانات بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث تُنْقُل البيتات المكونة لبيان واحد أنياً على عدد متواز من خطوط الاتصال.

(انظر:إدخـال وإخــراج على التوالي serial input / output)

دخول متواز وخروج متوال parallel in serial out (PISO) مصطلح یستخدم لوصف مسجل إزاحة یسمح بتخزین البیانات علی التوازی بإدخال

ذات القيمة " واحد " منها عدداً زوجياً وتسمى فى هذه الحالة البيتة الضابطة الزوجية ، أو تجعل عدد البيتات ذات القيمة 'واحدا " عدداً فردياً وتسمى فى هذه الحالة البيتة الضابطة

## اختبار ضبط الندية

parity check

اختبار عدد البيتات ذات القيمة "واحد " في بيان ما للتأكد من كونه فردياً أو زوجياً تبعاً لنوع البيتة الضابطة المستعملة .

#### إعراب

parsing

اختيار عبارة مكتوبة بلغة من لغات البرمجة لتحديد تركيبها اللغوى واتفاقه مع القواعد النحوية للغة المستخدمة.

#### باسكال

Pascal

لغة من لغات البرمجة تتضمن تركيبات للتحكم تجعلها من لغات البرمجة التركيبية .

البــرنامج الفــرعى بدلالة بارامتراته التى يتم تحديد قيمها عند استدعائه وتشغيله.

Y- الكمية في الدالة أو النموذج الرياضي التي يتم تحديد قيمتها طبقاً لمحددات معينة . ويختلف البارامتر عن الثابت الذي لا تتغير قيمته في الدالة أو النموذج وعن المتغير الذي يمثل قيماً مسجلة أو مقيسة للدالة أو النموذج.

## نقل البارامترات

parameter passing

عملية نقل البارامترات من برنامج إلى برنامج فرعى وتتم إما بنقل قيم البارامترات أو بنقل عناوين تخزينها في ذاكرة الحاسب. وتسمح الطريقة الأخيرة للبرنامج الفرعى عند تشغيله بتغير قيم البارامترات .

عقدة تفرع

parent node = branching node
' = father

كل عقدة في شجرة تتفرع منها شجيرات فرعية.

#### بيتة ضبط الندية

parity bit

بيتة تضاف إلى مجموعة من البيتات لتجعل عدد البيتات

#### رقعة

#### patch

مصطلح يطلق على تغير مؤقت في برنامج الإصلاح خطأ فيه وقد تتم عملية الترقيع على البرنامج بعد ترجمته.

#### لوحة تومسل

patch board = plug board لوحة من مصفوفة نهابات تستخدم للتوصيل اليدوى بين نهايات الوميلات السلكية بأسلاك قصيرة . وتستخدم هذه اللوحة لتحديد التوصيلات بين النهايات الطرقية والحاسب

#### لوحة توصيل

patch panel = patch board ( patch board . انظر )

#### مسار

path طريق بصل بين عقدتين من عقد تخطيط بياني مارأ بالخطوط التى تميل هذه العقد. وفي حالة التخطيط البياني الموحد يراعي أن يكون اتجاه المسار هو اتجاه الأسهم على الخطوط،

#### تمييز الأشكال

pattern recognition عملية اكتشاف وجود شكل في

#### -1

#### pass

إمرار الشريط المنغنط فوق رأس للقراءة .

#### ٢ - تشفيلة

دورة تشخيل مجموعة من البيانات بدءاً من تغذيتها وانتهاءً بالنتائج .

#### تطاق مرور

#### pass band

مدي من التردد ذو حد أدشي وحد أقصى بحيث لا تمر إلا الإشارات ذات التسردد الواقع داخل هذا المدي.

#### كلمة السر

#### password

كلمة يحتنظ بها مستخدم الحاسب سرأ ويطلبها الحاسب منه قبل التعامل للتأكد من شخصية المستخدم،

مطراف عام للتومثُّل PAT = Public Access Terminal نهاية طرفية للحاسب متاحة للاست مدام العام قد توضع في مكتبية عاملة أو في ردهه متبشي مشلاً. ويتوقع شيوع هذه النهايات الطرفية على نطاق واسع ، مستسلا قمي كسبائن التليفونات العامة.

مكان مصحدد في الذاكسرة في اللغات ذات المستوي العالى، ( انظر ، عدّل poke )

#### اتصالات نظير بنظير

peer-to-peer communications

اتصالات تتم عن طریق تزوید

کل من المرسل والمستقبل

بإمکانیة بدء وتشغیل وإنهاء
جلسات الاتصال الشبکی بینها.

## شبكة نظير ينظير

peer-to-peer network

شبكة اتصالات تتيح لجميع
مستخدميها تداول الملفات
العمومية في جميع محطات
العمل دون الحاجة إلى خادم ملف
مركزي.

#### اختراق

penetration

إجراء يتخذ لاختبار نظام أمن الحاسب بتعمد اقتحام نظامه، وفي حالة نجاح هذا الاقتحام يعدل النظام بما لا يسمح بتكرار الاختراق.

#### تحلیل الأداء وتقییمه performance analysis and evaluation

تسجيل معلومات عن التصرف الدينامي لنظام حساسب ما

إشارة معينة أو تحديد قيمة أحتمال وجود هذا الشكل في الإشارة.

#### ١-حاسب شخصي

PC

(انظر: personal computer) ۲ - عَدُّاد البرنامج

PC

( program counter . انظر )

PCB = printed circuit board انظر: دائرة مطبوعة ( printed circuit

يى سى إل ( لفة التحكم للطابعة )

Language لغة عالمية خاصحة بطابعات الليزر تساعد على تهيئة الصورة المتكاملة النهائبة للطعاعة.

PCL = Printer Control

تضمین مشفر النبض
PCM = pulse code modulation

pulse code ; انظر )
( modulation

إطلع

peek أمير بالإطّلاع على محتويات

## رقم الهُويَّة

#### Personal Identification Number ( PIN )

رقم خاص يعماً؛ عمل كلمة السر.

(انظر :كلمة السر password

#### التـــواميل بين الإنســان والعاسب

person - machine interface (PMI)

= human - computer interface (HCI)

human- machin : انظر ) ( interface ( HMI )

## مشهد منظوري

perspective view

عرض لشكل ثلاثي الأبعاد من منظور نقطة رؤية مصحددة ، بحيث يقل العمق مع زيادة البعد عن هذه النقطة ، وهو المطبق في الحياة الواقعية .

#### تضمين الطور

phase modulation

نوع من أنواع التضمين يُغَير

فيه طور الإشارة الحاملة تبعأ
للإشارة المراد تضمينها.

(أنظر: تضمين السعة

. amplitude modulation تضمين التردد

( frequency modulation

ودراستها بهدف التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد.

#### وحدة طرفية

peripheral

اسم يُطلق على أى وحددة مساعدة من وحدات الحاسب مثل وحدات الإدخال والإخسراج كالشاشات والطابعات .

## المراشق البحينى للوحدات الطرفية

peripheral interface adapter (PIA)

دوائر إلكترونية تحقق التواؤم بين الحاسب والوحدات الطرفية المتصلة به .

## مُشفِّل وحدة طرنية

peripheral processor
مشفّل فى داخل الوحدة الطرفية
يختص بالتحكم فى عمليات
تشغيل البيانات ،

#### حاسب شخمتي

#### personal computer (PC)

حاسب دقیق (microcomputer) لا یعمل علیه أكثر من شخص واحد في نفس الوقت .

# أسلوب بنج بونج

pingpong

أسلوب برمجى للتشغيل يتضمن تناوب استدعاء البيانات من مستويات مختلفة لمعالجتها.

# التشغيل الأنبوبي

pipeline processing

طريقة يعمل بها الحاسب يتم فيها تقسيم العملية الواحدة إلى مجموعة من العمليات الصغيرة المتنالية ، ويخصص جزء معين من مكونات الحاسب المادية لكل عملية على حده ، وتستخدم هذه الطريقة في تشغيل الحاسبات عالية الكفاءة ويشيع استخدامها في الحاسبات التي تتعامل بالمنظومات ،

# • قرمىنة

piracy

استخدام أو نسخ لبسرامج الحاسب بطريق غير مشروع.

# عنصر الصورة ( بِكُسلِ ) pixel

أحد العناصر المكونة لمصفوفة رقصية تمثل صورة مرئية ، والمصطلح الأجنبي منصوت من العبارة picture element .

غيجز ( نظام للرسوم تفاعلي تراتبي للمبرمج )

PHIGS = programmer's hierarchical interactive graphics system

نظام تفاعلي تراتبي (هيرلقي) متقدم للرسوم يقتصر استخدامه على المبرمجين وهو أحد اللغات العامة للرسوم.

· ( انظر : لغة عامة للرسوم ( open GL

# فونيم

phoneme

اسم يُطلق على كل مسقطع موتى يميز الكلام في لغة ما .

# بيكو

pico

سابقة تعنى ١٠ ـ ١٢.

#### تشغيل الصور

picture processing = image processing

image processing ( انظر :

#### بنج

ping

أمر يُستخدم للتأكد من وجود جهاز معين في الشبكة ومن فاعليته وإمكانية الاتصال به.

بانتشار كبير، ويتكون الاسم PL من أوائل حسروف العسبارة الإنجليزية

programming language

#### راسمة

plotter

وحدة إخراج للحاسب ترسم الأشكال تحت تحكم الحاسب .

# وَصِيلٌ وشَيُغُلِّل

plug-and-play

مصطلح يعنى أن الجسهاز يستطيع فهم أن هناك وحدة جديدة قد أضيفت إليه كالموديم أو الفاكس أو الطابعة وما إلى ذلك ، دون أن يقوم المستخدم بتعريفه إياها سواء برمجيا أو بتعديل دوائر الجهاز نفسه ، وبذلك يتم الحتصار الكثير من الوقت والجهد . وتتوفر هذه الميزة في الأجهزة الشخصية الحديثة بتكامل مستحصية الحديثة بتكامل مستحصية الحديثة المضافة .

# نظام مراكز البيع

point - of - sale system

نظام يربط الحاسب بنهايات
طرفية في مراكز لتسجيل

منظومة منطقية تُبرمج PLA = programmable logic array

مجموعة من الدوائر المنطقية (بوابات منطقية) يمكن برمجتها بتغير التوصيلات بين البوابات المنطقية لها ، ويتم ذلك إما أثناء تصنيعها أو بواسطة المستخدم ، وتسمى الأخيرة

. (field programmable) أجهزة قابلة للبرمجة (field programmable devices

جهاز تحكم منطقى يُبرمَج PLC = programmable logic controller

جسهاز تحكم صناعى يشبه الحاسب الشخصى يحتوى على معالج دقيق وذاكرة بالإضافة إلى عدد كبير من فتحات الإدخال والإخراج اللازمة لإدارة العمليات الصناعية ومراقبتها .

لغةالبرمجة I ( بي ال I ) PL/I

لغة من لغات برمجة الحاسب تجمع بين خصصائص لغات التجارية (كوبول) ولغات التطبيقات العالية المستوى (الجول وفورتران) وهى لغة معقدة كانت تحظى

عُدّل

poke

أمر بتعديل محتويات مكان محدد في الذاكرة في اللغات ذات المستوى العالمي. ( انذار المال معدد عليه المعالم المعال

(انظر:إطلع peek)

# الصيغة البولندية

polish notation
= prefix notation

صيغة لتمثيل العمليات الرياضية تسبق فيها إشارة العملية معاملاتها، مثال ذلك كتابة عملية الجمع ا + ب بالصيغة +اب ، وقد اخترع هذه الصيغة عالم رياضي بولندي .

# استعلام

poil

فحص خطوط الاتصال تسلسليا لتحديد المهيأ منها للإرسال.

# استفسار

polling

أسلوب لتنسيق اشتراك عدد من الوحدات الطرفية فى استخدام قناة اتحسال واحدة للتسوصل لحاسب ما، وذلك بالاستفسار من الوحدات على التوالى إذا ما كان لديها بيانات جاهزة للإرسال ،

المبيعات . ولهذا النظام القدرة على تضزين النقود وإجراء بعض الحسابات المحلية وطباعة الفيواتيسر وما إلى ذلك من عمليات مرتبطة بالبيع.

# ا-نهایة طرفیة للبیع point-of-sale terminal (POS terminal)

نهاية طرفية مخصصة للعمليات المتصلة بالبيع فى المثّاجر مثل تخزين النقود وإجراء بعض الحسابات المحلية . ٢-النهاية الطرفية للحاسب فى موقع التعامل

جهار يستخدم في موقع التعامل لإدخال المعلومات التفصيلية عن منتج معين مبيع وعرضها على الشاشة للعميل وتعديل البيانات المخزنية الخاصة

(انظر: نقل الكتــروني للاعتمادات المالية

. (electronic funds transfer منظام مراكز البيع، point - of - sale system

# خط نقطة إلى نقطة point to point line

خط مخصص للتسومسيل بين نقطتين محددتين في الشبكة. ( انظر : خط متعدد الاتصال multidrop line )

٢ - وصلة بين شبكة اتصالات ودائرة بينية لحاسب أو العكس.

# منفذ (إدخال وإخراج ) port (I/O port)

نقطة وصل مــزودة بدوائر للتحكم، تسمح لوحدات الإدخال والإخراج بالاتصال بالمسار التجميعي(bus) لمشغل الحاسب.

# وثيقة إلكترونية تُنقُل

portable electronic document وثيقة مبنية (منشأة) بطريقة مستقلة نسبيًا عن نظم التشغيل، محيث يمكن نقلها إلى أي حاسب، بحيث يمكن نقلها إلى أي حاسب، وهي تتطلب برناميجين الأول إنشاءالوثيقة والثاني لعرضها، وكمثل على ذلك برنامج (أدوب أكروبات Adobe Acrobat) الذي يمكنه التعامل مع كافة نظم التشغيل مثل دوس ، ويندوز ، ماكنتوش ، ونبكس ، 25/2 .

# برنامج قابل للنقل ( نَقُول ) portable software

برنامج يُصمم ويُنفذ بحيث يمكن استخدامه على حاسبات من أنواع مختلفة ولا يعتمد في الغالب على الخواص الذاتية للحاسب المستَخْدُم عند التشغيل.

# مُضلَع

polygon

(۱) كثير اضلاع كالمثلث والشكل الرباعي .

(۲) أصغر وحدة رسوم متعددة ومتساوية الأضلاع تتكون منها الصورة ثلاثية الأبعاد في الحاسب، وتتم عليها جميع عمليات ومعادلات الأبعاد الثلاثة كالتدوير والتظليل والتكبير ليمكن تحويلها من الصيغة ثلاثية الأبعاد إلى الصيغة المستوية لعرضها على شاشه الحاسب.

# متجمسع مخازن وسيطة

pool,buffer

( buffer pool ` انظر )

# بروتوكول بريدي

POP = post office protocol بروتوكول يستخدم لنقل الرسائل عبر البريد الإلكتروني.

## مُنْفَدُ

port

۱ -نقطة الاتصال بين جهاز طرفى والمسار التجميعي لمشغل الحاسب، وتشمل دوائر التحكم التى تربط بين المسار التجميعي وبين الموفق البيني للجهاز الطرفي.

# لغة وصف الصفحة

Postscript (PS)

لغة برمجة تستخدم أوامر خاصة توصف كيفية طبع رسم ما على الصفحة ، وتتميز مخرجاتها بالاستفادة بدرجة الوضوح القصوى للطابعة والتى تتراوح بين ٢٠٠٠ نقطة فى البوصة .

# لغة بوست سكريبت

postscript language

(انظر:لغة برمـجـة لوصف الصفحة

( page description language

#### بی بی بی = سلیب

PPP = SLIP

المصطلح مكون من بادئات العبارة الانجليزية

. point to point protocol

(انظر: سلیب SLIP)

# رامٌ البارامترات

PRAM = parameter RAM

جزء من ذاكرة الحاسبات من النوع ماكنتوش ، معززة ببطارية ، وتُخون فيها بارامترات لوحة التحكم وكذا ملف سطح المكتب المخفي. فإذا ما تم الضيغط على مفتاح

# التمليل بعد الملل

postmortem analysis

تحليل يُجرى بعد حدوث خال ما أو بعد اكتشاف خطأ فى تنفيذ ما للتعرف على سبب الخطأ ، وذلك بفحص البيانات المسجلة فى الحاسب حتى لحظة وقوع الخلل .

# مسح شجری ینتهی بالجذر postorder tree traversal

مسح شجرى بالمرور على عُقَدُ شجرة ثنائية يبدأ بإجراء مسح شجرى ينتهى بجذر الشجرة الفرعية الثنائية اليسرى ثم بإجراء مسح شجرى ينتهى بجذر الشجرة الفرعية الثنائية اليحمنى وفى النهاية جندر الشجرة الأصلية .

( انظر : مسح شجرى من الجذر preorder treetraversal

## برنامج تشغيل لاحق

postprocessor

برنامج يؤدى بعض العمليات على مخرجات برنامج آخر مثل الصياغة أو حجز أجزاء المخرجات غير المرغوب فيها .

إذا استخدم لتمثيل المقدار (النسبة التقريبية  $\pi$ ) فيكون دقيقاً إلى ثلاثة أرقام عشرية فقط.

# عملية مسبقة التمريف predefined process

عملية يُشار إليها باسم معين فقط لسبق تعريفها كصما في خرائط المسار (flow charts).

#### دالة خبرية

predicate function

دالة على مجموعة متغيرات فى مجال ما وتأخذ هذه الدالة القيمة المنطقية "صحيح" أو "خطأ".

#### تغيير الأولوية

preemptive allocation

إزالة تخصيص محورد من عملية معينة ونقله إلى عملية أخرى إذا اقتضت الحالة .

# الصيغة البولندية

prefix notation = polish notation

polish notation : انظر )

الأمر ( command ) ، ومفتاحي الاختيارات ( option keys ) عند بدء التشغيل ، يظهر إعداد سطح المكتب مع أيقونة حوار تساؤل عما إذا كان يراد إعادة بناء ملف سطح المكتب أم لا .

# الإعراب طبقاً للسوابق precedence parsing

تقنية الإعراب التي تتبع السوابق في العلاقات بين الرموز وقواعد اللغة .

#### درجة تمثيل العدد

precision

عدد الأرقام التي تمثل مقداراً ما ، فإذا كان عدد البيتات التي تمثل كسرا عائم العسلامة في حاسب ما هو "ن " فإن درجـة تمشيل العدد العائم العلامة في هذا الحاسب هو "ن " بيتة . وتخستلف دلالة هذا المصطلح (precision درجة تمثيل العدد) عن دلالة المسطلح الدقية "accuracy" التي تعبس عن صحة تمشيل المقدار فالرقم ٣,١٤٢٨٥٧١ مكون من شمانية أرقام عشرية فإذا ما استخدم لتمثيل المقدار ٧/٢٧ فان هذا التحمشيل يعتبس دتيها accurate إلى الرقم الثامن ، أما

# الذاكرة الرئيسية

primary memory

= main memory

(انظر: main memory)

#### بدائي

primitive

غير قابل للتجزئة إلى ما هو أصغر وأبسط .

# أنواع البيانات البدائية primitive data types

أنواع من البيسانات التى تستخدم فى الحاسب ، كالعدد الصحيح والعدد الحقيقى والرمز والقيمة البوليانية، تنفذ العمليات الخاصة بهذه البيانات بإلإمكانات المادية للحاسب ، ويمكن من هذه الأنواع تكوين هياكل لبيانات أكثر تعقيداً .

#### دائرة مطبوعة

printed circuit

دائرة من موصلات معدنية رقيقة تطبع على لوحة من مادة عازلة .

# لوحة دائرة مطبوعة printed circuit board

(انظر:دائرة مطبوعة printed circuit

مسح شجرى من الجذر preorder tree traversal

مسح شجرى بالمرور على عقد شجرة ثنائية بحيث يبدأ بزيارة جذر الشجرة ثم إجراء مسم شجرى من جذر الشجرة الفرعية الثنائية اليسرى ثم إجراء مسح شجرى من جذر الشجرة الفرعية شجرى من جذر الشجرة الفرعية

(انظر: مسح شـجـرى ينتهى بالجدر

( postorder tree traversal

## برستل ،

prestel

إحدى القواعد الكبرى للمعلومات من نوع الفيديوتكس في العالم.

(videotex فيديوتكس)

## صيانة وقائية

preventive maintenance
عملية صيانة تُجرى دورياً
لضعان عدم حدوث أعطال
مُسْتَقْبُلِية .

# لغة توليد التقارير

PRG

(ائظر:

(Program Report Generator

الحسابات اللازمة ويرسل إشارات التحكم المناسبة لضبط العملية .

وصف حالة المُشغَّل processor status word (PSW) لفظ يفيد بيان حالة المُشغُل تفصيلاً في أي وقت .

زمن التشغيل المركزي processor time = cpu time (انظر: cpu time)

معالج الكلمات processor, word ( انظر: معالجة الكلمات ) word processing

# مضروب المجموعات

product of sums (POS)

أحد شكلين قانونيين يمكن
التعبير بأى منهما عن أى دالة
بوليانية ، توصف الدالة
بمجموعة من الحدود المعطوفة
بعضها على بعض بعملية "وار"
ويتركب كل حد فيها من عدد
المتنفيرات البوليانية
مضافأبعضها إلى بعض بعملية
"أو" .

(انظر: مجموع المضروبات sum of products

#### مطبوعات

printout<sub>.</sub>
. مخرجات مطبوعة على ورق

# ترتيب الأولويات

prioritize وضع برامج فی نظام تتابعی حسب أولویاتها .

فرع تبادل أوتوماتي خاص Private Automatic Branch Exchange (PABX) سنترال تليفوني خاص يسمح بالتُوصلُ الأوتوماتي للشبكة

#### لغة لحل المسائل

العامة.

problem - oriented language

لفة رفيعة المستوى تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة بأسلوب قريب من لغة الإنسان . ومن أمثلة لغات حل المسائل لغات الفورتران ، البيزيك ، الباسكال ، الكوبول ... الخ .

# تحكم بالحاسب

process control, computer

استخدام حاسب متخصص

للتحكم في عملية صناعية . وفيه
يحصل الحاسب على بيانات
بالاستشعار ثم يجرى عليها

## مدة جلب البرنامج

program fetch time

المدة اللازمة لجلب البرنامج الى الذاكرة الرئيسية لتنفيذه .

# مكتبة برامج

program library
مجموعة من البرامج الخاصة
مخرنة في ملف ومسعدة
للاستخدام العام حيث يمكن
للمستخدم استدعاء ما يحتاجه
منها بمجرد الإشارة إليه
لتضمينه في برنامجه . ومن
أشهر أنواعها مكتبات البرامج
الرياضية ومكتبات البرامج

# قائمة مصححة للبرنامج program listing

= source listing

خُرْج يصدره المترجم (compiler) يتكون من البرنامج الأصلى وقائمات بما به من أخطاء ومعلومات تساعد على تحديد أسباب حدوث هذه الأخطاء .

# جهاز تحكم منطقى يُبرمج programmable logic controller (PLC)

(انظر · جهازتحکم منطقی یبرمج PLC )

#### تصوير بيانى

profiling

إنتاج هستوجرام لبعض أوجه نظام ما . مثال ذلك الصورة البيانية التنفيذية للبرنامج التى تُظهر الوقت للمستخدم لكل عملية على حدة .

#### برنامج

program

مجموعة من الأوامر تكون وحدة قائمة بذاتها ، تُدخل إلى الحاسب لتوجيه العمليات المطلوب تنفيذها لتحقيق غرض محدد ،

# برنامج التحكم

program control

برنامج يتحكم فى الأداء
الوظيفى للحاسب عن طريق
سلسلة من التعليمات النابعة من
الذاكرة مباشرة.

عدًاد البرنامج = عدًاد الأوامر

program counter = instruction counter ( instruction counter: انظر )

. PASCAl والباسكال

## لغة توليد التقارير Program Report Generator (PRG)

لغة رفيعة المستوى تستخدم لإصدار التقارير والبرامج أتوماتياً بعد الإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها الحاسب.

# وصف حالة البرنامج program status word (PSW) بيان حالة البرنامج تفصيلاً في أي وقت .

#### برولوج

#### **PROLOG**

اسم لغة من لغات البرمجة التى يكثر استخدامها فى الذكاء الاصطناعى وتسلمى الوحدة الأساسية فيها بالذرة ، وتعبر الذرة عن علاقة بسيطة بين مفددات محددة ،

معالجة البداية والنهاية prologue - epilogue processing معالجة تحضيرية تُجرى عند بدء تشخيل وحدة برمجية والانتهاء منها وتتضمن حفظ واستغادة محتويات مسجلات البرمجية .

#### البرمجة

programming
(۱) تشمل برمجة الحاسب
بمفهومها الواسع جميع العمليات
الفنية المتعلقة بكتابة برنامج ما
مثل تحديد الاحتياجات ومراحل
التصميم وكتابة برامج التشغيل.
(۲) يقصد بالبرمجة في مفهومها
الضيق كتابة الأوامر المطلوبة
لتنفيذ عمليات محددة ،ويتم ذلك
بتحويل العمليات إلى أوامر
مكتوبة بلغة برمجة معينة كلغة

# خريطة مسار للبرمجة programming flow chart خريطة تبين تسلسل العمليات لوضع برشامج ما .

## لغة برمجة

الفورتران مثلا ،

programming language

لغة مصطنعة تكتب بها الأوامر
التى يُطلب من الحاسب تنفيذها،
وتتسم معظم لغات البرمجة
المستخدمة الآن بأنها
ذات تراكيب لغوية محدودة
ذات تراكيب لغوية محدودة
تتيح لغات البرمجة المصطنعة
حرية التعبير كما في اللغات
الطبيعية كالعربية والإنجليزية .
ومن أنواع لغات البرمجة
المصطنعة لغات البرمجة
المصطنعة لغات البرمجة
المصطنعة والكوبول FORTRAN

# بروتوكول الاتصال

protocol, communication

اتفاق ينظم تبادل المعلومات، يين طرفين ويحدد كم البيانات ومعدل إرسالها وكيفية معالجة الأخطاء التى تحدث خلال عملية لنقل وتحدد المرسل إليه وما إلى ذلك .

# بروكسي (حاسب وكيل )

ودلك لاختصار الوقت اللازم وذلك لاختصار الوقت اللازم للوصول إلي موضع معين على شعب كة الإنتسرنت عند تكرار الدخول على نفس الموقع . وقد كنظام أمني عن طريق تمريرها على حواجز الحماية وبذلك أمكن التحكم في تلك الصفحات التي يجلبها المستخدمون ، ويمكن يجلبها المستخدمون ، ويمكن إلغاء بعض المواقع التي لا تتناسب مع بعض القواعد أو يمكن تحديد ساعات معينة للاتصال على الإنترنت .

(انظر: حاجز حماية firewall)

# شبكة بديلة لنقل حـزم البيانات

PSDN ( Packet-Switched Data Network )

شبكة تستخدم بديلاً لشبكات

# بروم

#### **PROM**

ذاكسرة يمكن قسراءة البسيسانات المكتبوبة فيها ولايمكن محوها أو كتابة بيسانات جديدة بهسا ، والمصطلح مسأخسوذ من أوائل كلمات العبارة الانجليزية.

Programmable read only memory

(انظر: إيبروم EPROM)

#### مبرمج بروم

PROM programmer

جهاز لبرمجة الذاكرة من النوع بروم ( PROM ) ويمكن به صهر وصلات بالذاكرة باستخدام نبضات كهربية عالية الجهد نسباً.

(انظر:إحراق burn)

# تنبیهٔ فوری

prompt

توجيه مكتوب يبين استعداد الحاسب لتلقى البيانات والأوامر.

# تأخر الانتشار

propagation delay الفترة الزمنية اللازمة لتغير خرج البوابة المنطقية نتيجة تغيير في دخلها .

تضمين مشفر النبض pulse code modulation = PCM

· نوع من أنواع التضمين تتحول فيه الإشارة المراد تضممينها الى نبضات مشفرة رقمياً

# بطاقة مثقبة

### بطاقة مثقبة

punched card = punch card

بطاقة مستطيلة من الورق
مقسمة إلى أعمدة وصفوف .
ويتم تشفير البيانات بشقب
البطاقة ثقباً واحداً أو أكثر في
العمود الواحد للتعبير عن حرف
من حروف الهجاء أوعن رقم أو
رمز خاص .

(انظر: قارئة بطاقات

( card reader

punched tape

# شريط مثقب

شريط من الورق تخزن عليه البيانات على هيئة ثقوب تُعبرُ

التليفونات العامة لنقل حزم البييبانات في المناطق التي يصعب إقامة خطوط خاصة بها ، ومن أمثلتها الشبكات التي تعتمد على بروتوكول X25 . (انظر :بروتوكول X25)

# كود زائف

pseudo code

خطوات عفوية للتسفيل من لفة الكلام وتساعد فى شـرح خطوات البـرنامج المستخدم.

# أرقام عشوائية زائفة

Pseudo randon numbers مجموعة أرقام ينتجها الحاسب لتودى دور الأرقام العشوائية المطلوبة في بعض العمليات الحسابية .

برنامج جدولة الأولويات PSP = priority scheduling program برنامج تنظيم أولويات تنفيذ العمليات ذاخل الحاسب.

# نظام المفتاح المعلن

public key system

نظام لتشفير البيانات مفتاح
التشفير فيه معلن ومفتاح حل
الشفرة سرى.

رصة

push-down list = LIFO = stack ( انظر: LIFO )

طابور push-up list = pushup stack = FIFO ( انظر: : FIFO )

عن شفرة معينة لتمثيل الحروف والأرقام والرموز الخاصة .

# زر مسغطی

push button مفتاح يعمل بالضنعط ويرتد لموضعه الأصلى بزوال الضغط.

# Q

المالج الكيفي الكتابة ( QSP ( Quality Script Processor )

چهاز يعالج الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي حالة الكتابة العربية يعالج الحروف وضحيط تناسق الكلمات والتشكيل ومواضع النقاط مما يتيح بعض الأشكال المميزة للخط العربي مثل النسخ والرقعة والثلث والفارسي ، ... الخ .

( artificial intelligence

#### رباعي

quad مسخسة لما يتكون من أربعسة عناصر ،

#### برمجة رباعية

quadratic programming

نوع من البرمجة اللاخطية
يراد به الوصول للقيمة العظمي
أو الصغرى كدالة تربيعية ،

#### تمويل كمى

quantization

عملية تحويل كمية متغيرة إلى كميات متميزة وذلك باختيار أقرب كمية متميزة للكمية الأصلية ،

شوشرة التمويل الكمى quantization noise

الشوشرة الناتجة من عملية تصويل الإشارة التناظرية إلى كُمَّات ،

#### كمنة

quantum

مسقدار مسحدد من الزمن يخصص لعملية ما في نظام التشغيل بالمشاركة الزمنية ( انظر المشاركة الزمنية ( time sharing

# رباعى البيتات

quartet

جزء من ذاكرة الحاسب يتكون من أربع بيتات ،

# بلورة كوارتز

quartz crystal

بلورة كهرضغطية من الكوارتز

تُستخدم لتثبيت تردد النبضات
الكهربية في المذبذيات

الأغطاء وتشخصيل البسرامج عن بعد

(انظر: فورتران FORTRAN)

## علامة التنصيص

quotation mark
علامة توضع في أول النص
ونهايته لبيان أنه منقول بنصه ،
وتستخدم علامة الدنصيص في
لغات البرمجة لعرض نص على
شاشة النهاية الطرقية أو طبعه .
أو كتابته في الملف كما هو .

# ناتج القسمة

quotient
العدد الناتج من عصمليسة

#### مسجِّل ناتج القسمة «معنونوسا

quotient register مسجِّل في الحاسب يخزن ناتج عملية القسمة .

# كويرتى

#### **QWERTY**

نظام لتوزيع الدروف اللاتينية على لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة والحاسب صمم عام ١٨٦٧م، وهو شائع الاستخدام ويتميز بأن المسف العلوى للحروف يبدأ من اليسار بترتيب، حروف الكلمة QWERTY

(انسطر : أزيرتي AZERTY ، د وراك DVORA )

#### عدد شبه عشوائي

quasi random number
عدد يولده الحاسب وقد يتكرر
توليده هو نفسه بعد توليد عدد
معين منها .

( انظر : أرقام عشوائية زائفة pseudo random numbers

# لفة استعلام

query language . جزء من نظام قاعدة البيانات يسبهل علملية الصصول على إجابات عن أسئلة مطلوب الرد

طابور

queue = FIFO

( اتظر: FIFO )

# نظرية الطابور

queuing theory
نظرية تعنى بدراسـة النظم
التى تحاكى عمليات الانتظار فى
طوابير ،

# کویکتران ۰

#### **QUICKTRAN**

لغة خاصة للبرمجة المتزامنة مقتبسة من لغة الفورتران، وهي مصممة للنظم متعددة المستخدمين، وأوامرها معدلة لتحقيق وظائف إضافية خاصة للتحكم في الأختبارات وتصحيح

## علامة الأساس

radix point

عــلامــة توضع بين الجــز، الصـحـيح والجـز، الكسـرى في الأعـداد ذات الكسـور وتسـمي بالعـلامـة العـشرية في النظام العشرى للأعداد ،

رید = مصنفوفات وافرہ من افرام رخیصہ

RAID = redundant arrays of inexpensive disks

مصفوفة وحدات أقراص ذات سعة تخزين صغيرة يمكن إحلالها محل وحدة تشغيل قرص عالي السعة .

رام = ذاكـرة التــوملُل العشوائي

RAM = Random Access Memory

ذاكرة يمكن قراءة أو كتابة أى خلية من خلاياها بأى ترتيب، وهى ذاكرة متطايرة تزول ما بها من بيانات بانقطاع المصدر الكهربى المغذى لها. ومنها رام استاتية static RAM تحتفظ بالبيانات في صورة ساكنة طوال استمرارالجهد الكهربى بها ورام دينامية dynamic RAM تحتفظ بالبيانات على هيئة شحنات بالبيانات على هيئة شحنات مخزنة في ترانزستورات يلزم

# R

# حالة تسابق

race condition

حيالة قد تحييث فى الدوائر المنطقية المتتابعة تتغير فيها قيمتا متغيرين أو أكثر معاً ، وقد ينتج عن ذلك حدوث خطأ فى همل الدوائر .

# مجري الكبلات

raceway floor

أرضية مرتفعة تسمح بمد كبلات شيكة الحاسب وتغطيتها .

# انزياح إلي أعلى

rack-up

مرض البيانات على شاشة الحاسب بحبيث يدخل السطر الجديد أسفل الشاشة ويختفى السطر العلوي في الوقت نفسه.

# أساس

radix = base

(انظر: base)

يتوقف على مكان تخرين هذا البيان في الذاكرة ولا على تتابع عمليات التوصل .

انظر : التوصيل التتابعي ) ( sequential access

وحدة توصل عشوائي
Random Access Device
وحدة محيطية يكون التوصلُ
للبيانات المخزونة فيها عشوائياً
كما في الذاكرة الرئيسية.
( انظر: التوصلُ التتابعي
sequential access ، التوصلُ

ذاكرة التوصيُّل العشوائي Random Access Memory = RAM

( انظر: RAM )

الرسم بخطوط متوازية raster graphics طريقة لعرض الرسوم البيانية والصندور بالمسمح بخطوط متوازية.

(انظر: المسح بخطوط متوازية (raster scan

معالج تكوين الصور (ماسح)
Raster Image Processor (RIP)
معالج يُترجم لغة برمجة وصف
الصفحة ويكون الصور على

إعادة شحنها على فترات زمنية متقاربة.

# رام دینامیة رامبس Rambus Dynamic RAM = RDRAM

شريحة ذاكرة تومنًل عشوائي دينامية ، أنتجتها شركة رامبس، تنقل البيانات بسرعة تصل إلى ٥٠٠ ميجابايت /ثانية (أي من ١٠٠٠ أمثال سرعة رام الفيديوية ورام الدينامية) . وهي تتطلب لوحة رئيسية معدلة لكنها تلفي الحاجة إلى الذاكرة المخبأة .

(انظر : رّام RAM ، رام دینامیة VRAM ، رام فیدیویة DRAM ، (hidden memory ذاکرة مخبأة

تهمييس الموارد في جدولة المشروعات المتعددة

RAMPS = resource allocation in multiproject scheduling

أحد أساليب التخصيص باستخدام برامج للتحليل الشبكي للمساعدة في تحديد الاستخدام الأمثل للموارد التي تمثل احتياجات مشتركة لأكثر من مشروع.

# المتوصلً العشوائي

random access

ترمنً للأي بيان من مجموعة البيانات المفزنة في زمن موحد لا

العقدة أيتوصل إليها من العقدة ب إذا وجد مسار من ب إلى أ .

#### ۱- قراءة

read

عملية إدراك البيانات المدخلة والمخترنة أو استتردحاءها وتفسيرها ،

٢- اقرأ

أمر بالقراءة للحاسب ،

دورة القراءة والاستبقاء read and restore cycle = regenerative read

عملية قراءة بيان تصاحبها إعادة عملية كتابة في نفس مكان تخزينه ، وتُستخدم هذه الطريقة عندما تمدو عملية القراءة البيانات المخزنة كسا في حالة قراءة البيانات من ذاكرة القلوب المغنطيسية

. magnetic core memory

#### قارىء

reader

جهاز لاستقبال البيانات الدخلة ونقلها وفك شفرتها

رأس القراءة والكتابة 🕟 read/ write head رأس منفنطينسي يستنخدم

الأسطوانة الحسساسة للطابعة اللدزرية .

# المسح بخطوط متوازية

raster scan

طريقة لمسح منطقة أو لعرض صورة تتم بخطوط متوازية متجاورة تمثل الصورة الأصلية ، مثال ذلك عرض الصبورة على شاشة التلىفزيون .

# بیانات خام

Raw data

بيانات لم يتم التحقُّق من صحتها ولم يسبق معالجتها بالحاسب ،

# نظام إدارة قواعد البيانات المترابطة

RDBMS = relational database management system

برنامج به عدة عناصر مترابطة من البيانات لاستنباط ملف بيانات جديد من قواعد سانات مختلفة .

# التوصُّلية (الوصُّوليَّة) reachability

مفهوم في نظرية المخططات يدل على وجود مسار بين عقدتين في مُخْطِط مِتْجِه فِيقَال إن

طرفية لكى ترسل هذه المصطة بيانات ذات أولوية .

# إعادة تكوين

reconstitute

إعادة ملف أصلى تعرّض لخطأ أو لتلف بتوليده من نسخة للملف أو ملفات أخرى محقوظة بالحاسب.

#### سجلات حيوية

records, vital سبجلات أسباسية للأغراض القانونية والحيوية في الشركات.

# خطأ يُتدارك

recoverable error

كل خطأ يقع فى أثناء تنفيذ عملية ما ويمكن تدارك ما يترتب عليه بخطوات محددة ،

# غلطة قراءة تتدارك

recoverable read error

خطأ يحدث فى أثناء قدراءة البيانات من شريط أو قرص مغنطيسى يمكن تداركه عن طريق برامج إصلاح الأخطاء.

(انظر: غلطة قبراءة لا تُتدارك (irrecoverable read error

للقراءة والكتابة ومحو البيانات على شريط أو قرص مغنطيسى،

## ساعة الزمن القعلى

real-time clock

ساهة تبين الوقت الحقيقى
بغض النظر عن العمليات التى
تُنفذ داخل الحاسب وقد تكون أحد
مكونات الحاسب أو جهازاً طرفياً
متصلابه .

#### المغات الزمن الفعلى

real-time language

لفات برمجة مصممة لكتابة
برامج لأنظمسة تحصياج إلى
استجابة سريعة مقيسة بالوقت
الحقييقي ومن أمثلتها
(لغة "إيدا" Ada ولغة موديلا
(CORAL )

# نظام الزمن الفعلى

real-time system

نظام للحاسب يكون فيه وقت إخراج النتائج مؤثراً في وظيفة النظام ، ومن أمثلته نظم التحكم في توجيه الصواريخ والطائرات والتحكم في تشغيل المصانع والعمليات الكيميائية وما إليها.

## مقاطعة الاستقبال

receive interruption إيقاف الإرسال إلى محطة

#### إفاقة

recovery

عملية إعادة نظام إلى حالته الطبيعية بعد حدوث خطأ أو عطل به .

### علاقة تكرارية

recurrence relation

مسعدادلة على الصورة سن برب سن برد سن برد سن برد سن برد سن برد المستابعة تعطى تعريفاً تكرارياً للمتتابعة بأكملها عند إعطاء رقيماً ابتدائية وبصفة عامة ليس من الضرورى أن تعتمد الدالة د على ن ،مثال ذلك عدد " فيبونتشى " النونى الذي يحقق العلاقة التكرارية : أمنو = صفر ، أ١=١،

# خُوارَزم تكراري

recursive algorithm

خُسوارَزَم أو برنامج يستدعى نفسه أو يستدعى خوارزَم آخر يقوم بدوره باستدعاء الخوارزم الأول .

# برنامج فرعى تكرارى

recursive subroutine

برنامج فرعى يستدعى نفسه، يتم الاستدعاء فيه عادة من خلال جملة شرطية لضعمان انتهاء العمل.

(انظر:خُوارَزم تکراری recursive algorithm

#### مكنة اختزال

reduction machine

مكنة تُقَيِّم التعبيرات بالاختزال المتوالى للتعبيرات الجزئية المكونة لها إلى أن تتبقى القيم البيانية البسيطة فقط.

#### فائض

redundant

جزء أو أجزاء إضافية زائدة عن الحد الأدنى لمستلزمات عمل النظام، وتُضاف هذه الأجزاء عادة لزيادة درجة الاعتمادية، وفي حالة معالجة البيانات يكون الفائض على هيئة بيانات زائدة عن الحاجة يمكن حذفها دون الإخلال بمحتوى البيانات ويُستخدم الفائض عادة للتأكد من صحة نقل البيانات وتخزينها،

مصفرفات وافرة من أقراص رخيصة = ريد

redundant arrays of inexpensive disks = RAID

(انظر: ريد RAID )

# معدل الإنعاش

#### refresh rate

عدد المرات التي يتم فيها إعادة إنعاش (تنشيط) الشاشة لإعادة العرض في الثانية الواحدة، وكلما زاد هذا المعدل قلت الزغللة (glare) الناتجة من الشاشة.

# فترة تواتر الاسترجاع regeneration period

الفترة الزمنية اللازمة لتجديد البيانات وتنشيط شاشات العرض.

# دورة القراءة والاستبقاء regenerative read = read and restore cycle

(انظر:

( read and restore cycle

# مخزن دائم التحديث regenerative store

وحدة تخزين تحتفظ بالبيانات مع تصديثها باسستمسرار لاسترجاعها عند الطلب ،

# تراجع

# regression

إيجاد علاقة بين تغير المخرجات بتغير المدخلات .

#### متعدد الدخول

#### re-entrant

خاصية لبرنامج يمكن إعادة تنشيطه من أى مكان ، وبعدد من المشاركين فنى أى لحظة .

# برنامج متعدد الدخول re-entrant program

برنامج يمكن تشغيله أكثر من مرة.دون إعادة تحميله فى الذاكرة ويلزم لذلك ألاً تتغير أوامره أثناء التنفيد ، ويتكون هذا البرنامج من جزأين منفصلين ، أحدهما للأوامر والآخر للبيانات، ويمكن استخدامه بواسطة شغلتين فى نفس الوقت .

#### انعكاسية

#### reflectance

نسبة شدة الإشعاع المنعكس من سطح ما إلى شدة الإشعاع السطح على السطح .

# إنعاش

#### refresh

أ- إعادة شحن مكثفات الذاكرة
 الدينامية

ب- تكرار عرض البيانات على الشاشة بمعدل كبير لتظهر فى صورة مستمرة.

ينسب العنوان فيها إلى عنوان أخر كعنوان الأمر نفسه أو كعنوان مخزن في سجل ما .

العنوان النسبى لسجل relative record address موقع السجل بالنسبة لبداية الملف .

المستوى النسبى للإرسال relative transmission level نسبة شدة نغمة الاختيار عند نقطة معينة مقيسة بالديسيبل إلى قيمتها عند نقطة مرجعية .

# (۱) فى الشبكات : مُرَحُل relay

وسيلة تمرير المعلومات بين شبكات شبكتين أو أكثر من شبكات الحاسب تعمل ببروتوكولات مختلفة . وهو يخستلف عن القنطرة (bridge) في أنه يمكنه اختران البيانات وتمريرها في توقيت فعلى كجهاز زمن فعلي . وعلى سبيل المثال : مُرحُل البريد mail relay يُستخدم المرير الرسالة الإلكترونية بين شسبكات ذات بروتوكولات بريد مختلفة .

(۲) فى الصناعة : مُرَحِّل أداة كهربية تحتوى على زوجين من الأطراف ، يمكنها توصيل تيار

#### النحق المعتاد

#### regular grammer

نحو تأخذ قواعده أحد الشكلين الآتيين: أحه ب أحهب ج محيث ب رمز نهاية و أ، ج رمزان غير نهائيين ، ويستخدم النحو المعتاد في الحاسبات .

#### علاقة

#### relation

ارتباط منطقى بين مجموعتى فئات أو كميات أو بينهما معاً ، وتمثله الفئة الجزئية لحاصل الضرب الديكارتى ف X في ...

، ،،، ،بط من المنطق ، ،،، ، X في المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

ف ن

## قاعدة بيانات علاقية

relational data base

قاعدة بيانات ممثلة في نموذج علاقى وتحتوى عدداً من الجداول يمثل كل سطر أفقى فيها عدداً من العناصر المترابطة .

# العنونة النسبية

relative addressing طريقة لتمثيل العناوين في assembly language

إمكانية استقبال دفعات بُيانات وطبعها لاسلكيًا .

# إدغال الشغلات عن بعد remote job entry (RJE)

نظام يستخدم قنوات الاتصال لإدخال الشغلات إلى الحاسب من أماكن بعيدة ، وبالرغم من استخدام الملفظ " إدخال " فإن المصطلح يستخدم أيضناً لإخراج المتائج عن بعد واستقبالها من أماكن نائية على الشاشية أو طبعها ،

## الاستشعار عن بعد

remote sensing

طريقة للحصول على بيانات من مكان بعيد عن ظاهرة أو عن حدث ما وقد تكون هذه البيانات ضوئية أوغير ذلك - ومن المعتاد استخدام الحاسب لتحليل هذه البيانات واستخلاص نتائج محددة منها .

# نظام حاسب عن بعد

remote system

نظام حاسب يتصل به المستخدم عن طريق قناة اتصال من بعد .

كهربى مرتفع خلال أحد الزوجين بينما يوصل الزوج الآخراجهد كهربى منخفض ، وتستخدم للتوصيل بين الحاسب والمعدات الصناعية التى تحتاج إلى تيار كهربى مرتفع لا يستطيع الحاسب إتاحته مباشرة.

# برنامج قابل للتنقل

relocatable program

برنامج يمكن تخزينه وتشغيله

في أى مكان بالذاكرة لعدم
احتوائه على عناوين مطلقة .

ترحيل دينامي في الذاكرة relocation memory, dynamic عملية تعفى المستخدم من ضرورة معرفة المواقع الدقيقة للمعلومات في الذاكرة .

#### صيانة إصلاحية

remedial maintenance صبانة تُجرى لإصلاح الأجهزة عند حدوث عطى ولا تدخل فى إطار الصيانة الدورية.

# طابعة دُفعات عن بعد

remote batch printer طابعة متصلة بالصاسب الرئيسي عن بعدد ، ولديها

مستمر لمل، الذاكرة إلى الحد الذى لا يستطيع معه الخاسب الحاضن الاستمرار في العمل. وهى تختلف عن الفيروسات في أنها لا تربط نفسها بملفات المستخدم إذ أنها برامج مستقلة تعمل ذاتياً.

# طلب الإعادة أوتوماتياً request for repetition, automatic "ARO"

نظام يستخدم كود تصحيح تطلب فيه أتوماتياً الإشارة التي بها خطأ إعادة الإرسال مرة أخرى،

#### تغيير المسار

#### rerouting

إيجاد طريق بديل بين مصدرين أو بين عملية ومصدر، ويكون ذلك عادة بين الذاكرة الرئيسية ومعدات مُلْحُقة.

# إيداع إنقاذي

#### rescue dump

طريقة دورية لإخراج البيانات والنتائج الوسيطة وأوامر البرامج من الذاكرة الرئيسية وإيداعها في خازنة فرعية والاحتفاظ بآخر عملية في

# الإيحاء بالراقعية

#### rendering

مجمعوعة عمليات تتم على مخططات الهياكل لإضفاء ألوان وظلال عليها يعطى إيحاء بسمك وواقعية عناصر الهيكل، وتستخدم في ذلك معادلات رياضية معينة لتكوين المؤثرات الضوئية واللونية للعناصر أثناء عملية التمثيل الصورى.

# زمن الإميلاح

repair time

الزمن اللازم لتحديد العيب وإصلاحه سواء كان فى المكونات المادية أو فى حسزم البسرامج ويعتبر متوسط زمن الإصلاح ومتوسط الزمن بين الأعطال من العوامل الأساسية لتقدير المعولية على النظام ،

# مكرر الإشارة

repeater

جهاز ينصل بين محطتين أو شبكتين على مسافة طويلة لإعادة الإشارة إلى صورتها الأصلية.

#### ناسخات

replicators

برامج تنسخ نفسها بشكل

يُذ حتَّص لد فظ برامج نظام التشغيل .

# مُجَمِع مقيم

resident assembler

البرنامج المترجم المقيم في الذاكرة استعداداً الأداء وظيفة في فيور إذخال برنامج مصدر لترجمته . ويكون هذا المترجم عادة أحد محتويات الذاكرة روم .

# برناج مُقيم

resident program

برنامج يشغل منطقة معينة في ذاكرة الحاسب لا يبرحها ، عُمِل أو لم يعمل ،

# خطأ متبق

residual error

ما يتبقى من خطأ تعذرت إذالته،

# معدل الأخطاء المتبقية

residual error rate

نسبة الأخطاء التى لم تُكتشف ولم يتم تصحيحها (أثناء عملية نقل البيانات) ، إلى حجم البيانات التي تم نقلها خلال وحدة زمنية معينة ، أو إلى بيانات ملف مستقل.

مرحلة معينة للبدء منها عند حدوث أي عطل بالحاسب .

نقطة استرداد = نقطة استرجاع = نقطة رجوع rescue point = recovery point = return point

( انظر :نقطة الاختبار check point )

#### كلمة محجوزة

reserved word

كلمة تُستخدم استخداماً محدداً في لغة البرمجة مثل كلمة IF فهى محجوزة للجمل الشرطية فلا يجوز أن تُطلق اسما على أي متغير.

كلمة كاشفة (كلمة مخصصة)
reserved word = keyword

( انظر : كلمة مفتاح )
( keyword

#### إعادة ضبيط

reset

إعادة وضع دائرة إلكترونية كالمسجل أو العداد إلى بداية مصددة مسبقاً.

حَيِّز حفظ نظام التشغيل residence volume, system حَيِّز في القرص المغنطيسي

وحدات الشرائط المفنطيسية والطابعسات والأقسسراص المغنطيسية وقنوات الاتصال.

#### الاحتفاظ بالموارد

resource saving

إحدى وظائف طابعات الليزر تمكنها من الاحتفاظ بخصائص مكونات اللغة التى تعمل بها اختصاراً للوقت اللازم للتحويل من لغة إلى أخرى أو العكس. وهى أحد عوامل تقييم طابعات الليزر.

# المشاركة في المورد

resource sharing

اشتراك أكثر من مستخدم في وحدة التشغيل المركزية.

## زمن الاستجابة

response time

الزمن بين إصدار أمر من نهاية طرفية وتنفيذه، ويشمل زمن الإرسال ومعالجة البيانات وعرضها على الشاشة .

#### إعادة تشغيل

restart

إعادة تشغيل لنظام بعد إيقاف مؤقت .

# نسبة الأخطاء المتبقية

residual error ratio

نسبة عدد الأخطاء التي لم يتم تصحيحها إلى العدد الكلي للأخطاء أو إلى حصيحم الملف بالكامل .

## التمايل على العطل

resilience

قدرة الحاسب على الاستمرار فى العمل عند تعطل جزء منه . وفى هذه الحالة يقال إن النظام يعمل وهو معوق .

#### حدة التميين

resolution

مقدار تتعين به قدرة الشاشة أو الطابعة على التميييز بين نقطتين متقاربتين و تُقدر بعدد النقاط في الوحدة الطولية .

## خطأ قصور التمييز

resolution error

الخطأ الناتج عن عدم قدرة الحاسب على الاستجابة للتغيرات الصفيرة جداً في متغير ما .

# إمكانات

resources

أجزاء نظام الحاسب التي يمكن للمستخدم استخدامها مثل

في ملف أو في قاعدة للبيانات والاطلاع عليها

# الحاق مستحدث

retrofit

تزوید جهاز بمکون صدیث لم يكن متاحاً من قبل لتحسين الأداء.

# الحتبار التطوير

retrofit testing

إجراء فحص بعد إدخال إصلاحات على المعدات أو البرامج للتأكد من أن الجهاز يعمل يطريقة سليمة.

#### أمر عودة

return instruction أمر يُوجِّه الحاسب للعودة لاستكمال تنفيذ البرنامج الأصلى بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعى وذلك باستعادة القيمة الأصلية لمسجل عداد البرنامج التى تم تخزينها قبل بدء تنفيذ البرنامج الفرعي .

(انظر اأمر استدعاء

(call instruction

#### فيديو انعكاسي

reverse video تبديل لونى الخلفية والحروف

#### الإعادة للأمسل

restore

إعادة الوحدة إلى وضع سابق أو إلى قيمة سابقة ، ومثال لذلك إعادة وضع قديم سابقة في المسجلات لإمكان إعادة تشغيل شغلة ما بعد انقافها مؤقتاً .

تقنية حدة الوضوح RET ( Resolution Enhancement Technology)

أسلوب خاص لتغيير مواضع نقاط طباعة معينة على الصفحة لتنعيم حواف العناصر المشرشرة فيها ، وذلك لتظهر بتمييز أعلى مما تتبحه الطابعة.

# تاريخ الإبقاء

retention date تاريخ انتهاء مىلاحية الملف المحفوظ بالأقراص المغنطيسية .

#### مدة الإبقاء

retention period المدة المسمسوح بهسا لحفظ البيانات على الوسط المعنط.

استرجاع البيائات retrieval, data البحث عن البيانات المطلوبة

لبروتوكول محدد ، حيث تستقيل كل محطة الرسائل الموجهة إليها فتقوم أولأ بفحص العنوان فإن كانت الرسالة لا تخصيها أرسلتها إلى المحطة التالية .

# معالج تكوين الصور(ماسح) RIP = raster image processor (raster image processor:انظر)

# عَدَّاد تموُّجي

ripple counter

عَــداً لا يتكون من عــدد من الدوائر القلأبة flip-flop موصلة على التحتابع ويسلمي بالمعداد التموجي حيث أن قراءته تتموج نتيجة للتأخير الموجود في كل مرحلة ،

#### ريسك

# RISC (Reduced Instruction Set Computing)

نوع من الحاسبات به معالج دقيق معتمد في تنفيذ حساباته على قائمة مخفضة من الأوامر. لتنفيذها بسرعة عالية تصل إلى أكثر من مائة أمر لحظماً.

المعروضة على الشاشة كل بدل الآخر،

# عدًّاد عكوس

reversible counter عدَّاد تتزايد دلالته أن تتناقص وفق إشارات التحكم.

# أحمر - أخضر - أزرق

RGB (red, green, blue) مصطلح يستخدم عادة للدلالة على أسلوب ترميز ألوان الفيديو الثلاثة ونوعية المرقاب حيث يتم تحديد النسبة المئوية لكل لون مند العرض.

(انظر، YMCK ، CMY)

#### إجراس

ringing

ذيذبات مُخمِّدة غير مرغوب فيها تنتج أحياناً في الكثير من الدوائر الكهربائسة عند حدوث تغيير مفاجيء في الإشارات.

# شبكة حلقية

ring network

شبكة على هيئة حلقة تتصل محطاتها بعضها ببعض في اتجاه واحد ، وتنقل الرسائل وفقاً

لإستعادة حالته الطبيعية بعد حدوث خطأ أو عطل ما نشأ من داخله أو خارجه ،

## إرجاع

roll-back

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في نقطة الاختبار السابقة مباشرة عند حدوث خطأ أو ظهور مشكلة في التشغيل .

# إدخال و إخراج شغلة

roll-in / roll-out

طريقة للتعامل مع الذاكرة عند وجود أكثر من شغلة فى النظام . تدخل الشغلة بكل عناصرها من ذاكرة التشغيل والبرامج إلى الذاكرة الرئيسية عندما تصبح الشغلة نشيطة وتخرج الشغلة من الذاكرة الرئيسية مع جميع عناصرها عندما تتوقف عن العمل لأى سبب .

# روم = ذاکرة يمكن قراءتها نقط

ROM (read-only memory)

non-ذاكرة غير متلاشية volatile

volatile يمكن قراءتها ولا يمكن

تعديل ما كُتب فيها .

(EPROM ، PRO M )

إدخال عن بعد

RJE = remote job entry ( remote job entry : انتظر )

#### روبوت

robot

جسهاز آلى يقوم بأداء بعض العمليات مسبقة البرمجة باستخدام الحاسب طبقاً لبرنامج سبق إعداده . والجهاز مرن بحيث يمكن تغيير البرنامج طبقاً لتغيير المهام بسهولة ويسر . ويعمل بدلاً من الإنسان في بعض العمليات الصناعية .

الروبوتيات ( علم الآليات الميرمجة )

robotics

علم استخدام الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسبات والهندسة الميكانيكية فى تصميم آليات يمكن برمجتها لأداء أعمال محددة .

#### لغة الروبوت

robotlan لغة برمجية للتحكم في الروبوت.

توة التحمل ( لنظام ) robustness (of a system) مقياس لمقدرة النظام على

المركزية لبرهة وجيزة ثم يعطى هذا الحق لشيغلة ثانية وثالثة وهكذا على التوالى ثم يعود فيبدأ دورة ثانية مبتدئاً بالشغلة الأولى.

#### مسار

route

المسار المستخدم لنقل المعلومات من مكان إلى اخرر ويدل في شبكات الحاسبات على مجموعة العقد التي تمر بها الرسالة .

# موجّه مسار

router

جهاز وسيط فى شبكة الاتصالات لاختيار أنسب مسار للرسالة (حيث يتم الاختيار بعد السبكة السبكة والتوصيلات النشطة والأجهزة المتاحة عليها) ويوجهها وفقأ لذلك . ويستخدم الجهاز لرفع كفاءة الاتصالات فى الشبكات المعقدة التى تحوى مسارات متعددة بين المستخدمين .

# اختيار المسار

routing أسلوب تحديد المسار الذي

#### خرطوشة روم

ROM cartridge

وحدة ذاكرة القراءة فقط وتتضمن برنامجاً معداً مسبقاً لوظيفة معينة ، ومن أمثلتها ألعاب الفيديو .

( انظر : ROM )

سجل المخططات

roster graphics سبجل بالأشكال المتاحبة فى الحاسب لتمثيل البيانات .

#### خطأ التقريب

round-off error

خطأ ينتج عن عملية تقريب الأعداد حيث تحذف الأرقام الأقل أهمية وهى الأرقام فى أقصى يمين العدد بعد العلامة العشرية وإضافة واحد للرقم المتبقى فى أقصى اليمين إذا كان الرقم المحذوف أكبر من نصف أساس المخذوف أكبر من نصف أساس النظام الرقمى . محثال ذلك النظام الرقمى . محثال ذلك 16.42813 يمكن تقريبها إلى 16.42 ويكون خطأ التقريب إلى 16.4200 أما 16.42313 فتقرب إلى 16.4200

# تَجُول دوري

round-robin

نظام يعطى كل شغلة على حدة حق استخدام وحدة التشغيل

RS-232,RS-232-C,RS-423,RS-422 ولها صفات وخواص تعتمد على مسسافية انتقال البيانات وسرعتها.

#### فاميل السجلات

RS = Record Separator أمسر في برنامج لفسصل السجلات .

ألام الإجهاد المتكرر
RSI = Repetitive Strain Injury
ألام فى الأيدى والأكـــــاف
والرقاب والرسع قد يتعرض لها
مُشغّلو الحاسب عند تأدية مهام
متكررة تحت ضغط العمل.

#### مخطط تنفيذي

#### run chait

مخطط تتابعى يبين تسلسل تنفيذ العمليات التى تتضمنها الشغلة أو تطبيق برنامج معين . كمما يبين أجهزة الإدخال والتخزين والإخراج اللازمة لكل دورة تشغيل .

#### دليل التشغيل

run, manual دليل أو كتيب يبين نظام المعالجة ، ومنطق البرامج ، والضوابط ، وتعديلات البرامج ،

يبجب أن تسلكه الرسالة بين عقدتين في النظام، ومن أنواعه اختيار المسار استاتيًا مسار ثابت قبل بدء الإرسال، واختيار المسار دينامياً واختيار المسار دينامياً فيه المسار ويتحدد خلال انتقال الرسالة وطبقاً لحالة الشبكة.

# لفة الـ أر، بي ، جي

#### R.P.G

لغة من لغات البرمجة تولد برنامجاً يُستخدم لتخزين البيانات واستخراجها من الملفات ثم تشغيلها بهدف إصدار التقارير . والاسم مشتق من الحروف الأولى للعبيارة report program generation .

# مرجع قیاسی موصیی به

رمز قياسى أوصت به جمعية الصناعات الإلكترونية EIA عام ١٩٦٩ يدل على خصصائص الأداة البينية التى تربط الحسبات وأجهزة الاتصال ، ومن أمثلتها .

RS = Recommended Standard

فترة التنفيذ

run time = execution time

المدة التى يستفرقها تنفيذ
برنامج ما فى وحدة التشفيل
المركزية .

وتعليمات التشفيل المرتبطة بالحاسب .

تعال = نشیط running = active ( active : انظر )

### أخذ عينات

#### sampling

أخذ عينات من قيم إشارة تناظرية على فترات مُحددة .

# أخذ عينات من الإشارة sampling, signal

عملية تسجيل عينات من إشارة تناظرية في أزمنة محددة

# تطهير

sanitation

محو المواد الحسَّاسة من نظم أوساط الذاكرة.

# محق المادة الحساسة

sanitization

زوال المادة الحسناسة في نظام التخزين لفرط تكرار الكتابة إذ تزول المغنطة أو تتعادل .

# اتصالات بالساتل

satellite communications

اتصالات تتم عن طريق محطة راديوية في ساتل (قصر اصطناعي) على ارتفاع ٣٥٨٨٧ كم فوق خط الاستواء يتحرك، بنفس سرعة الأرض، فتبدو

# S

# تقنية تركيبية للتحليل وللتصميم

SADT = structured analysis and design technique

أسلوب لنمذجة النظم المعقدة صممه العالم دوجلاس روس في السبعينات عبارة عن برنامج عام للنمذجة متعدد الأغراض يحتوى على أدوات مساعدة لتحليل وتوضيح النظم المعقدة ولتسجيل ما تم تحليله في تلك النظم بلغة الرسومات.

# حلقة أمان

safety ring

حلقة تُركَّب على بكرة الشريط

المغنطيسى لمنع التسجيل عليه .

# دائرة رصد الجهد وتثبيته

sample-and-hold circuit
دائرة لرصد منسوب الجهد
الكهربائى أثناء فترة زمنية
قصيرة والاحتفاظ به لفترة
أطول .

للخدمات المعاونة يستخدم فى حفظ محتويات السنجلات الوظيفية بعد أداء مهامتها.

# طابور حفظ واستترجاع الرسائل

save/restore message queue (SMQ)

برامج خدمة فى نظم الاتصالات تُخَرِّن الرسائل الإلكترونية غير المرسلة فى أجههزة تخسزين تتابعية، وتسترجعها بعد استئناف التشغيل إلى برنامج التَّحكم فى الرسائل المبدلة.

# موجة أسنان المنشار sawtooth waveform

موجة دوريَّة على شكل أسنان منشار .

#### ضبط القياس

scaling

ضبط القيم الحسابية بحيث تقع في النطاق الذي يمكن للآلة أو العملية التعامل معه .

للراصد على الأرض كأنها ثابتة ، وتحتوى المحطة على مجموعة كبيرة من قنوات الاتصال تستقبل وتبث إشارات رقمية وموجية إلى المحطات الأرضية .

# حاسب تابع

satellite computer

حاسب ذو قدرة محدودة يدخل في تركيب نظام حاسبى أكبر ويقع بعيداًعنه. ويستخدم هذا الحاسب عادة لإدخال البيانات من موقعه البعيد .

# معالج تابع = معالج ساتل satellite processor

جزء من نظام رئيسى لمعالجة بيانات وظيفته أداء عمليات ثانوية مساعدة .

#### منطقة حفظ

save area

منطقة في الذاكرة الرئيسية تُحفظ فيها محتويات السِّجلاَّت.

جدول منطقة حفظ (كترور) دارًا

save area table (SAVT) جدول في النظم الفرعية

#### جدولة

#### scheduling

تنظيم تشفيل البرامج وفقاًلأولويات يمكن تحديدها طبقاًلمتطلبات النظام.

## خُوارُزم الجدولة

scheduling algorithm

خوارزم لجدولة الشغلات يهدف إلى الاستخدام الأمثل للإمكانيات المادية للحاسبات بتشغيل أكبر عدد ممكن من الشسغلات مع المحافظة على ترتيب الأولويات . (انظر: جدولة scheduling).

## نَسْق

#### schema

الوصف المنطقي لأسلوب خاص يشمل توصيف عناصر ملف قاعدة البيانات وحقوله الرقابية ومداخله وملفاته الأصلية والفرعية وعلاقاتها المنطقية والمساحات التي يشغلها من الوسيط المستخدم بوصفه كذاكرة، ومدى إمكانية الإضافة إلى ذلك.

#### ماسحة

#### scanner

جهاز لتحويل الصورة إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بالحاسب .

#### ماسحة الصبور

scanner ,image ( scanner انظر: ماسحة )

#### قراءة وتسجيل متفرق

scatter read

عملية لقراءة بيانات سبجل إدخال وتوزيعها على أجرزاء متفرقة من الذاكرة.

#### سيناريو

scenario

مُخطط أو نص يُعَدُ إعداداً سابقاً ويشتمل على تفاصيل خاصة لتشغيل برنامج .

## مُجَدُّول

#### scheduler

البرنامج الذى ينظم ويجدول بين الشغلات المختلفة باستخدام إمكانيات الحاسب المشتركة .

## ملف مُسنودة

scratch file

ملف مؤقت لتخزين مخرجات برنامج ما ويمكن تصويله إلى ملف دائم.

#### ذاكرة مؤقتة

scratch pad

ذاكرة مصنوعة من أشباه الموميلات ، سعتها صغيرة وتوميلها للبيانات سريع ، تستخدم للتخزين المؤقت خلال معالجة البيانات .

(انظر: ذاكرة حاضرة

( cache memory

## ذاكرة مسودات مؤتتة

scratch pad memory

ذاكرة عالية السرعة محدودة السعة لتخزين النتائج المؤقتة للعمايات الجارية ،

## شريط أوقرص تسويد

scratch tape ( disk )

شريط أو قرص تخزين إضافى، ويكون إما خالياً وإما محتوياً على معلومات يمكن الاستغناء عنها.

#### شاشية

screen سطح أنبوبة أشعة مهبطية

## مخطعا أولى

schematic diagram

رسم توضيحى يبين الخطوط العريضة لنظام ما وعالاقات أجزائه بعضها ببعض ولا يوضيح التفاصيل الدقيقة للنظام.

#### استقطاع

scissoring = windowing ( windowing : انظر )

#### جهازعارض

scope

جهاز عرض تليفزيونى متكامل يتخصمن الشاشية والدوائر الإلكترونية .

#### خلط

scramble

تغيير ترتيب البيانات أوالإشارات بغرض جعلها مُلغَزَة يصعب فهمها على غير من تُوجَّه إليه.

## زمن التزاحم

scramble time

مدة قصيرة يقتطعها مُبرمج مقتحم لفحص برامج معينة أثناء عمل الحاسب.

## التلفيف -التبديل باللف scrolling

تحريك البيانات المعروضة على الشاشة إلى أعلى أو إلى أسفل بحيث يختفى البيان المعروض عند أحد الطرفين ويظهر بيان جديد عند الطرف الآخر .

#### إسكزى = نظام تومىيل بينى SCSI = small computer system interface

نظام قياسي بيني لتوصيل الوحدات الطرفية بالحاسب لنقل البيانات على التوازي بسرعات عالية تصل إلى . ٤ ميجا بايت لكل ثانية .

## طقم لمُطوِّرى البرامج

SDK = software developer's kit
مجموعة من البرّامج الجزئية
والبرامج المساعدة لتسهيل كتابة
التطبيقات ، وفي حالة بنية
الرسوم فإنها توفر الأدوات
اللازمة لتصميم أساليب الحوار
بين المستخدم والحاسب بواسطة
القوائم والأيقونات . كما تتيح
ايضاً ربط التطبيق مع نظام
التشغيل . ومن أمثلتها طقم
مُطوري برامج ويندوز .

كاثودية تعرض عليه البيانات، و ويطلق المصطلح كندلك على أى لوحة عرض مثل لوحة البلورة السائلة أو البلازما ،

#### شاشة قارئة

screen reader

شاشة من نوع خاص مُزوَّدة بمجموعة متكاملة من المكونات المادية والبرامج لقراءة ما يظهر عليها من متن . وهذا النوع من الشاشات مصنوع خصيصًا لفئة معينة من المستخدمين ذوى الاحتباجات الخاصة.

#### حافظ الشاشة

screen saver

برنامج لإطالة عمر الشاشة وذلك بمنع الأشعة من صدم نفس النقاط الفسفورية لمدة طويلة ، حيث يتم تفريغ شاشة الحاسب كليًا ، أو عرض شكل متحرك عليها ، وتعود الصورة الأصلية للظهور على الشاشة بمجرد لمس لوحة المفاتيح أو تحريك الماوس مرة ثانية .

#### ٢ - سلسلة اليحث

مجموعة الأحداث المتسلسلة المستخدمة في عملية بحث.

## برنامج تقَصُّ

search engine

أحــد برامج البــحث عن المعلومات في المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت طبقًا للكلمات المفتاحية ( key words ) التي يُدخلها الباحث .

#### عملية البحث

searching

استخدام بیان معین لتحدید مکان معلومة ما فی جدول أو ملف ویسمی هذا البیان مفتاح البحث.

#### مفتاح البحث

search key

البيانات المرجعية التى يُقارَن بينها وبين عناصر معينة عند إجراء عملية البحث.

## تَوصئُل ثانو*ي*

secondary access التوصيلُ للبيانات بالرجوع إلى فهرس ثانوي .

## خط اشتراك رقمي متماثل SDSL = symmetrical digital subscriber line

خط اشتراك في تقنية تتيح نقل البيانات الرقمية ، بما في ذلك الفيديو ، بين الحاسبات على خطوط التليفون بسرعات تصل إلى ٣٨٤ كيلو بيتة في الثانية في اتجاهي الإرسال والاستقبال . ( انظر : خط اشتراك رقمي غير متماثل ADSL )

## بحث ( ثنائی )

search, binary

( binary search انظر)

#### بحث تسلسلي

search, chained

البحث المتتابع في قائمة بيانات متسلسلة الترتيب ، حتى يتم العثور على البيان المطلوب وقد يلزم استكمال البحث حتى نهابة السلسلة.

#### ١- دورة البحث

search cycle الزمن اللازم لإكمال عملية بحث.

تت مسيد باست دام الترانزست ورات بدلا من الصمامات التي كانت تُستخدَم في حاسبات الحيل الأول.

(انظر: حاسبات الجيل الأول والثالث والرابع)

(first, third and fourth generation computers)

سر**ٌية** 

secrecy

الخاصية أو الحالة التى تكون البيانات فيها سرية أو خافية.

قطاع

sector

جنزء من المسار (track ) في القرص المغنطيسي يمثل أصغر وحدة للبيانات المخزنة على القرص والتي يمكن تغييرها بمحوها أو بإعادة كتابتها .

تبأمين

security

seek

حماية البيانات من أن يصل إليها أو يغيرها أو يحدفها من ليس مصرحاً له بذلك .

السعي

عملية تشغيل ألية الذراع في

جدول العناوين الثانوية secondary address vector table (SAVT)

جدول تكميلي يحوى عناوين البرامج الفرعية .

## كُونْسُول ثانوي

secondary console

وحدة تحكم تؤدى وظيفة محددة أو أكثر وتُكمل العمل الوظيفي للوحة التحكم الرئيسية في نظام متعدد وحدات التحكم.

(انظر : كُونسول (وحدة التحكم والمراقبة) console (

#### ملف ثانوي

secondary file

ملف تُخَزَّن فيه البيانات الثانوية ، ومن أمثلته ملف الفهارس .

خازنة ثانوية=خازنة مساندة
secondary storage
= backing storage

( backing storage . انظر )

حاسبات الجيل الثاني

second generation computers الماسيات التي منتعت عند منتصف الخمسينات و كانت

## برنامج مُجَزأ

segmented program

برنامج مقسم إلى أجزاء يمكن تنفيذ كل منها على حدة دون الحاجة إلى وجود البرنامج كله في ذاكرة الحاسب الداخلية . وتحقق هذه الطريقة سرعة أكبر في تنفيذ البرنامج واختصار المساحة المطلوبة للتخزين .

## اختيار الشُغْلة التالية = طلب الشغلة التاليه

selection, job = request, job

تحديد الشُغلة التالية على
أساس الأولوية والتسهيلات

## المُنتقى

selector

جهاز يبدأ العمليات اللازمة بعد انتقاء ظروف معينة.

#### شفرة ذاتية الاختبار

self-checking code

شفرة تسمح باكتشاف الأخطاء التى تحدث للبيانات نتيجة تخزينها أو نقلها على قنوات الاتصال كما تسمح بإمكان تصحيح هذه الأخطاء .

أجهزة الوصول العشوائى لوضع رأس القراءة والكتابة فوق مسار بيانات محدد.

## زمن السعى

seek time

الوقيت البلازم لنتقبل رؤوس القراءة والكتبابة إلى المسار المطلوب على القرص المغنطيسي. (انظر: فترة الكُمون

(latency period

#### دائرة عاكسة

see-saw circuit

= sign-reversing amplifier

( انظر : مضخم عاكس للإشارة )

( sign-reversing amplifier

## قطعة = شق

segment

جزء محدد من البرنامج أو البيانات يتم نقله بين الذاكرة الرئيسية للنظام وبين الخازنة الثانوية بواسطة نظام التشغيل كحما في النظم ذات الذاكرة التقديرية ،

#### سيماقور

#### semaphore

بيان عددى موجب القيم. يوضح إن كانت إحدى إمكانيات النظام مشغولة أن خالية ،

## مرکزتحویل نصف أوتوماتي semi-automatic switching center

( انظر : مركز تصويل أوتوماتي ) automatic switching center

#### عنصر الاستشعار

sensing element

الجزء الحساس من المُسْتَشْعر. ( انظر: المُسْتَشْعر sensor ).

#### تحليل الحساسية

sensitivity analysis

استبیان درجة تأثر نظام ما بتغییر قیم أحد بارامتراته .

## المُستشعر

#### sensor

أداة تقوم بقياس كمية فيزيقية وتحوّلها إلى نبضات كهربية يسهل على الحاسب التعامل معها،

#### عدد ذاتي التحقيق

self-checking number
عدد يُلْحُق بأقصى يُمينه رقم
معين للتحقق من صحة العُملية
التي تتضمن هذا العدد .

#### الضبط الذاتي

self-tuning

مقدرة نظام تحكم على موالاة ضبط قيم مركباته كلما احتاج الأمر لذلك .

#### خطأ دلالي

semantic error

خطأ فى البرامج ينشأ عن عدم فهم المبرمج دلالة أمر من أوامر لفة البرمجة.

#### شبكة دلالية

semantic network

طریقة لتمشیل المعارف
والعلاقات بین مفرداتها فی رسم
علی هیئة شبکة.

#### علم الدلالة

semantics

جزء من لغة البرمجة يختص بالعلاقة بين المعانى المقصودة ودلالة الرموز في أوامر لغات الحاسب.

الإشمارات التى تأخصد إحمدى القعيم التي المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المع

## المتوميل التتابعي

sequential access

طريقة للتوصيُّل للبيانات أو البرامج المخازنة يتم فليلها الاسلتارجاع بنفس ترتيب التخزين .

## أسلوب التوصيُّل التتابُعي sequential access method

= SAM

طريقة تُخَزَّن بها البيانات وتُسترجع تتابعياً مثل المتخزين على الشريط المغنطيسي . (انظر: تخزين تتابعي التومنُّل (sequential access storage)

## يضرين تتابعي التوصل sequential access storage

تخسرين يتم التسوصل إلى البيانات المخزنة به واسترجاعها بعد بحث متتابع أى أن معالجة كل فقرة أو بند من البيانات تتم بعد أن يكون قد تم التوصل إلى البيانات السابقة جميعها . مثال لذلك الشريط المغنط .

#### علامة تنسه

#### sentinel

رمسز يدل على انتسهاء بدء مجموعة أو حقل أو عنصسر بيانات.

#### غاصلة

#### separator

رمز لفصل الجمل بعضها عن بعض في لغات البرمجة ، ومن أمثلته الشولة المنقوطة في لغة الباسكال ،

## منظم التتابع

#### sequencer

دائرة منطقية تتابعية تصدر إشارات بترتيب معين وتتحكم في عمل دوائر منطقية أخرى تؤدى وظائف محددة، ويعتمد توقيت هذه الإشارات وتتابعها على الوظيفة المطلوب تنفيذها .

#### التتابع

#### sequency

معدّل تغير الإشارة من قيمة سالبة إلى قيمة منوجبة (أى نصف عدد مرات عبور الإشارة بالقيمة صفر لكل وحدة زمنية). ويستخدم هذا المصطلح عادة مع

مُسَجِّل إزاحة يخزن البيانات على التوالى بإدخال البيتات وإزاحتها عبر المسجل على أز تخرج هذه البيتات آنياعلى التصوازى على عدد من خطوط الاتصال المتوازية ، ويستخدم مثل هذا المسجل في تحويل البيانات من الشكل المتوالى إلى الشكل المتوالى إلى

إدخال وإخراج على التوالى serial input/output (SIO)
وسيلة لنقل البيانات بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث تنقل البيان واحد على التوالى على خط واحد للاتصال.

دخول متوالم وخروج متوالم serial-in serial-out (SISO)

مصطلح يستخدم لوصف مسجل إزاحة يخزن البينانات على التوالى بإدخال البيتات وإزاحتها عبر المسجل على أن تخدرج هذه البيتات أيضا على التوالى بالإزاحة داخل المسجل.

#### وحدة إنذار تعاقبي

sequential alarm module وهدة إنذار تراقب عدة أجهزة على التسوالي وتصسدر إشسارة للتحذير عند اكتشاف خطأ في أحد الأجهزة .

#### دائرة تتابعية

sequential circuit
دائرة منطقية يعتمد خرجها
في لحظة ما على الإشارات
الداخلة في هذه اللحظة
والإشارات الداخلة في الفترة
السابقة عليها .

#### أ ملف تتابعي

sequential file
ملف تنظم فيه سجلات
البيانات بطريقة تتابعية ،

## توميل تسلسلي

serial access طريقة توصلُّ للبيانات المخزنة حسب تسلسل تخزينها .

دخول متوال وخروج متواز serial-in parallel out (SIPO) مصطلح يستخدم لوصف

#### المبلاخية

#### serviceability

درجة الثقة بأداء الأجهزة المبنيَّة على أساس معايير مرجعية .

## مؤشرتمديد موضيع العطل = سليب

serviceability level indicator processing=(SLIP)

وسييلة تحدد المرحلة التي توقفت عندها المعالجة لسبب ما .

#### بيتات خدمة

#### service bits

بيتات تُستخدَم في حزم الإرسال للتحكم في عمل الشبكة وفحص البيانات وبيان حالتها ولا تُنقَل عليها أية بيانات .

#### برامج الخدمة

#### service routines

مجموعة البرامج المساعدة فى نظام حاسب ما تؤدى وظائف خدمية منها نسخ الملفات أو محوها أو إعداد النصوص أو وصل البرامج بعضها ببعض ،

#### أداة بينية تسلسلية

#### serial interface

وصلة تنتقل البيانات من خلالها متتالية بمرورالأرقام الثنائية واحداً إثر الآخر ،

#### طابعة تسلسلية

#### serial printer

طابعة تُرُص حروف الكتابة حرفاً بعد حرف في اتجاه واحد بادئة من اليمين أو من اليسار .

## حاسب خادم

#### server

حاسب فى شبكة يقوم بخدمة مجموعة من الحاسبات والنهايات الطرفية لتسهيل المشاركة فى استخدام الأجهزة المختلفة المتصلة بالشبكة .

#### متيح ملفات

#### server, file

حاسب يعمل على تنظيم استخدام مجموعة من الملفات المخزونة فى أقراص مغنطيسية وذلك لخدمة مجموعة من الحاسبات .

#### عرض سباعي الأجزاء seven segment display

أداة للعرض تستخدم فيها إما الدايودات المضيئة (LED) أو بلورات العرض السائلة (LCD) وترتب فيها الأجزاء على شكل مسربعين يعلو أحدهما الآخر ويشتركان في الضلع الأوسط وبإضاءة بعض أجراء المربعين يمكن كتابة كل الأرقام وبعض الحروف .

## قناعُ ظل

shadow mask

رقاقة معدنية مُخرَّمة ، تمر عبرها حزم الإلكترونات قبل أن تصطدم بالطلاء الفسفوري الذي يغطى الشاشة . ويتم التحكم في فت حات القناع بحيث تُمنَع الإلكترونات من الاصطدام بنقاط فسفورية خاطئة . فمثلا يمنع القناع حزمة الإلكترونات الخاصة باللون الأحسم من الاصطدام باللون الأزرق أو تلك الضاصة باللون الأزرق أو تلك الضاصة باللون الأخضر .

## رام الظليّة

shadow RAM

نستختة من نظام الإنخال والإختراج الأستاسي (بايوز)

#### آلية مؤازرة

servo - mechanism

جزء من جهاز التحكم يقومًى الإشمارة الدالة على حميود المضرجات عن المستهدف لتقوم هذه الإشارة المقواة بالتعديل اللازم لتصويب الأداء .

#### دورة

session

الفترة التي يتم فيها تبادل الرسائل بين عصليتين في حاسبين أو بين حاسب ونهايته الطرفية وذلك عبر شبكة اتصال.

#### الخنة

set

مجموعة من البيانات تربطها صفة مشتركة ٠

#### ٧-ضبط

عملية وضع إشارة منطقية في الحالة الموجبة .

#### فترة الإعداد

set-up time

الفترة الزمنية التى يلزم أن تبقاها البيانات على مداخل الدوائر المنطقية لتتمكن هذه الدوائر من قراءتها .

## ١- مشاركة في الذاكرة

shared memory

أسلوب يسمح لأكثر من مشغل بالتوصل آنياً لنفس الجزء من الجيانات أو البرامج المضرنة بالذاكرة.

#### ٧- ذاكرة للمشاركة

ذاكرة يمكن تداولها بواسطة برنامجين أو أكثر في بيئة تشغيل تعددي ، حيث لا يسمح لأي برنامجين تعديل عناوين بذاتها في نفس الوقت طبقاً لقواعد التشغيل .

## برامج للمشاركة

shareware

برامج لها حقوق نشر محفوظة وتوزع مجاناً وأحياناً تتضمن رجاء للمستخدم بدفع مبلغ رمزى لتغطية تكاليف التوثيق والتحديث.

(انظر: برامج للانتفاع العام puplic domain software برامج مجانية Free ware )

#### فقد الأكسيد

shed, oxide فقد دقائق من أكسيد الشريط

تُضرَّن في الذاكرة رام لتسريع الأداء . وذلك لأن الوصلول إلى مواقع الذاكرة رام يتم بصورة أسرع مما يتم في ذاكرة الروم التي يُخرَّن فيها بايوز .

(انظر بایوز BIOS ، رام ( ROM ، روم RAM )

#### كود مشاركة

sharable code أجزاء من برنامج مُستجَّلة فى الذاكرة يمكن لعدة مستخدمين التوصُّل إليها أنياً.

#### نظام المشاركة في الملفات shared files system

١- نظام يسمح لأكثر من مُشعقل بالتوصل إلى الملف المخزن نفسه وليس ضسرورياً أن يتم ذلك فى وقت واحد .

٢- نظام يسمح لأكثر من حاسب بالتوصل إلى المعلومات المخزنة في جهاز تخزين بالتوصل المباشر .

## نظام منطق مأشترك

shared logic system

مصطلح یُسْتخدم أحیاناً
لوصف نظام له أكثر من نهایة
طرفیة تشترك فی وحدة تشغیر

للأرقام الثنائية الموجودة في المسجل.

#### زرالإزاحة أوالنقل

shift character

زر بلو حسة المفاتيح يسسمح بتغيير وظيفة باقى أزرار لوحة المفاتيح بحيث تُخصيص لرموز أخرى .

#### مسجل إزاحة

shift register

مسجل له القدرة على إزاحة البيانات المفزنة بداخله إزاحة جانبية بعدد محدد من الخطوات ،

#### وسيط اتصال

shoulder tap

أسلوب يسمح بالتواصل بين وحدتي تشغيل..

## زخ

sibling (brother)

أحد أبناء نفس العقدة الأم في

شجرة ما .

مُمُزن سيجما=ذاكرة سيجما sigma storage=sigma memory مخرن في الماسب لتراكم نتائج متسلسلة من الحسابات.

## الممنفنط أثناء استعماله

#### قشرة

برنامج منفعة مصمم لاناحة برنامج منفعة مصمم لاناحة تشغيل تفاعلى بين المستخده ونظام التشغيل من خلال النوافذ وقوائم العرض والإيقونات، ومن أمتلته قسسرة برنامج دوس Dosshell وبرنامج قشرة المسلم

## درع إلكتروستاتية

hield, electrostatic درع لحماية جهاز من التأثير الكهربائي لجهاز آخر .

#### ١-تدريع

shielding

استخدام درع واقلية لمنه التداخل بين الدوائر الكهربانية ٢- حجب

حجب جميع العنامبر الواقعة في منطقة متحددة من شاشة العرض ،

#### إزاحة

shift

ابدال الرمسسز المدخل مر النهاية الطرفية إلى الماسس بواسطة مفتاح خاص بالإزاحة في لوحة المقاتيح ،

٧- تحريك جآنبي بخطوة أو أكثر

## مُمْنَخُم عاكس للإشارات sign reversing amplifier

جهاز لعكس الإشارة الفلطية الخارجة وتضخيمها ويسمى أيضاً sign-changing amplifer, inverting amplifier

### دوائــرالسليكــون فـوق الياقوت

Silicon-on-Sapphire (SOS) circuitry

دوائر مصنعة باستخدام تكنولوجيا ترسيب شريحة رقيقة من السيليكون أحادى البلورة على قاعدة من الياقوت الاصطناعي. وتتميز هذه الدوائر بصغر حجم ألمادة شبه الموصلة وعزل الوحدات على الشريحة عزلاً تاماً. مما يؤدي إلى سرعة الأداء والأقلال من تأثير الإشعاع.

#### سيلك

#### SILK

مصطلح للدلالة على أربع تقنيات للأدوات البينية للحاسب وهى الكلام ( speach )، المام المور (image )، اللغة language المعرفة ( knowledge ) . المصطلح الأجنبى . مكون من بادئات هذه الكلمات.

#### طول الإشارة

signal distance

عدد الخانات المتناظرة المختلفة البيتات في كلمتين ثنائيتين متساويتي الطول .

## معدُّل الإشارات

signalling rate
معدّل إرسال إشارات فى قنوات
الاتصال ووحدته بيتة فى
الثانية.

#### تحليل البمسمة

signature analysis

طريقة لتحديد العطل في الدوائر المنطقية تعتصد على تغذية الدائرة بمجموعة متتابعة من الإشارات وتحليل الإشارات الخارجة التي تعرف بالبصمة .

#### بيتة الإشارة

sign bit

رقم ثنائی (بیتة ) یحدد إشارة مقدار ما ،

#### تسجيل خروج

sign off = log out

( log out : انظر )

#### تسجيل دخول

sign on = log in

( انظر: log in )

#### محاكاة

#### simulation

وضع برنامج على الحاسب يجعله يحاكى مسلك نظام ما . ومن أمثلته برامج محاكاة نظم المرور والاتصالات والقدريب على قيادة الطائرات .

#### المحاكي

simulator

نظام يقوم بعملية المحاكاة .

#### روتين محاكاة

simulator routine

روتين للترجمة مصمم بحيث يسمع بتشغيل برامج معدة لنوع معين من الحاسبات لنوع آخر.

مشغّل متعدد وحدات مشغّل single instruction multiple data processor (SIMD processor)

حاسب يتركب من عدة وحدات تشخيل يتم تغذيتها بسلسلة واحدة من التعليمات تُنفَّذ على مجموعات مختلفة من البيانات.

#### دائرة ضبط مفرد

single shot circuit دائرة تضبط الإشارة الداخلة غبر المطابقة للمطلوب لتشغيل جهاز ما مرة واحدة كلما احتاج الأمر لذلك .

## مشغّل متعدد وحدات التشفيل

#### S I M D processor

single instruction : انظر ) ( multiple data processor

#### أحادية الاتجاه

simplex = half duplex وصف لؤصلة مادية أو منطقية بين نقطتى اتصال تنقل البيانات في اتجاه واحد فقط .

( انظر : ثنائية الاتجاه

(duplex

#### الإرسال البسيط

simplex mode أسلوب لإرسال البيانات في اتجاه واحد .

#### إرسال مقرد

simplex transmission نظام لإرسال البسيانات بين نقطتين في اتجاه واحد .

#### سيميولا

simula

لغة من لغات البرمجة مناسبة لكتابة برامج المحاكاة وهى تشبه لغة "الجول " "٦٠" مع إضافات خاصة ،

مائلة عند العرض على الشاشية أو عند الطباعة .

#### ٧-التخالف

وصول نفس الإشارة الكهربية إلى مكانين مختلفين في دائرة تتابعية في وقتين مختلفين ، وكان من الواجب أن تصل هذه الإشارة إلى المكانين في نفس الوقت ، وأخطر أنواعه في نظم الحاسبات هو تخالف الساعة (clock skew)

#### ألة تابعة

#### slave machine

حاسب يتبع الحاسب الرئيسي فى نظام الحاسبات ، ويخصص هذا الحاسب لإنجاز مهام كبيرة محددة ،

#### بنية شرائحية

#### slice architecture

بنية لنوع من الحاسبات تتألف من عناصر مكررة من الشرائع تمثل كل منها عدداً محدداً من الوحدات الثنائية (بيتات).

## سلیب = بی بی یی

#### SLIP = PPP

برتوكول لربط الهاسب بشبكة الإنترنت باستخدام خط التليفون والمودم على التوالي والمصطلح

## تنفيذ أحادى الخطوة

single step operation

تنفيذ أمر واحد ثم التوقف قبل الأمر التالى ، أو تنفيذ جزء من الأمر فى نبضة واحدة ثم التوقف قبل استكمال تنفيذ الأمر ، ويستخدم هذا الأسلوب لتشخيص العيوب فى المكونات المادية أو اكتشاف الأخطاء فى البرامج .

#### برنامج تطبیقی تتابعی single-thread application program

برنامج تطبيسقى فى نظم الاتصالات له القدرة على تنفيذ متطلبات الحصص المتعددة الواحدة تلو الأخرى ويتطلب هذا البرنامج عمليات متزامنة بحيث لا تُسنأنف عملية جديدة قبل الانتهاء من السابقة .

## كود هيكلي

#### skeletal code

الهيكل الأساسى لبرنامج ما يتضمن التعليمات العامة دون تفاصيل أو عناوين فعلية

#### ١-الانحراف

#### skew

الانحــراف عن الصـورة المستطيلة وفية تظهر الحروف

العناصر فيها بين ١٠ و ١٠٠٠. ( انظر : تجميع متوسط ( medium scale integration (M SI)

#### برنامج ذكى

smart bot (agent)

برنامع يقوم آليا بتنفيذ عمليات معقدة في محيط متشابك وغير محدد، وكلمة (bot) مشتقة من كلمة (robot) أي الروبوت.

#### تلطيخ

smudge

ظهور بقع خارج حدود الأشكال أو الحروف المطبوعة .

#### بنية شبكات النظم

SNA = Systems Network Architecture

بنيسة اتصالات شائعة الاستخدام طورتها شركة أى بى إم ( IBM ) عام ١٩٧٤ لحاسباتها الرئيسية لتعريف وظائف المشبكات ولتحديد القواعد القياسية الموحدة لتمكين الطرز المتوافقة المختلفة من الحاسبات تبادل ومعالجة البيانات . وتعتمد

مكون من بادئات كلمات العبارة الإنجليزية

Serial in Line Internet Protocol

( modem انظر : مودم )

الإرسال التجميعي الموقوت slotted AlOHA

رسائل مصنفه تُجمع ، ويَبُثُ كل منها نظام لبث حزم الرسائل المصنفة طبقا للمستخدمين في مواقيت محددة .

المسح التليفزيوني البطيء slow scan television

استخدام المعالج الدقيق في إرسال الإشارات حاملة الصور للهواة بمعدل ١٠٠٠/١ من اتساع النطاق الترددي المستخدم في الإرسال التليفزيوني العادي.

نظام تومیل بینی = اسکزی small computer system interface = SCSI ( انظر: اسکزی SCSI

تجميع صغير

small scale integration (  $S\ S\ I$  )

طريقة لتجميع الدوائر الإلكترونية على رقاقة (chip) بكثافة صنغيرة يتراوح عدد

الأخطاء وتصويبها.

## تيار مُتسلّل

sneak current

تيار كهربائى متسرب من دائرة خارجية إلى الدائرة المعينة.

#### سنوبول

SNOBOL = string-oriented symbolic language

لغة برمجية وضعتها معامل " يل " فى الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم فى المعالجة الخَطّية التتابعية ومضاهاة الأشكال.

#### نسخة زائلة

soft copy

شكل غير دائم للبيانات التى يخرجها الحاسب للكتابة على شاشة للعرض .

#### برامج الحاسب

software

مصطلح يستخدم للدلالة على جميع المكونات غير المادية لنظام الحاسب ويشحمل ذلك برامج اللازمة لنظام وهي البرامج اللازمة لتشغيل الحاسب وبرامج التطبيقات وهي البرامج الخاصة بمستخدم الحاسب.

هذه البنية أساساً على تقسيم اتصالات الشبكات إلى ٧ طبقات مُعرَّفة بواسطة المجموعة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون ( CCITT ) ، وهي حسب ترتيبها تصاعدياً من أسفل إلى أعلى :

۱-طبقة الوصلة المادية (الفعلية للبيانات physical layer

٧- طبقة ربط البيانات

data-link layer

٣- طبقة الشبكات (التحكم في مسار البيانات) network layer
 ١- طبقة نقل البيانات والتحكم في إرسالها transport layer
 ٥- طبقة التحكم في سيسر

۰- طبقة التحكم فى سليسر البيانات خلال دورتها

session layer

٦- طبقة عرض البيانات presentation layer

v طبقة تطبيقات البرامج application layer

(انظر · المجموعة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون (CCITT ,

#### إخراج فورى

snapshot dump

إخراج لأجزاء معينة من البرنامج المخزن فور اكتشاف

محددة على الحاسب، وتسمى هذه الحصرم أيضا بالبرامج الجاهزة.

## النموذج الأول لبرنامج software prototyping

نموذج أوّلى لنظام برمــجــة يسمح بفحص ومراجعة النظام.

## ضعان جودة البرامج

software quality assurance (SQA)

التاكد من أن برامج الحاسب والوثائق الملحقة بها على درجة من الجودة تناسب المهمة المطلوب أداؤها .

#### مواصفات البرامج

software specification بیان تفصیلی بمتطلبات نظام ما من البرامج ،

### أداة بزمجة

software tool

برنامج خاص يستخدم في تطوير أو إصلاح أو تحسين برامج الحاسب ، ومن أمثلت برامج كتابة النصوص والترجمة وعلاج العلل .

#### التماس البيانات

solicit operation عملية محاولة الحصول على

#### هندسة البرمجة

software engineering

الأنشطة المرتبطة بتصميم برامج الحاسب وتنفيذها وتشمل عثمليت تحليل متطلبات المستخدم وتوصيفها ثم توصيف البرامج وكتابتها بإحدى الوسائل النمطية ثم اختبار البرامج والتأكد من جودتها ، كما تشمل أيضا إدارة مشروعات تطوير البرامج والتوثيق وقياس مستوى الأداء .

#### داراليرامج

software house

مؤسسة نشاطها الرئيسى إنتاج البرامج للحاسبات أو المساعدة على إنتاجها بتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية وتحليل النظم وتصميمها .

## دورة حياة البرنامج

software life-cycle

الأطوار التى يمر بها برنامج ما بدءاً من تصميمه وتنقيمه وتنفيذه وتطويره حتى الاستغناء عنه.

## حزمة برامج

software package

طقم من البرامج السابق تحضيرها لتنفيذ تطبعقات

نص البرنامج

source listing = progrram listing

(انظر: program listing)

#### برنامج المسدر

source program

برنامج يكتب بلغة المصدر ثم يحسوله المتسرجم إلى برنامج وسيط.

## حثالة البريد الإلكتروني

spam

رسائل إلكترونية عارضة غير ملائمة ، تُرسل عبر الإنترنت إلى عدد كبير من المجموعات الإخبارية أو المستخدمين رغمًا عنهم .

#### الباع

span

الفرق بين أكبر وأصغر قيمتين لكمية ما على طول مداها .

#### شجرة رابطة

spanning tree

شجرة تربط بين جميع عقد

بيانات من محطة محلية ذات اتصال ثنائى متزامن أو ما إلى ذلك ونقلها إلى الذاكرة المؤقتة لنظم الاتصالات.

#### دوائر من الجوامد

solid state circuitry

دوائر ماركابة من عناصار مجمعة على رقاقة واحدة من أشباه الموصلات .

#### القرز

sorting

ترتيب المعلومات تصاعدياً أوّ تنازلياً على أساس معين للفرز .

#### لغة المصدر

source language

اللغة الخاصة التى يكتب بها البرنامج ثم يحولها المترجم إلى لغة وسيطة .

#### لغة الأصل

source language

لغة برمجة يتعدر على الحاسب معالجتها مباشرة ويلزم ترجمتها إلى لغة يقبل الحاسب التعامل معها .

#### تحليل طيفي

#### spectral analysis

تحليل الترددات التى تكون إشارة ويكون ذلك عادة باستخدام "تحويل فورييه".

(Fourier transform)

#### سبلاين

#### spline

دالة من الدرجة النونية مكونة من عدد من كشيرات الحدود متصلة عند نقط محددة تعرف بالعقد وتستخدم بكثرة في تطبيقات الرسم بالحاسب .

#### شاشة مجزأة

#### split screen

شاشة يعامل جنزءاها العلوى والسنفلى أو الأيمن والأيسار على أنهما شاشتان منفصلتان بحيث يعرض في كل جزء منهما برنامج أو ملف مستقل .

#### عملية جزئية

split - word operation
عملية تُجرى على أجزاء من الكلمة دون التأثير في بقية الأجزاء .

( انظر : كلمة word )

## مصغوفة قليلة الكثافة (مخوخة )

sparse matrix
مصفوفة معظم عناصرها
أصفار .

#### الجمعية التعاونية لتقييم أداء النظم

SPEC = system performance evaluation cooperative

جمعية تعاونية دولية محايدة أنشئت عام ١٩٨٨ تصدر نشرات ربع سنوية بنتائج اختبارات قياس وتقييم مستوى آداء المختلفة .

## جدول للرموز الخاصة (نظم الاتصالات)

special characters table (SCT)
قائمة من الرموز المصحمة
لأجهزة المدخلات أو المخرجات أو
كليهما لكل نهاية طرفية في
النظام .

#### استطلاع نوعي

specific polling

أسلوب للجدولة يُتَّبع فيه إرسال رموز معينة إلى الأجهزة الملحقة لتحرى إمكان استقبالها للبيانات.

#### ضمان جودة البرامج

SQA

software quality . انظر ) ( assurance

#### اس كيو ال

SQL

لغة للتعامل مع قوأعد بيانات العالق الأجنبى مكون من بادئات كلمات العبارة structured query language

#### مصفوفة مربعة

square matrix

مصنفوفة عدد صنفوفها يساوى عدد أعمدتها .

#### موجة مربعة

square wave

سلسلة من النبضات تَردُدُ الإشارة فيها تتابعياً بين حدين علوى وسفلى .

#### رام استاتية

SRAM = static RAM

ذاكرة تُوصتُل غشوائى لا تحتاج

لتنشيط مستمر للاحتفاظ

بمحتوياتها.

(انظر: رام RAM )

#### بكرة

spool

جسم أسطوانى يُلُف عليتُ الشريط المغنطيسي أوالورقى شريط الطباعة .

#### عملية التوزيع

spooling

عملية نقل البيانات إلى مخزن وسيط بهدف توصيلها في الوقت المناسب إلى وحدة طرفيية أو بهدف تجميعها لإرسالها دفعة واحدة إلى هذه الوحدة .

## مُبَدُّل حُزم متتالية

SPX = sequenced packet exchange

بروتوكول اتصالات خاص بنظام نت وير يُستخدم للتحكم في نقل الرسائل عبر الشبكة ، ويضمن وصول الرسائل كاملة وسليمة. مستخدمًا بروتوكول ( IPX )

كما يُستَخدم في برامج التطبيقات لإتاحة تفاعل خادم - منتفع ، نظير - إلي -نظير بين الأجهزة التي تشكل نقاطًا على الشبكة .

(انظر: خادم / منتفع client,server ، نظیر-إلي -نظیر peer-to-peer )

#### تحضير مرحلي

تجميع صفير

SSI

(انظر:

small scale integration

استقرار

stability

 ۱- في التحليل العددي : عدم تأثير أخطاء التقريب في دقة الحل ،

Y- في الدوائر الكهربائية: حدوث تأثير محدد في خرج الدائرة عند حدوث تغيير عشوائي في الإشارات الداخلة. وتوصف الدائرة بأنها مستقرة إذا عاد خرجها إلى قيمت الصحيحة بعد فترة زمنية محددة من عودة الإشارات الداخلة إلى القيم المسموح بها .

رُميَّة

stack = LIFO

( انظر : last-in-first-out

تشخيل الرمئة = معاصلة الرمئة

stack processing =
stack manipulation

استعمال رصعة مضعوطة مكونة من داترة كـذاكـرة للبـرامج والبيانات. staging

نوع من عمليات التوزيع تُنْقَلُ فيه البيانات المخزونة على شريط مغنطيسي إلى قرص للإسراع في عملية التوصل إليها فيما بعد .

مرجية سألمية

staircase waveform

إشارة تتغير قيمتها بدرجات محددة فيما بين حدين علوى وسعفلى وقد تكون الدرجات متساوية أو غير متساوية .

مستقل

stand alone

صنفة لحاسب يمكن أن يعمل وحده دون حاجة لتوصيله بحاسب آخر .

معیار - عیاری

standard

أداة أو برنامج نمطى حددت مواصفاته بموجب اتفاقية قومية أو دولية . ويستخدم المصطلح الأجنبي أيضا صفة لهذه الأداة أو البرنامج .

تنميط

standardization

وضع مواصفات قياسية قومية أو دولية لجهاز أو دولية لجهاز أو للبرنامج حاسب أو لطرق اختبار الأجهزة والبرامج .

المضتلفة للدوائر التتابعية ( sequential circuits ) تُوَضَّع فيه كل حالة من حالات الدائرة والحالات التي تتبعها عند حدوث تغيير في دخل الدائرة .

#### تخصيص استاتى

static allocation

تضصيص حين في ذاكرة
الحاسب لعملية ما بحيث لا يمكن
تغييره أثناء تنفيذها .

## هيكل استاتى للبيانات static data structure هيكل للبيانات لا تتغير خصائمه التنظيمية مع الزمن .

تحلیل إحصائی statistical analysis جمع بیانات عددیة متغیرة وتنظیمها وکشف دلالاتها ،

#### الإحصاء

#### **Statistics**

علم يتناول تجميع البيانات الخاصة بمجموعة من الأشياء أو الظواهر وتنظيمها وكشف دلالاتها ، ويعنى المصطلح أيضاً الإحصائيات الخاصة بهذه البيانات .

## شبكه نممية

#### star network

تشكيل بسيط لشبكة حيث تتصل كل الأطراف مباشرة بموضع مركزي وحيد .

#### مخطط خالات

state diagram رسم تخطيطى لجدول الحالات (انظر: جدول الحالات

( state table

#### عبارة

#### statement

الوحدة التى يتكون منها برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة رفيعة المستوى . .

## مُسجِّل الحالات

#### state register

مسجل في وحدة التشغيل المركزية يحتوى على عدد من البيتات يخزن في كل منها بيان من ناتج آخر أمر تم تنفيذه وما إذا كان هذا الناتج صنفراً أو سالباً أو زائداً عن الحد وما إلى ذلك .

#### جدول الحالات

state table جــدول يبين الحــالات

٢- عملية تخصيص حَيِّز خزن
 لعملية ما .

#### غزائة مساندة

storage, backing

backing storage : انظر )

## جَليه تخزين

storage cell

امعفر عنصر مادى للتخزين .
 ۲ -جزء المفزن الذى يحتوى على
 وحدة بيانات واحدة (بيت أو رمز).

## مَخْزن قابل للتبديل

storage, changeable

أداة تخرين إصافية يمكن

تبديلها كالأشرطة والأقراص
المفنطة.

#### تكثيف التخزين

storage compacting

أسلوب للتخزين المُكثف يُتَبع
في الأجهزة مستعددة البرامج
لتوفير أكبر مساحات ممكنة في
الذاكرة تُتاح لبرامج أخرى.

#### أداة خزن

storage device أُداة يمكنها الاحتفاظ بالبيانات

#### حالة جارية

status, active
. اعملية جار تنفيذها

#### حالة متوقفة

status, inactive وصف لعملية توقف تنفيذها لعدم توافر ما تحتاجه من إمكانيات .

#### دليل الحالة = دليل الوضع status word

كلمة برمجية تتضمن معلومات عن حالة الوحدة الطرفية .

## عملية عشوائية

stochastic process

عملية تتم على مجموعة من القيم المقدرة تتغير عشوائياً مع الزمن مثل تعداد السكان.

## خُزن

storage

الاحتفاظ بالبيانات بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد ويعنى المصطلح أيضا مخزن store .

## تخميم الغُزُن

storage allocation
١- حير الخرن الذي يخصص العملية ما .

#### خزن وإرسال

store and forward

طريقة لنقل الرسائل في شبكات الحاسبات يتم فيها خزن الرسالة المراد نقلها في عقدة ما حتى تتاح الفرصة لإرسالها إلى العقدة التي تليها، ويتكرر ذلك عند كل عقدة من عقد المسار المناسب حتى تصل الرسالة إلى غايتها المقصودة .

#### زمن الاسترجاع

store cycle time أقصر زمن لاسترجاع بيان من الذاكرة .

#### جدول (مجرى)

stream

بيانات مستمرة التدفق بمعدل ثابت من خلال شبكة للنقل .

#### الشريط الدفاق streamer = streaming tape transport

(انظر،

streaming tape transport

## جهاز الشريط الدفاق

streaming tape transport

جهاز لُضرن البيانات في

شرائط مغنطيسية يقرأ ويكتب
بسرعة كبيرة فلا يتوقف فجأة

بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد، ومن أمثلتها ذاكرة أشباه الموصلات وأجهزة الأقراص المفنطيسية وأجهزة الشرائط المغنطيسية .

#### عنصر خزن

storage element

عنصس يمكنه خسزن وحندة معلومات ثنائية القيمة عادة ، ومن أمثلتها الدائرة الإلكترونية الثنائية الاستقرار أو العناصر المغنطيسية أو الضوئية الثنائية الاستقرار .

#### مستودع الخزن

storage pool

مساحات الخزن التي لم يتم تخصيصها لأى عملية والتي يستمد برنامج التخصيص منها متطلبات الخزن للعمليات الجديدة.

#### حماية الفزن

storage protection

إجراءات تضمن وصول العمليات إلى البيانات المخزنة بطريقة سليمة ،

مفزن = غُزنْ

store = storage ( storage : : انظر )

إليه ككل أو الرجوع إلى مركباته كل على حده .

#### كعب روتين

stub

مركبة بديلة تستخدم مؤقتاً فى برنامج لرفع كنفاءته كاستخدامها فى برامج الترجمة.

#### قلم خسوشي

stylus input device

أداة كهرضوئية عالمية الحساسية على شكل قلم تستعمل لإدخال البيانات فى وحدات العرض المرئى بتصوبيها نحو النقاط المطلوب إدخالها.

#### طابعة بالأسنة

stylus printer

طابعة يمثل بها كل حرف بنمط من النقط الناتجة من نقرة سن أو مجموعة من الأسنة المتحركة على سطح ورقة الطباعة .

#### برنامج فرعى

subroutine

برنامج يؤدى جزءاً من العمل الكلى المطلوب من البرنامج الرئيسى ، ويمكن استدعاؤه عند أى نقطة من البرنامج الرئيسى كلما دعت الحاجة، وبعد تمام تنفيذه يستأنف الحاسب تنفيذ البرنامج الرئيسى من بعد نقطة

عند نهاية العملية ، ويستلزم ذلك المادة ضبط نقطة التوقف بعد كل عملية ، ويستخدم هذا الجهاز عادة لعمل النسيخ الاحتياطية من المنطيسية .

#### سلسلة

string

أى منظومة حروف أحادية الأبعاد ،

#### مخطط وثيق الاتصال

strongly connected graph
مخطط به مسار متجه بین أی
عقدتین ،

#### البرمجة التركيبية

structured programming

أسلوب يُتَــبع فى تطوير
البرامج ، وفيه يقسم الموضوع
المطلوب برمجته إلى جزئيات ،
وهذا الأسلوب يقلل من احتمال
الخطأ فى البرنامج الناتج ويجعله
أكثر وضوحاً.

## متغير تركيبي

structured variable

نوع من المتغيرات في لغات البرمجة ، يتركب من وحدات بيانات بسيطة أو من متغيرات مركبة أخرى ، ويمكن الرجوع

ويتركب كل حد فيها من عدد من المتغيرات المعطوف بعضها على تعض تعملية " واو ' ٠ (انظر ، مضروب المجموعات

(product of sums

#### حاسب فائق

supercomputer

نوع من الحاسبات ذو قوة عالية يستطيع أن ينفذ عشرة ملايين عملية عائمة العلامة أق أكثر في الثانية الواحدة .

#### نوس فائق

super NOS

نظام مهجن لتشغيل الشبكات وإدارة تدفق البيانات بها ، بإمكانات "نت وير"، "يونيكس وير " معًا لدعم بيئات مختلفة من شبكات الحاسب.

(انظر:نت ویر nelware) ، unixware يونيكس وير نوس Nos )

#### المشرف

supervisor

جزء من برنامج التشغيل يوجد بصفة دائمة في ذاكرة الحاسب يشرف على العمليات الرئيسية للحاسب كالإدخال والإخراج والمشاركة الزمنية وإدارة وتنظيم ذاكرة الحاسب ،

الاستدعاء ، ويمكن وضع البرنامج الفرعى لخدمة برنامج رئيسسي واحد أو لخدمة مجموعة من البرامج بشكل عام ،

#### منظومة

subscripted variable = array (انظر: منظومة array)

## طراح

subtractor

وحدة إلكترونية تقوم بحساب الفرق بين عددين ٠

#### طقم

suite

مجموعة من البرامج مرتبط بعضها ببعض تؤدى عملا متكاملا.

#### مجموع اختبارى

sum check = check sum( checksum · انظر )

### مجموع حواصل الضرب sum of products (SOP)

أحد شكلين قانونيين يمكن التعبير بأي منهما عن أي دالة بوليانية توصف فيه الدالة بمجموعة من الحدود مضافأ بعضها إلى بعض بعملية (أو)

#### مبادلة

#### swapping

طريقة لتنظيم التعامل مع الذاكرة الرئيسية للحاسب بنقل البحيانات منها إلى الذاكرة الاحتياطية وبالعكس يحسب الحاحة .

#### مبادلة الذاكرة

swapping, memory

تبادل البسرامج بين ذاكسرة الحاسب والوحدات المساعدة بقصد الاستغلال الأمثل للذاكرة .

#### دليل

#### switch

متغير تُحدد قيمته مساراً معيناًمن بين عدة مسارات متفرعة وذلك في عملية تخطيط البرامج وكتابتها .

### شبكة تبادل الرسائل

switched - message network
شــبكة نقل الرسائل أو
البيانات من حاسب لآخر بين
المشتركين فيها.

#### مفتاح إلكتروني

switch, electronic

أداة إلكترونية لفتح دائرة كهربائية أو إغلاقها .

#### برنامج الإشراف

supervisory program

برنامج رئيسسى بالذاكرة للتحكم في الإدخال والإخراج ووظائف البرمجة المتعددة والمشاركة في الوقت.

#### مراقبة

surveillance

مراقبة مُشفِّلى الحاسب حتى لا يتجاوز أى منهم الوقت المخصص له لاستخدام الحاسب.

#### برنامج مراقبة

surveillance program

برنامج أمنى يراقب بعض مصادر الحاسب لاكتشاف أى محاولة لسوء استخدام هذه المصادر أو قراءة بعض المعلومات بغير وجه حق .

#### حالة معلقة

suspended state

حالة معالجة عقدة في شبكة اتصالات تحتفظ ببرامج لا يمكن متابعة تنفيذها إلا بوصول تتائج برنامج آخر.

#### مصنفوفة متطورة لعرض الفيديو

SVGA = super video graphics array

(انظر :مهایئ فیدیو video adapter

الاسم الرمسزى عند ترجسسة البرنامج .

#### لغة رمزية

symbolic language

لغة تُعَرَّف فيها عناوين البيانات والأوامر والوحدات الطرفية. وما إليها بأسماء رمزية لا بأرقام .

#### جدول الرموز

symbol table

جدول خاص بلغة برمجة معينة يحتوى على،مجموعة الرموز لهذه اللغة وما يقابلها من معان، ويحتفظ مترجم البرامج بهذأ الجدول للرجوع إليه عند ترجمة البرنامج .

#### علاقة تماثلية

symmetric relation

علاقة (ع) بين عنصرين س، ص من فئة ما فيها س ع ص تماثل ص ع س، ومن أمثلتها التساوى .

#### تزامن

synchronization

توافق بين عمليتين تنفذان في وقت واحد بحيث لا تتخطى إحداهما مرحلة ماسينة إلا بعد

#### تبديل

#### switching

تغيير حالة الوحدة الثنائية من الصعفر إلى الواحد أو من الواحد إلى الصفر -

دائرة تبديل = دائرة منطقية switching circuit = logic circuit ( انظر: logic circuit

## مقطع لفظي

syllable

وحدة تتكون من سلسله من الرموز أو من العناصر المثنائية تتألف منها الكلمة .

#### براسج مؤازرة

**Symbionts** 

براميج فرعية تؤازر البرناميج الرئيسى وتُنشأ فى الوقت نفسه لمعالجه البيانات بين أجهزة الإدخال والإخراج والتخزين.

#### عنونة رمزية

symbolic addressing

نظام عنونة يُمثل العنوان فيه باسم رمزى يدل عادة على ما فى العنوان من بيانات ، ويتم حساب القيمة الرقمية للعنوان من هذا

#### تجمع متلازم

#### syndrome

مجموعة منتظمة من الرموز المورد في مرحلة متوسطة داخل خُوارزم فِك الكود لكود تصحيح الأخطاء وتستعمل في مرحلة لاحقة لتصحيح الأخطاء في الإشارة المستقبلة.

## علم التراكيب ( علم النحو ) syntax

قسواعد ترتيب الكلمسات والعناصر المكونة للأوامر فى لغة الحاسب .

#### مترجم لفظى

syntax-directed compiler مترجم يعمل بقواعد تركيب الجسمل فسقط دون النظر إلى معانيها أي دون تحديد للإجراءات التي يجب تنفيذها عند ظهور تراكيب لغوية معينة .

#### خطأ تركيبي

syntax error

الخروج عن إحدى قواعد تركيب الجمل في لغة الحاسب.

## كود نُسنَقى

systematic code

كود رسالة تفصل كل كلمة كود إلى "ك" من رموز المعلومات وإلى (ن -ك) من رميوز

وصول الأخرى إلى نقطة بعينها و

#### مزامن

#### synchronizer

جهاز خزن ذو سرعات تشغيل متعددة يستخدم كوحدة خزن · ناقلة للبيانات للتوفيق بين مجموعة من الوحدات تعمل بسرعات مختلفة ،

#### دائرة متزامنة

#### synchronous circuit

نوع من الدوائر المنطقية يعمل تحت تحكم سلسلة من النبضات تصدر من ساعة وتحدث تغيرات في الدائرة متزامنة أو مرتبطة بعلاقة زمنية محددة .

## رام دينامية متزامنة

synchronous DRAM ذاكرة توصلُ عشوائى لها نفس سرعة المشغل الدقيق مما يتيح لها نقل البيانات بنفس المعدل . ( انظر : رام RAM )

#### نقل تزامني

synchronous transmission

أسلوب لنقل البيانات بين الحاسبات فى شبكة يشترط فيه التزامن بين المرسل والمستقبل.

من مجموعة من المتطلبات إلى نظام تصقيق هذه المتطلبات ، ويتم التصميم عادة على مرحلتين وهما :

## (أ) التـصـمـيم البنائي عالي المستوى

high level architectural المختص بالأقسام الأساسية design للنظام وبتصديد أدوارها والعلاقات بينها.

(ب) التصميم التفصيلي detailed design المختص بالتركيب الداخلي لكل قسم.

#### بنية شبكة النظم systems network architecture (SNA) (انظر بنية شبكات النظم SNA)

## مراصفات النظام

system specification
مجموعة المتطلبات التي
تحددها عملية تحليل نظام ما.
وتستخدم كأساس لتصميم هذا

النظام .

برامج النظم

#### systems software

مجمعه البرامج اللازمة لتشغيل الحاسب دون نظر إلى ما يُطلب منه من تطبيقات .

التحقق وتطابق رموز المعلومات نظائرها في الرسالة قلبل التكويد . وبذلك تقتصر عملية التكويد على إضافة (ن - ك) من رموز التحقق إلى الرسالة .

#### تعريف النظام

system definition

مجموعة الوثائق التي تبين تفامسيل نظام قائم أو نظام مقترح .

#### سجل النظام

system log

ملف بيسانات تخسزن به معلومات عن الوظائف الخاصة وبيانات التشغيل والأوامر والرسائل المرسله من وإلى مشغلى الحاسب.

#### تحليل النظم

systems analysis

دراسة الأنشطة والإجراءات والمعاملات المتعلقة بنظام ما وتحديد المتطلبات التي يجب أن يستوفيها النظام وذلك كله من أجل التوصل إلى أنسب أسلوب لميكنة هذا النظام على الحاسب.

تصميم النظم

systems design العمليات المؤدية إلى الوصول

#### رمز الجدولة

tab = tabulation character

رمز للتحكم فى وضع البيانات
على شكل جدول . ويحدد هذا
الرمز بدء كل عمود فى الجدول .

#### ا- تحویل جدولی table look-up ( TLU )

استخدام جدول لتحويل قيم مجموعة من البيانات إلى قيم أخرى مناظرة لها .

#### ٧- شحص جدولي

طريقة بحث فى جدول لتعيين العناصر ذات الصلة بمفتاح محدد.

#### لوحة إدخال

tablet

جهاز لإدخال الأشكال البيانية فى الحاسب عن طريق تحريك قلم إلكتمرونى على سطح ثنائى الأبعاد،

#### لفة جدولية

tabular language

البرمجة على هيئة جداول قراءات تُؤدِّى وظيرفة لغات البرمجة الموجهة لحل منشاكل معينة .

#### رمز الجدولة tabulation character = tab

(انظر tab)

#### وسمة

tag

علامة تميز بعض العناصر في هيكل البيانات للدلالة على أن هذه العناصر تمت معاينتها .

## بنية مَوْسومة

tagged architecture

بنية للحاسب يضاف فيها بيتات لكل كلمة يغرض تمييز نوع الكلمة أو وظيفتها أو كليهما، وتستخدم في المقام الأول في نظم تأمين الحاسبات.

#### نظام تتابعي

tandem system

نظام يرتبط فيه الحاسب المركزى تتابعياً بواحد أو أكثر من الحاسبات المساعدة.

## وحدة تشغيل شرائط

tape unit = tape drive

( tape drive : انظر)

## برنامج تطبيقى بينى للتليفون

TAPI = telephony API

جرزء من بنية نظام ويندوز المفتوح يتيح التومنُل إلى خدمات الصوت على الماسب الفادم والتشغيل المشترك بين الحاسبات الشخصية والمعدات التلفونية.

( انظر : برنامج تطبیقی بینی ) ( API

#### شغلة

task = job

(انظر: job)

#### تحصيل حاصل

tautology

۱- تكرار لا داعى له لفكرة ما بصياغات أخرى.

بسيست بسرى، ٢- قانون فى المنطق يُمكُن من البرهنة باستخدام قواعد خاصة على أنه لا يستبعد أية إمكانية منطقية .

## وحدة تشغيل شرائط

tape drive = tape unit

جهاز لإدارة الشرائط
المغنطيسية أو الورقية به
رؤوس للقراءة والكتابة وذلك
لتسبجيل البيانات أو
استرجاعها.

#### مبيغة الشريط

tape format

صيغة لتسجيل البيانات على الشريط المغنطيسسي تمكن من تعرفها واسترجاعها بطريقة متفق عليها ،

#### مقدمة الشريط

tape header

شارة مسجلة في مقدمية الشريط المغنطيسي لبيان بدء تخزين البيانات عليه .

#### علامة بداية الشريط

tape marker, beginning علامة تُلصق على بداية الشريط المغنطيسي لتوضيح بدايته.

#### علامة بالشريط

tape mark

إشارة خاصة تسجّل على الشريط المغنطيسى تفصل بين وحدات البيانات المراد تخزينها ولا تمثل أي بيانات .

الفيديو.

# بروتوكول التحكم في الإرسال TCP

بروتوكول وكالة أبحاث برامج الدفاع الأمريكية يستخدم لاتصال الحاسبات ونقل ملفات البيانات، وقد شاع استخدام هذا البروتوكول في شبكات الحاسبات، والمصطلح الأجنبي ماخوذ من الحروف البادئة transmission control

## بروتوكول التحكم في الإرسال = بروتوكول الإنترنت

protocol

TCP/IP=Transmision Control Protocol/Internet Protocol

بروتوكول للإرسال الموجه مصمم للعمل مقترناً مع بروتوكول الانترنت حيث يُمكُن المستخدم من إرسال البيانات أكثر من بروتوكول تحكُم في أكثر من بروتوكول تحكُم في أجهزة الاستقبال والإرسال للحاسب المُضيف . ويتفاعل بروتوكول التحكُم مع بروتوكول بروتوكول التحكُم مع بروتوكول "وصلًا".

ملريقة التّرمثُّل عن بعد TCAM = telecommunications access method

طريقة التوصيل التي تتيح البرامج التطبيقية للمستخدمين عند محطات نائية.

## قناة اتصالات ( تي كاريَر ) T-carrier

خدمة اتصالات تعمل بنظام التجميع الزمني -time multi ) ( plexing على مسار تجميعي عام . وتُقُدم هذه الخدمة على أربع مستويات على النحو التالي : T-1 : سرعة نقل ١,٥٤٤ ميجا بيتة في الثانية و ٢٤ قناة صوتية .

T-2 . سرعة نقل ٦,٣١٢ ميجا بيتة في الثانية و ٩٦ قناة صوتية .

T-3 : سرعة نقل ٤٤,٧٣٦ ميجا بيتة في الثانية و ٦٧٢ قناة صوتية.

T-4: سرعة نقل ۲۷٤,۱۷٦ ميجا بيتة في الثانية و ٤٠٣٠ قناة صوتية. ويمكن في كل من هذه القنوات تجميع عدد معين من القنوات الصوتية الأعلى الصوتيات ذات النوعية الأعلى كالموسية وكذلك نقل بيانات

نصوص ورسوم بسيطة عبر شبكات تليفزيونية لتظهر على أجهزة تليفزيونات المشتركين ،

#### كاتبة عن بعد

teletypewriter = teleprinter

( انتظار : teleprinter )

تلنت

telnet

۱- شبكة تستخدم التبديل
 الحزمي في نقل البيانات .
 ( انظر ، تبديل حزمي

( packet switching

7- أسلوب متفق عليه للتوصلُ الله البيانات الموجودة في الحاسب المستضيف عبر شبكة الحاسبات من أي جهازمُزود للمبروتوكول التحكُم في الإرسال. (انظر الحاسب المستضيف host computer ) التحكم في الإرسال المتحكم في الإرسال التحكم في الإرسال التحكم في الإرسال TCP/IP)

#### لوحه نسخ

template

لوحة خاصة بها فتحات على هيئة أشكال أو رموز لنسخها في خرائط تدفق البيانات والعمليات.

#### مضاعفة بتقسيم الزمن DM

(انظر:

(time division multiplexing

المداولة عن بعد tele-conferencing

وسيلة لتبادل المعلومات بين مجموعة من الأشخاص في أماكن مختلفة باستخدام الحاسبات وشبكات نقل البيانات .

خادم تليفوني

telephony server

أحد أجهزة الشبكة ، يتم تجهيزه بالمعدات اللازمــة لربطه مع محبَّمًات التليفونات ، مما يتيح لمستخدمي الشبكة الوصول للخدمة التليفونية عن طريق حاسباتهم الشخصية .

(multiplexer مجمع)

كأتبة عن بعد

teleprinter = teletypewriter
جهاز شبيه بالآلة الكاتية
الكهربية له وسيلة اتصال
بالحاسب بحيث يمكن طبع
البيانات عليه من الحاسب أو
إرسالها إليه .

تلفزة النصوص (تليتكست) teletext نظام لبث البيانات في شكل

#### نظام ترقيم ثلاثي

ternary numbering system فظام ترقيم أساسيه رقم (٣) يستخدم الأرقام صنفر، واحد، الثنين فقط .

#### إختبر ودونن

test and set

أمر من أوامر الحاسب باختبار قسيمة مخزونة فى مسجل وتغييرها إذا لزم المال ، ولا يجوز تجزئة هذا الأمر عند التنفيذ إلى خطوتين ، ويكشر استخدام هذا الأمر فى تطبيقات السيمافور ،

(انظر:سيماقور

(semaphore

#### تختة اختبار

test bed

إطار مهيا لاختبار نظم معينة يتكون عادة من برنامج محاكاة يمثل الإجــراءات والظروف المختلفة للنظام المراد اختياره .

#### بيانات اختبار

test data

عينة من بيانات يتم إدخالها إلى نظام ما للتأكد من صحة انجاز هذا النظام للعملية المكلف بها .

ويطلق المصطلح أيضا على البرامج التي تؤدي هذه الوظيفة.

#### نهاية طرفية

terminal

جهاز لإدخال البسيانات إلى الحاسب بواسطة لوحة مفاتيح أو لإخسراجها منه بأداة عرض كالشاشة أو الطابعة ، والنهايات الطرفية نوعان أحدهما له القدرة على تخزين البيانات وتشغيلها داخله ويسمى بالنهاية الطرفية الذكية (intelligent terminal) والآخر ليس له هذه القدرة ويسمى بالنهاية الطرفية غير ولسمى بالنهاية الطرفية غير ولسمى بالنهاية الطرفية غير (dumb terminal).

#### انتهاء

termination

انتهاء المهمة المطلوبة من شغلة أو إيقاف الشغلة قبل نهايتها المتوقعة ،

#### منطق ثلاثي

ternáry logic

نوع من المنطق تأخذ فيه المتغيرات قيمة واحدة من ثلاث قيم ويتميز عن المنطق الثنائي باحتياجه إلى عدد أقل من البوابات المنطقية ووحدات التخزين .

#### اختبار

testing

عملية للتأكد من صحة انجاز نظام ما للمسهام المكلف بها باستخدام عينة من بيانات الاختبار .

#### تشغيل للاختبار

test run

تشغيل نظام ما باستخدام عينة من البيانات بغرض اختبارها .

#### محرّر النصوم

text editor

برنامج لإدخال البعانات وتعديلها وعرضسها في شكل نصوص مقروءة ،

#### معالجة النصوص = معالجة الكلمات

text processing = word processing

( word processing : انظر )

#### تعثيل التضاريس

texture mapping

عملية رسم خريطة للتضاريس بصورة تتوافق مع هيئة العنصر ثلاثى الأبعاد ، ولها ثلاث طرق يتم اختيار إحداها طبقاً لهيئة

#### العنصر وهي:

۱- تمثیل مستور

planner mapping

يُمَتُّل بإسقاط التضاريس

كحزمة ضوئية على العناصر،
مثل إسقاط الصورة على الشاشة
بالعارضة السينمائية.

٧- تمثيل اسطواني

cylindrical mapping تمثيل التضاريس بإحداثيات

نمنيل النصباريس بإحدانيا، اسطوانية .

۳- تمثیل کروی

spherical mapping تمثيل التضاريس بإحداثيات كروية .

#### تضريس

texturing

إضافة عناصر طوبفرانية لسطح جسم ثلاثى الأبعاد لتحاكى الصورة المتكونة لشكل الجسم الفعلى .

#### إثبات النظريات

theorem proving

أسلوب نمطى لإثبات نظرية ما يستخدم فيه المنطق الرمنزى ، ويمكن برمجة هذا الأسلوب بهدف ميكنة عمليات الإثبات . وتسمى هذه البرامج مُثبتات النظريات . (theorm provers

#### إيثرنت رفيعة الكبل

thinnet (thin-wire ethernet)

شبكة إيثرنت تستخدم كبلات
محورية داخل المنشآت من النوع
الرفيع الذي يصل قطره إلى ٢,٥ بوصة . ويستخدم لمسافات في
حدود ١٨٥مترا ، بعدها تحتاج
الإشارات إلى مكرر الإشارة

. repeater

# حاسبات الجيل الثالث third generation computers الحاسبات التى تم تصميمها وتصنيعها في أوائل الستينيات وتتميز ببدء استخدام الدوائر المتكاملة ونظم التشغيل المتعددة البرمجة، وأشهر هذه الحاسبات

#### تأزم

. IBM 360

#### thrashing

وضع ينشأ فى نظم التشغيل المتعددة البرامج التى تستعمل أسلوب التخصيص الدينامى المذاكرة ، وفيه تصبح العمليات التمهيدية مجهدة بسبب كثرة البرامج ما بين الذاكرة الرئيسية والتخزين المساعد وينجم عن ذلك خفض فى كفاءه التشغيل.

#### طابعة حرارية

#### thermal printer

نوع من الطابعات يكتب
الرموز على ورق حسساس
للحرارة عن طريق التسخين
المباشر لموضع طباعة الرمز على
الورق، ومن هذه الطابعات ما
يقوم بتسخين حبر خاص ونقله
إلى ورق عادى عند موضع

### نظم شبكات التايمن

The Times network systems (TTNS)

قاعدة بيانات مركزية ونظام للبريد الإلكترونى مصمم أساسأ للمدارس وهما متصلان بخطوط تليفونية لإتاحة مصدر إضافى للمناهج والمقررات الدراسية الخاصة . والاسم منسوب إلى صحيفة التايمز اللندنية .

#### ایثرنت سمیکهٔ الکبل داده داده داده ا

thicknet (thick-wire ethernet)

شبكة إيشرنت تستخدم كبلات
محصورية من النوع السحيك
المستخدم في التوصييلات
الرئيسية إلى مسافات تصل إلى
مده متر ، وتتفرع منها شبكات
إيشرنت رفيعة الكيل.

#### معدل التشغيل

#### throughput

مقياس لقدرة الصاسب على التشغيل يتحدد بعدد الأوامر المنفذة في الدقيقة أو بعدد الشغلات في اليوم أو بغيرهما ، وإذا استُخدم المصطلح للتعبير عن معدل نقل البيانات بين الحاسب وملحقاته سمى معدل الفرج والدخل1/O throughput)

#### خط ربط

#### tie-line

قناة اتصبال خاصة تصل بين محطتين أو أكبشر في شبكة اتصالات.

#### مشفّلات وثيقة الاتصال tightly coupled processors مشغلات يتصل بعضها ببعض اتصالاً محكماً وتتشارك عادة في نفس الذاكرة .

#### قنبلة موقوتة

#### time bomb

برامج تقوم بتنفيد أوامس مدمرة مسروطة بزمن معين ، فمشلا تنفجر بعنف فجائي بعد عدد معين من التشغيلات أو في تاريخ محدد أو في وقت معين من اليوم .

#### قائمة خيطية

#### threaded list

قائمة مضاف إليها وصلات مجمعة تدعى خيوط ، تسمع بتقسيم البيانات فى ترتيب خاص لتتيح أماكن عمل محددة مثل أمر " إقرأ فقط " فى الاتجاه المضمص بالخيط .

#### تشبع

#### threading

تصدید تتابع تنفید البرامج بوضع مؤشر فی نهایة کل برنامج فیها یدل علی بدایة البرنامج الذی بلیه . "

#### خرج ثلاثى المالة

## three-state output = tri-state output

(انظر: tri-state output)

#### بوابة المبدي

#### threshold gate

دائرة منطقية يتحدد خرجها بالمقارنة بين مجموع المداخل بأوزانها المختلفة وبين قيمة ثابتة محددة مسبقاً تعرف باسم المبدي فيإذا قل المجموع عن هذا المبدي كان الخرج "صفر" وإذا زاد كان الخرج "واحد".

إحداثي الزمن . (انظر: نطاق التردد

(frequency domain

#### وحدة توقيت البدء

time initiation facility

برنامج يسمح لمشغلى الحاسب
بجدولة الأوامر لتنفيذها إما في
وقت محدد أو تكرار التنفيذ على
فشرات محددة

#### ساعة التوقيت الفلكي time of day clock

جهاز رقمى يؤدى وظيفة الساعة العادية للحاسب ويستخدم لتطبيقات الجدولة وجمع المعلومات في أوقات محددة من مصادر خارج الحاسب.

#### انتهاء وقت الانتظار

timeout

حالة انتهاء وقت الانتظار المحدد لشغلة دون إتمام العمل المطلوب مثل انتظار حدث معين أو انتظار تيسر استخدام جهاز مشغول .

#### مدة مُستردُّة

time, reimbursed مدة تشغيل الحاسب المؤجرة أو المخصيصة لمؤسسة أخرى والتي يمكن استردادها أو مبادلتها .

#### قناة تفريق زمني

time - derived channel
قناة اتصال تنتج من تجميع
الإشبارات من قنوات متعددة
بحيث تفصل كل إشارة عن
الأخرى زمنياً.

#### مُجمع زمني

time division multiplexer

نوع من المجمّعات يُجمّع فيه
عدد من الإشارات على قناة
اتصالات واحدة بحيث تقتسم
هذه الإشارات الزمن فيما بينها
وبذلك تختص كل إشارة بفترة
زمنية محددة.

#### مضاعفة بتقسيم الزمن time division multiplexing (TDM)

إرسال بيانات من مصادر مختلفة فى قناة مشتركة وذلك بتقسيم زمن الإرسال إلى فترات يخصنص لكل مصدر منها واحدة أو أكثر ، ومن أنواعها المضاعفة للتزامنة synchronous TDM والمضاعفة غير المتزامنة asynchronous TDM .

#### نطاق الزمن

time domain تمثيل لتغير قيمة الإشارة على

#### أمارة (إشارة سماح)

token

إشارة مميزة للسماح بالمرور تعاقبياً من محطة بيانات لأخرى عبر الشبكة تتكون من أربع وعشرين بيتة لتبين بداية ونهاية سلسلة تعاقبية من البيانات، وهذه الإشارة تدور باستمرار عبر الشبكة.

(انظر: شبكة حلقية بأمارة (token ring network

#### أساليب مرور بأمارة token passing procedures

أسلوب تحكّم فى تداول البيانات بين شبكات منطقة محلية باستخدام أمارة (إشارة سماح) تحدد المحطة المسموح لها بالإرسال، ويتم تمرير الأمارة من محطة إلى أخرى عبر الشبكة.

شبكة حلقية بأمارة token ring network

#### شبكة حَلْقِيَّة بأمارة

token ring network شبكة حلقية لا يُسمح لأى عقدة فيها بالإرسال إلا بعد أن تتسلم إشارة مميزة من النبضات تعرف بالأمارة .

(انظر : أمارة token)

#### مراقب التوقيت

timer, watch dog برنامج توقیت یستخدم لضبط تکرار حلقة برمجیة

#### مشاركة الزمن

time sharing

توزيع لوقت الحاسب بين مجموعة من المشغلات بحيث يبدو لكل شغلة أنها تعمل وحدها على الحاسب .

#### تجزئة الزمن

time slicing

نوع من الجدولة يُقسَّم فيه زمن تشغيل الوحدة المركزية للحاسب إلى فترات زمنية قصيرة يخصَّص كل منها لتنفيذ شغلة محددة على التعاقب .

#### مخطط توقيت

timing diagram

مخطط يبين العلاقات الزمنية لمجموعة من الإشارات المختلفة برسم تغير كل منها مع الزمن ، ومن استخداماته بيان حالات الدوائر التتابعية ،

#### شحص جدولي

TLU = table Look - up

( table look - up . انتظار )

للصحبول على متعلومات عن السلوك الدينامي لهذا النظام، ويضمعها في شكل تقرير يبين الخيطوات التمي تمنت أشناء التشغيل .

#### مسار

track

الجسرة من وسيط الخسيزن المغنطيسسى الذي يمكن الوصول إليسه بواسطة رأس القسراءة والكتابة ، وهو عبارة إما عن واحدة من الدوائر ذات المركن المشترك في القرص المغنطيسي أوعن خط مواز لحافة الشريط المغنطيسي ،

## مصفوفة متطلبات المركة traffic requirement matrix

مصفوفه يُمثلُ فيها العنصر (س، ص) حجم حركة البيانات الصادرة من س والمتجهه إلى ص، ويعبر عنه بالوحدة "حزمة معلومات في الثانية " أو بـ" مكالمة في الدقيقة ".

#### شارة المؤخرة

trailer label

منصر في نهاية سلسلة من البيانات يشمل عادة ملخصا إحصائياً لهذه البيانات .

#### تطوير تنازلي

top-down development

اسلوب لتطوير برنامج ما

بتعريف عنامسره بدلالة عناصس
اخرى أكثر بساطة ثم تكرار هذه
العملية حتى النزول إلى مستوى
عسبارات لغة البرمسجة
المستخدمة،

#### طوبولوجيا الشبكات

topology, network

فسرع من علم الطوبولوجيا يعنى بتوصيف طرق الربط بين عناصر شبكات الحاسبات -

#### لرحة تحكم باللمس

touch control panel لوحة تحكم تُشَغُّل المفاتيح فيها باللمس ،

#### شاشة لمسنة

touch screen

شاشة منصمة بحيث تميز موقع أي لمسة على سطحها . ومن خلال مثل هذه اللمسة يتمكن المستخدم من اختيار أيقونة معينة أو من تحريك المؤشر على الشاشة ، وما إلى ذلك .

#### برنامج تعقبى

trace program برنامج پراقب تشغیل نظام ما،

#### مُرسِل، مُستقبِل

transceiver

جهاز يرسل ويستقبل إشارات ومن أمتاله المضمن الفاك ... ( modem )

#### جهاز نقل البيانات

transcriber

جهاز يُستخدَم لنقل المعلومات من وسط (كقرم أو شريط ممغنط) إلى آخرن.

#### نسخ

transcription

نقل البيانات من وسط تخزين لآخر.

#### محور طاقة

transducer

جهاز لتحويل إشارة من صورة لأخرى كتحويل إشارة صوتية أو ضوئية أو ميكانيكية إلى إشارة كهربية أو عكس ذلك .

#### دالة التحويل

transfer function

دالة تحدد العلاقة بين المدخلات والمخرجات لمنظومة ما .

#### معدل النقل

transfer rate

معدل نقل البيانات بين

#### حافة ذيلية

trailing edge . الخافة الصاعدة أو الهابطة

#### التعرف بالتدريب trainable recognition

أسلوب لتصيير الرموز، يعتمد على تعرف البرنامج على أشكال الرموز المعنية ومناظرتها برموزها القياسية.

#### منناول بيانات

transacter

جهاز يتلقى البيانات من عدد من المصادر ويناولها لنظام الحاسب.

#### وحدة معاملات

transaction

عملية واحدة مترابطة تُجرى على ملف أو على قصاعدة للبيانات، ويُطلق المصطلح كذلك على البيانات الناتجة عن هذه العملية.

#### ملف المعاملات

transaction file

ملف يحتوى على بيانات مؤقتة يمكن استخدامها لتحديث ملف رئيسسى ، ويصبح هذا الملف وسيلة لاسترجاع البيانات فى حالة فقد الملف الرئيسى ،

resistor أى التوصيل من خلال المقاومة .

#### بناء منطقی بترانزستور-ترانزستور

transistor - transistor logic (TTL)

عائلة من الدوائر المنطقية تصنع على شكل دوائر متكاملة ، ويستخدم فيها الترانزستور ثنائى القطبية bipolar كعنصر أساسى للتوصيل والقطع .

#### جدول تحويل

translation table

جدول فى الحاسب أو فى نهاية طرفية يستخدم لتحويل المعلومات المشفرة من شفرة إلى أخرى لها نفس المعنى .

## رمز التحكم في الإرسال transmission control character رمز تتضعمنه الرسالة للتحكم في مسارها حتى وصعولها إلى مقصدها.

#### معدُّل الإرسال

transmission rate

السرعة التى تُنقل بها البيانات خلال دائرة ما ، وتقاس عادة بعدد الرموز أو البيانات لمى الثانية الواحدة .

جهازین ، أی عدد البسیستات المنقولة فی وحدة الزمن .

#### عنصس ذاكرة دائمة

transfluxor

عنصر تخزین مغنطیسی یتکون من مادة فیرومغنطیسیة مثقبة تهییء ذاکرة غیر قابلة للمحو.

#### مصفونة التحويل

transformation matrix

مصفوفة تستخدم لتحويل
إحداثيات متجه ما إلى إحداثيات
من نوع آخر .

#### ترانزستور

transistor

أداة إلكترونية يشبه عملها عمل الصمام الإلكتروني، تتركب من شريحة صغيرة من مادة شبه موصلة كالسيليكون أو الجرمانيوم، بها ثلاثة إلكترودات اثنان منها (وهوا الباعث والجامع) متصلان بأحد جانبي الشريحة ويتصل الإلكترود الشالث (وهو القاعدة) بالناحية المقابلة من الشريحة، ويتم المحابلة من الشريحة، ويتم الطرفين عن طريق التحكم في التيار المار بين الطرفين عن طريق التحكم في الثالث، واللفظ الأجنبي منحوت من كلمات العبارة: transmit through a

أثناء تشغيل تلك البرامج وإنشاء فرع غير مشروط لأحد برامج التشخيص أو روتين الاسترجاع.

#### الجُوْس في مخطط

traversal, graph

المرور بكل عقدة من عقد المرور بكل

المرور بكل عنفية من عنفية المخطط مرة وأحدة على الأقل ،

#### شجرة

tree

هيكل من عنامسر البيانات يعتبر أحدها جذراً والعناصر الأخرى مقسمة إلى مجموعات تعتبر كل منها شجرة .

#### مصفرفة مثلثية

triangular matrix
مصفوفة مربعة (عدد صفوفها
یساوی عدد أعصدتها ) وکل
العناصر علی أحد جانبی قطرها
أصفار .

#### مصفوفة مثلثية سفلي

triangular matrix, lower

مصدفوفة مثلثية تكون
عناصرها الصفرية أعلى القطر
الرئيسسى أى أن العنصر في
الصف س والعمود ص صفر لكل
س أصغر من ص .

(انظر: مصفوفة مثلثية (triangular matrix

#### متقل المرسل

transmitter off = X - off
. ايقاف جهاز الإرسال عن العمل

#### شتخ المرسل

transmitter - on = X - ON : T :

#### عملية شفافة

transparent operation
عـمليـة تتم داخل الحاسب
أتوماتياً ولا يشعر بها المستخدم
ومنها عمليـة إنعاش الذاكرة
الدينامية.

#### ناقلة الشريط

transport, tape

وسيلة ميكانيكية تصرك الشريط أمام رؤوس القراءة والكتابة .

#### مصيدة

trap

حالة ينشأ عنها تحول التحكم فى التشغيل إلى موضع آخر فى البرنامج أو إلى نظام التشغيل .

#### تَصيد

trapping

سمة تتسم بها برامج المراقبة تمكنها من الفحص الأوتوماتي أثناء تنفيذ برامج أخرى وذلك لاكتشاف الأعطال غير العادية

#### خرج ثلاثي الحالة

tri-state output = three-state output

خرج بوابة منطقية تكون قيمته إحدى ثلاث قيم تمثل ثلاث حالات منطقية هى الصفر والواحد والحالة الخاملة ، ويمكن بواسطة الحالة الخاملة توصيل خرج مجموعة من هذا النوع من البوابات على مسار تجميعى واحد (bus).

#### حصان طرواده

Trojan horse

ا-شرك أمنى على هيئة مدخل في نظام الحاسب غيير معلوم لستخدمى النظام العاديين وقد يكون دائمياً أو مئوقتياً وذلك لتأمين سرية النظام.

٢ - تأثيرات للبرنامج غيير
 متوقعة وضارة تظهر عندما
 يتجاوزالمشغل شرعية التشغيل.

#### تشخيص الأعطال

trouble shooting
تحررًى العطل لإصلاحه في
برنامج أو في جهاز .

#### عملية نورية

true-time operation
معالجة حدث فسور حدوثه
بواسطه نظام حاسب تناظرى
قياسى ،

#### مضفوفة مثلثية عليا

triangular matrix, upper
مصفوفة مثلثية تكون
عنامرها الصفرية أسفل القطر
الرئيسى أي أن العنصر في
الصف س والعمود ص صفر لكل
س أكبر من ص .

(انظر: مصفوفة مثلثية (triangular matrix

#### ثلاثى الألوان

trichromatic

معنه لتكوين الألوان المختلفة
من الألوان الرئيسية الشلاث
الأزرق والأخضر والأحمر.

#### مصفوفة ثلاثية القطر

tridiagonal matrix

مصفوفة مدربعة تكون عناصرها جميعها صفراً ما عدا عناصرالقطر الرئيسى والقطرين الحيطين به ، أي أن العنصر في. الصف س والعمود ص صفر لو كانت القيمة المطلقة \ س-ص\

#### زناد

trigger

بادىء لتشغيل دائرة أو جهاز إلكتروني أو تغيير حالته .

بتر

#### truncation

حذف رقم أو أكثر من أرقام الكسر العشرى المتضمن في عدد، وأقصاها حذف الكسر العشرى بأكمله ليصبح صحيحاً، وعملية البتر تختلف عن عملية التقريب بأن الحذف لا يتبعه تعديل للأرقام الباقية .

(انظر : خطأ القريب) round off error

#### مسار رئیسی (ترنك )

trunk

١- مسسار لنقل البيانات
 والإشارات بين جهازين

۲- خط رئيسى بين مركنزين المتليفونات ،

(انظر :مسار تجمیعی Bus)

#### دائرة رئيسية

trunk circuit

دائرة تربط بين مراكز اتصال لنقل البيانات أو الإشارات .

جدول الصقائق ( جدول الواقع )

truth table

جدول يصف دائرة توافقية باستعراض جميع الحالات المحكنة لمدخسلات هذه الدائرة وحسالات المضرجات المقابلة لها . بناء منطقی بترانزستور-ترانزستور TTL = transistor - transistor

TTL = transistor - transistor logic

(انظر:

transistor - transistor logic

#### العرض المتقلب

tumbling

العـرض الدينامى لدوران الصور على الشاشة حول محور دائم التغير في الفراغ.

#### مكل نفقى

tunnel erase

عملية تؤديها رأس ماحية تليها رأس تسجيل في مُشغّل الأقراص المرنة ، يتم بها تسبوية حافات النمط المسجل مغنطيسيا وبذلك يتم تحديد النمط بدقة أعلى فيقل تداخل القنوات بين المسارات المتجاورة .

#### ألمة " تيورنج "

Turing machine

الة تصورية صممها العالم:
"الان تي ورنج سنة ١٩٣٦"
لتحمقيق فكرة برمجة
الخوارزمات . وتعد هذه الآلة أول
إشارة للماسبات الآلية كما
نعرفها الأن .

#### قناة ثنائية

two-wire channel

دائرة تستطيع إما الإرسال أو الاستقبال على قناتين .

#### تى ، دبليو ، إكس

TWX

نظام يتيح إرسبالاً مسزدوج الاتجاه للاتصالات التلغرافية عن طريق شبكة تليفونية .

#### نمط البيان

type, data

شكل بنية البيان المستخدم فى البرنامج ، ويدل النمط على القيم المسموح بها والعمليات التى يمكن أن تُجُري على هذا البيان .

#### نمط المتغير

type, variable

شكل بنية المتغير المستخدم في البرنامج ، ويدل النمط على القيم المسموح بها والعمليات التي يمكن أن تُجُسري على هذا المتغير ،

#### وثيقة مراجعة

turnaround document وثيقة مُخْرَجة من الحاسب يتم تداولها لمراجعة بياناتها ثم تحديث ملفات الحاسب.

#### مدة العملية

turn around time

۱- الفترة بين تسليم شغلة

لمسئول تشغيل الحاسب واستلام
النتائج ،

٢- الفترة المستغرقة لعكس اتجاه
 الإرسال في قناة الاتصال

#### مراجعة مزدوجة

twin check

أسلوب للفحص يتم به إجراء أي عملية مرتين للتأكد .

ذاكرة ثنائية القلب لكل بيتة

two-core-per-bit store ذاكرة يمثل فيها كل رقم ثنائي بحلقتين ممغنطتين .

المتمم في النظام الثنائي two's complement

مستسمم عدد مسا في النظام الثنائي هو العدد الذي إذا جسمع عليه أنتج صفراً.

#### عملية أجادية

unary

عبملية تتم على معامل واحد نقط ،

#### امر تفریع غیر مشروط unconditional branch instruction

أمر بالتفرع لنقل مسار خطوات تنفيذ البرنامج من نقطة إلى أخرى دون التقيد بأى شرط.

#### غيض

underflow

حالة تظهر عندما تكون نتيجة عملية حسابية ما أقل من خيز الأرقام المسموح بتمثيلها . ( انظر : غيض حسابي arithmetic underflow )

### تُرَفِّف غير متوقع

unexpected halt

توقف فى البرنامج ناتج من خطأ فيه أو عطل فى الحاسب وليس نتيجة مقاطعة أوأمر بالتوقف ،

#### يونيبص

unibus اسم تجاری لسار تجمیعی

## U

یوارت ≔ مرسل مستقبل عام غیر متزامن

**UART** 

دائرة منطقية تكون عادة في شكل دائرة مستكاملة ، تقسوم بتحويل البيانات المتتالية غير المتزامنة إلى بيانات متوازية وبالعكس ، وتستخدم في الربط بين النهايات الطرفية وخطوط إرسال البيانات ، والمصطلح الأجنبي مأخوذ من أوائل الكلمات في العسبارة الأجنبيية Universal Asynchronous Receiver Transmitter

#### الترانيش

ultrafiche

رقاقة تشبه رقاقة الميكروفيش الشفافة تسجل عليها البيانات فوتوغرافيًا بمعامل تصغير عال للغاية .

#### يونيكس

#### UNIX

اسم تجارى لنظام تشغيل لحاسبات صغيرة ، وضع ليمكن عدداً محدوداً من المستخدمين من استخدام الحاسب بكفاءة ، ثم شاع استخدامه للحاسبات الصغيرة ذات الـ ١٦ بيتة وانتشر بعد ذلك في الحاسبات الكبيرة والحاسبات الدقيقة ذات المستخدم الواحد .

#### يونيكس وير

#### unixware

نظام تشغيل وإدارة البيانات في الشبكات العاملة في بيئة يونيكس لدعم بروتوكولات التحكم في الإرسال والإنترنت. (انظر: بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت الإرسال / بروتوكول الإنترنت الإرسال / بروتوكول الإنترنت الكراية الإرسال / بروتوكول الإنترنت الكراية الإرسال / بروتوكول الإنترنت الكراية المنان / بروتوكول الإنترنت الكراية المنان / بروتوكول الإنترنت الكراية المنان المنان

#### فض

#### unlock

عملية إنهاء عدم استخدام شغلة ما لإحدى إمكانات النظام .

#### خك

#### unpack

بسط البيانات المنضغطة إلى وضعها الطبيعى ليمكن التوصل إلى كل بيان منها على حده .

(bus) للطلبات الصغيرة ويتكون من ٥٦ خطاً ثنائى الاتجاه ويستخدم المسارلتبادل البيانات بين النهايات الطرفية والذاكرة والمشغل ، وتصل أعلى سرعة لنقل البيانات عليه إلى كلمة مكونة من ستة عشر بيتة كل ٥٠٠ نانوثانية .

#### اتحاد

#### union

عملية تُجرى على فئتين أو أكثر ينتج عنها فئة واحدة مركبة من عناصر جميم الفئات .

#### أحادى القطب

#### unipolar

تُوصَفُ الإشارة الداخلة بأنها أحادية القطبية إذا أمكن تمثيل الحالات المنطقية المختلفة بنوعية جهد الإشارة نفسها .

#### إشارة أحادية القطب

#### unipolar signal

إشارة تتغير قيمتها بين صفر وقيمة موجبة أو بين صفر وقيمة سالبة ولا تتغير بين قيم موجبة وسالبة أو العكس ،

#### حيرً المستخدم

#### user area

جرز من ذاكرة الحاسب الرئيسية مخصص لبرامج المستخدم، ولا يشمل الأجزاء المخصصة لنظام التشغيل والبرامج المساعدة الأخرى

#### التواصل بين المستخدرم والحاسب

user interface
= human-computer interface
( HCI )

human-computer : انتظر ) ( interface ( HCI )

## وُمِيلة ( عقدة ) المستخدم user node

نقطة الاتصال في شابكة المعلومات التي تتضمن محطة البيانات التابع لها المستخدم، وتقوم بنقل البيانات من الجاسب الرئيسي وتوزيعها علي النهايات الطرفية وبالعكس.

(انظر:عقدة node ،نجمة فقالة active star )

#### متنقة المستخدم

user port

نقطة اتصال المستضدم بشبكة الاتصالات بالحاسب الرئيسسى وتعتمد أساسًا على رقم هوية محدد.

#### تحديث

#### updating

إدخال أحدث التعديلات والإضافات على ملف بيانات .

#### مصدر مؤمّن للطاقة. UPS = uninterruptible power supply

مصدر تغذية بديل لإمداد جهاز كهربائى بالطاقة فى حالة حدوث عطل فى المصدر الأساسى وذلك لمدة محدودة .

#### وقت العمل

uptime

الوقت (أو النسبة المئوية للوقت )الذي يعمل فيه الحاسب كما يجب .

#### مُحدّد الموارد الموحد

URL = uniform resource locator

نظام معوصد لتحديد أماكن ومصادر المعلومات المختلفة على شحبكة الإنتحرتت ، ويتحيح هذا النظام لبرامج التصفح التعامل مع البروتوكولات المختلفة .

إلى الوقت الذي يكون فسيسه النظام متاحاً للاستخدام .

يو في إي بروم = إي بروم تُمْحَي محتوياتها بالأشعة فوق البنفسجية

UVEPROM = ultra-violet erasable programmable read only memory

( انظر : إيبروم EPROM )

#### برامج الخدمات

utility programs

مجموعة البرامج التي تشكل
جسزءاً من نظام الماسب وتتيح
بعض الخدمات العامة مثل نسخ
الملفات وتجهيز النصوص وما
إلى ذلك .

#### نسبة الاستفادة

utilization ratio

نسبة الوقت الذي يستغرقه
إنجاز مهمة كاملة ما على الحاسب

## $\mathbf{V}$

خدمة بيانات لزيادةالمنفعة VADS = value-added data service

خدمة شبكية تتيح للمستخدم خدمات إضافية تتعدي مجرد نقل البيانات من مكان إلى آخر،فهى، على سببيل المشال ، تتيح للمستخدم المقدرة على نقل الصور المرئية وتخليق وتثبيت قوائم توزيع البريد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني .

#### تأكيد المبلاحية

validation

إقرار صحة بيان ما عند إدخاله أو معالجته بالحاسب.

#### اختبار الصلاحية

validity check

اختبار يُجرَى للتحقق من توافر مواصفات محددة في بيان قبل معالجته بالحاسب.

## شبكات لزيادة المنقمة value-added networks (VAN)

مجموعة من الشبكات المستقلة ذات طبيعة واحدة يوصل بعضها ببعض لتبادل المعلومات وزيادة الفائدة .

#### شبكة لزبادة المنفعة

VAN = value-added network ( انظر : خدمة بيانات لزيادة المنفعة VADS )

#### متغير

variable

مصطلح يشير إلى قيمة مضرونة في داخل الحاسب يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج .

#### متغير شامل

variable, global

( global variable : انظر)

#### شفرة متغيرة الطول

variable length code

شفرة تتغير رموزها باختلاف الرمز المراد تشفيره، ويتوقف عدد رموز الشفرة على خصائص ألرموز المراد تشفيرها وأهمها درجة تكرارها ، مستال ذلك الرموز المتكررة بكثرة تكون

#### الرسم بالمتجهات

vector graphics

رسم الصور أو عرضها بتحريك قلم الراسمة على الورق أو تحريك الشعاع الإلكتروني الساقط على الشاشة على مسار الخط المطلوب رسمه ، وتختلف هذه الطريقة عن الرسم بمسح خطوط متوازية .

(انظر: الرسم بخطوط متوازية (raster graphics

#### رسم "ڤين" التخطيطي Venn diagram

صورة بيانية لتمثيل الفئات وقواعد المنطق والجبر البولياني منسسوبة إلى عالم المنطق الإنجليزي "جون ڤين" (١٩٢٣).

#### التحقق

verification

عملية التأكد من صحة نسخ البيانات .

#### تطبيق على مراحل

versioned implementation خطة لتجربة برنامج إما كاملا وإما مجزأ بهدف تنقيحه والوصول إلى صيغة نهائية له .

#### عقدة ( رأس )

vertex

ملتقى الوصلات فى مخطط . (انظر:مخطط graph)

قصيرة الشفرة لتقليل التخزين وزمن النقل ... الغ .

سجل متغیر الطول variable length record سجل بیانات طوله غیر ثابت .

متجه متغیر الطول variable length vector متجه طوله غیر ثابت .

متغير محلى

variable, local ( local variable : انظر )

متغیر سفلی الرمز variable,subscripted

عدد من القيم يُخزَّن في متغير تحت اسم واحد و يشار إلى كل منها بقيمة سفلية محددة ومثال ذلك : س، ،س، وتكتب في برامج الحاسب س(١) ، س (٢) ، ... س (ن) .

#### متجه

vector

كمية تتعين بمقدار واتجاه ويمكن تمثيلها بمصفوفة أحادية البعد ذات عمود واحد .

مقاطعة موجهة vectored interrupt
( interrupt )

وحدة الترتيب رأسياً vertical format unit (VFU) جــز، من وحــدة التــحكم الإلكتـرونى بالطابعـة لتـرتيب البيانات رأسياً.

تجميع عالى الكبر very large scale integration ( انظر: VLSI)

فيزا = رابطة القياسيات الفيديو الكترونيات الفيديو VESA = Video Electronic Standards Association رابطة تتضمن مصانع المكونات المادية والبرامج للحاسبات تخصصت لتطوير العرض البياني للقياسات ورفع أداء الموصلة الموصلة

مصفوفة عرض الفيديو VGA = video graphics array ( انظر: مهايئ فيديو ( video adapter

بالجاسب ،

لغات رفيعة المستوى = لغات الجيل الرابع VHLL = very high level languages = 4th generation languages (4GL) لغات الجيل الرابع التي لا يحتاج المبرمج عند استخدامها إلى تحصديد كل خطوة فى البصرنامج وإنما إلى تحصديد المنيجة المطلوبة فقط.

مهایئ فیدیو = لوحة عرض فیدیو video adapter = video display board لوحـة فی مُكوِّنات الصاسب

لوحة في مكونات الصاسب مبنى عليها دوائر الكترونية لمعالجة البيانات تمهيداً لعرضها على الشاشة . ومن أنواعها :

ا- منهنايئ عنوض أحنادي اللون monochrome display adapter ( MDA )

۲- مهایئ لعرض الرسوم الملونة colour graphics adapter (CGA)
 ۳- مهایئ عملاق (هرقلی ) أحادی اللون

hercules monochrome adapter (HMA)

3- مهایئ عملاق متطور colour/graphics mono-chrome adapter(CGMA)
ه- مهایئ متطور لعرض الرسوم enhanced graphics adapter (EGA)

را مصفوفة عرض الفيديو video graphics array (VGA) المصفوفة متطورة لعرض -V super video graphics الفيديو array (SVGA)

( انظر : سسى دى -روم CD-ROM ، قرص ضوئي optical disk ) ، ورُم

لوحة عرض فيديو = مهايئ فيديو video display board = video adapter '

( انظر : مهایئ فیدیو ( video adapter

ماسع فيديو
video scanner = image grabber
جهاز يخزن لقطة أو أكثر من
لقطات التليفزيون لمعالجتها
بالحاسب. وقد يكون هذا الجهاز
بسيطًا أحادى اللون للتطبيقات
الرخيصة أو سريعًا جدًا
لتطبيقات الزمن الفعلي، وفي
الحالة الأخيرة يلزم تدعيمه
بمشغّل قوي لمعالجة الرسسوم
والتعامل مع معايير متعددة
الألوان.

#### فيديوتكس

videotex

لوحة مقاتيح توصل بجهازى تلفزيون وتليفون تعمل كنهاية طرفية لاسترجاع البيانات من مسراكن المعلومات التي يمكن الاتصال بها تليفونياً ، كما يمكن من خلالها القييام ببعض

أجهزة تصرى البيانات المرئية

video - data interrogators أجهزة لتحرى نوعية الإشارات المرئية والتحكم في توجيهها.

محول رقمى للصور

video digitizer

محول نمطى يحلل الصور من مصدر ما إلى إشارات ويخزنها في الحاسب .

( أنظر : محول رقمي digitizer )

مسارات مرئية على أقراص تليفزيونية

videodisc pits, optical

لاقط إرسال (يحول الصوت أو الصورة إلى موجات كهربية للإرسال) يتضمن أشعة ليزر منخفضة القوة لا تؤثر على مسارات القرص الممغنط.

#### قرص فيديو

videodisk

قرص تخزين مصمم خصيصاً لتسجيل معلومات فيديوية ومرئيسة ) أي صوت وصورة وحركسة بحيث تكون قابلة للاسترجاع والعرض تليفزيونيا ، ومن أنواعه : سي . دى . روم ، القرص الضوئى ، ورم .

#### الدائرة الافتراهية

#### virtual circuit

المسار المباشر الذي يصل بين جهازين في نظام اتصالات تبادلي دون اعتبار لأي مواقع بينية . فصمتلا الرسالة الإلكترونية القادمية من الإسكندرية إلي القاهرة قد تمر من خلال عدة مدن ومسواقع قسبل أن تصل إلى القاهرة .

#### وصلة تقديرية

virtual connection

وصلة منطقية بين طرفى شبكة تظهر لأجهزة النهايات كما لو كانت وصلة مادية.

#### قرص افتراضى

virtual disk

قرص تُحجز مساحته في الذاكرة رام ، ولاستخدامه يجب نسخ الملفات من القرص الصلب إليه ، ويتم التعامل معه كأنه قرص مادي . وتتم معالجة بياناته بسرعة أكبر من بيانات الاقراص التقليدية لأن التعامل معه لا يتضمن عمليات ميكانيكية ، بل مجرد نقل محتريات خلايا الذاكرة . ولا بد قببل إيقاف تشغيل الجهاز من نسخ التعديلات

العمليات الهيهبيطة ، مثل حجز تداكير الطائرة وتحدويل بعض المبالغ النقدية من الحسابات الشخصية بالبنوك ،

#### العرش المرئى للنصوص videotext

خدمة تفاعلية مندوجة باستخدام الكبلات أو خطوط المتليفون لتوصيل الحاسب المركزي بشاشاية التليفزيون .

#### انظمة البيانات الرئية viewdata - type systems

نظام ينقل المعلومات عبر الخطوط التليفونية إلى أجهزة تليفزيونات المشتركين ورجال الأعمال طبقا لاختيارهم.

#### وسط بكر

#### virgin medium

كل مادة كالشريط الممعنط أو المقرص المرن تصلح لتسبجيل المهدات ولم تُهيا بعد لهذا الغرض .

#### افتراهس

#### virtual

معفة لجهاز أو لخدمة تحاكي الحسقية ويتم إدراكها أو استيعابها بشكل لا يمت لما هي عليه في الحقيقة .

#### الشاشة الافتراضية

virtual monitor

مصطلح في نظام متاكنتوش يشير إلي أي نوع من الشاشات يمكن لهذا النظام تهيئته ، ومن ثم يمكن استخدام شاشات متعددة من أنواع مختلفة لعرض صورة أو عنصر على شاشتين أو أكثر .

#### شبكة انتراضية

virtual network

شبكة تُعد بحيث تتيح للمستخدمين الاتصال المحلي والخارجي مع الشبكات الأخرى المتوافقة مع شبكة المستخدم وذلك من خلال واجهة تطبيق واحدة ، ومثال ذلك شبكة الانترنت.

(انظر: افتراضي virtual )

#### الواقع الافتراضي

virtual reality

محاك افتراضى يتم بناؤه ليسمح بإضافة مدخلات الحواس الخمس من خلال الحاسبات لتمثيل بيئة أخرى وقد استخدم هذا الأسلوب في برامج الفضاء حيث أن البيئة المطلوبة لتدريب رواد الفضاء تختلف تماماً عن بيئة الأرض ، ويعتمد أسلوب الحقيقة الافتراضية على عدد من التقنيات منها رسوم

التي تمت على بياناته إلى القرص الصلب مرة أخري ، وإلا فُقدت هذه التعديلات (كما هو معروف في محتويات الذاكرة رام ) لأنها ذاكرة متلاشية .

#### الصورة الافتراضية

virtual image

الصورة المخزَّنة كاملة بالذاكرة (وليس مجرد المعروض منها على الشاشة) وذلك في تطبيقات الرسوم بالحاسبات.

#### مكنة ( كيان ) تقديرية

virtual machine
مجموعة من الإمكانات التى
تحاكى الحاسب الفعلى في أدائها.

## نظام التشغيل التقديرى (في إم إس )

virtual machine system (VMS)

نظام تشغیل من شرکة DEC یعمل علی الحاسبات من نوع VAX . والنظام یعطی الانطباع لکل مستخدم علی حدة أن لدیه مکنة تقدیریة یعمل علیها .

#### ذاكرة تقديرية

virtual memory مایتصوره مستخدم الحاسب من ذاکرة متاحة تفوق ذاکرة

الماسب الفعلية .

( virus signature ) ، ويستخدم هذا التوقيع في التعرف على الفيروس واكتشافه . وتؤدى هذه الفيروسات إلى تغيير أداء الحاسب عمًّا هو مستهدف أصلاً. وهذه الفيروسات قد تكون غير ضارة في بعض الحالات ويقصد بها مجرد إحداث أفعال هزلية مع البرامج أو التطبيقات .

#### وحدة عرض مرئى

visual display unit (VDU)

أداة خرج للحاسب تعرض البيانات في صورة مرئية ، وقد تكون هذه البيانات حروفاً أو أرقاماً أو رسوماً بيانية كما يمكن للمُشَغّل مسحها أو تعديلها .

#### برمجة مرئية

visual programming

أسلوب للبرمحة يتيح للمبرمج اختيار، قوائم وأزرار وأيقونات وعناصر ورسوم ، يمكن اختيارها من لوحات أو من نوافذ خاصة ومن ثم رسمها وبناؤها على الشاشة .

#### تجميع عالى الكبر VLSI ( very large scale integration )

طريقة لتصنيع الدوائر

الحاسبات ثلاثية الأبعاد فى الزمن الفعلى والعرض المجسم ذو الزوايا المتسعة ومتابع حركة اليد والصوت المُجَسسَّم وضبطه مع الحركة ورد الفعل الخاص باللمس وما إلى ذلك .

## طريقة التوصل إلى التخزين التقديري virtual storage access method (VSAM)

طريقة مناسبة للتوصلُ للملفات الموجودة في الذاكرة منظمة إما على التتابع وإما بعلاقة أخرى . ويمكن الومسول إلى السحسلات في الذاكرة التحديرية عن طريق عنوان تقديري محسوب .

#### فيروس

virus

اسم يطلق على برنامج تخريبى ينسخ نفسه فى البرامج الأخرى ويفسدها، وتسمى هذه العملية العدوى أوالإصابة (infection). ويمكن للفيروس استنساخ نفسه وتوليد نسخ مختلفة عن الأصل مما يؤدى إلى تغييره بصفة مستمرة ومن خلال التشكيل الثنائى الذى يظهر فى برنامج الفيروس يمكن استنتاج توقيعه

التيار الكهربي عنه ،

مكنة " فون نيومان

Von Neumann machine حاسب يتكون من وحدة تشغيل مركزية وذاكرة ووسائل للإدخال والإخراج ، مُصَمَّم بحيث تخزن البيانات والبير، مع في نفس الذاكرة ، وتُنفَّذ أو أمر البرنامج في بالتتابع طبقاً للعنوان الموجود بمسجل خاص يعرف بعداً للستخدمة حالياً من هذا النوع ، والاسم منسوب للعالم الألماني الأمريكي "جون فون نيومان " الأمريكي "جون فون نيومان "

#### معالجات منتخبة

voting processors

استعمال ثلاث معالجات أو أكتر لتنفيد سلسلة من التعليمات وبمقارنة المخرجات المناظرة يُستبعد المعالج المخالف ويُستأنف تنفيذ التعليمات ببقية المعالجات إلى أن يتم إصلاح المعالج المعطل.

#### رام فيديوية

VRAM = video RAM نوع من الذاكسرة في لوحسة

الإلكترونية على رقاقة( chip ) بكثافة عالية يزيد عدد عناصرها على مائة ألف .

(انظر: تجمیع صغیر، تجمیع متوسط، تجمیع کبیر SSI,MSI,LSI

نظام التشفیل التقدیری (قص أم اس)

VMS

(انظر:

(virtual machine system

بمنمه المنوت

voice print

شكل مطبوع معييز ينتج عن تسجيل الصوت يستخدم للتحقق من هوية صاحب هذا الصوت.

#### تخليق الصوت

voice synthesis

قدرة الحاسب على استخدام نماذج الأصوات المخزنة بالذاكرة لتأليف كلمات تنطلق عبر مكبر الصوت .

ذاكرة متلاشية

volatile memory

أحد أنواع الذاكرة تتلاشى المعلومات المفزونة فيه بانقطاع

V2

وهـو أسما.وب قسياسمي لنقل البيانات بمعال ٣٠٠ بيتة لكل ثانية .

V23

وهو أسلوب متعدد السرعة للدوائر المسادرة والواردة لنقل البيانات بحد أقصىي ١٢٠٠ بيتة لكل ثانية .

V24

وهووظائف الدوائر ذات الدور رجُلاً والعمليات الإجرائية للبينيات التسلسلية .

V28

تفاميل إضافية لـ. V24 .

V35

وهى معايير قياسية لنقل البيانات بمعدلات أقصاها ٤٨ كيلوبيتة لكل ثانية.

جدول المتويات VTOC = volume table of contents

جدول فى بداية شحريط أو قرص بيانات يصف محتويات كل ملف من ملفاته.

عرض الفيديو يُضزِّن الرسوم التي تظهر علي الشاشة أو التى تُطبع علي الطابعـة . وهـى تستخدم منفذين للقراءة والكتابة بشكل متزامن ، كما أنها أسرع من رام الدينامية .

( انـظـر : رام رام دینامیة DRAM )

طریقــة توصلُ تتــابعی تقدیری

V S A M ( virtual sequential access method )

طريقة للتوصيُّل إلى البيانات تتابعيا رغم تبعثرها بين عدة أقراص ممغنطة ،

#### V Luli

V-series

حرف يرمز إلى مجموعة من المعايير القياسية التى أوصت بها اللجنة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون ( CCITT ) لتطوير التصالات البيانات على الدوائر التناظرية لشبيكة التليفونات ، ومن هذه المجموعة :

W

واك

**WACK** 

إشارة من رمسوز متتابعة ترسلها محطة الإرسال للدلالة على عدم استعدادها مؤقتاً للاستقبال والمصطلح اختصار Wait before transmit للعبارة positive Acknowledgment

خدمسة معلومسات المساحسة الواسعة

WAIS =wide area information service

إتاجة فهرسة كميات كبيرة من المعلومات في قواعد البيانات وجعل هذه ألفهارس قابلة للبحث فيها من قبل الشبكات مثل الإنترنت.

( internet الإنترنت )

فترة الانتظار

waiting time الفترة بين بدء استدعاء وحدة التحكم للبيانات من الوسيط المصغنط أو إليه وبدء النقل الفعلى ، وتعرف أيضاً بفترة الكمون Iatency .

#### قائمة انتظار

wait list

قائمة بالشغلات التى توقف تنفيذها انتظاراً لانتهاء أنشطة أخرى كعمليات الإدخال والإخراج، يُستأنف بعدها تنفيذ تلك الشغلات على المُشغل .

#### مراجعة

walk-through

عملية تَتبُّع لبرنامج يَتِم تطويره تُنفَّذ على كل مرحلة من مراحل هذا التطوير .

قارىء كود = واند

wand

جهاز يقرأ المعلومات المشفرة على بطاقات المعاملات التجارية مثل بطاقات الائتمان.

> و وند

Wand

أداة شبيهة بالقلم الضوئى تحول شفرة القضبان إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بالحاسب.

عناوين البريد الإلكتروثي ولحسير الإلكتروني ولحسير الإلكتروني وأرقام التليفونات لمستخدمي الإنترنت . وبذا يمكن تصفع هذه القواعد للحصول على بيانات مستخدم معين .

## خدمـة معلومسات المسياهسة المواسعة

wide area information service = WAIS

(انظر: خدمة معلومات المتناحة الواسعة WAIS )

#### شبكة واسعة للحاسبات

wide area network (WAN)

شبكة اتصال پين الحاسبات

تتميز بتباعد عقدها ويستلزم

ذلك استخدام طرق إرسال
واتصال تختلف عصما في
الشبكات المحلية للحاسبات .

(انظر :شبكة محلية للحاسبات (local area network (LAN)

#### تدخل متعمد

#### willful intercept

أمر لإيقاف رسالة عند حدوث عطل في معدات محطة ما في الشبكة أو في خط الاتصال.

ويمب

WIMP محصطلح مكون من بادئات

#### عسلامسة تصديريه لنهاية الشويط

warning marker, destination نقطة عند نهاية الشريط المصفنط تستشعر بطريقة كهرضوئية للمتنبيه بقرب نهاية الشريط .

## منهاة الشرصيل الكهربائي water, conductivity

مياه تخلّف تماهاً من الأملاح بتفليسوها أكثر من مرة في غلايات من الشخسة ، تستجمل منيباً في عسمليات قسياس الكهربي .

#### منطط وزنس

weighted graph

مخطط بياني لدالة قيم متغيرها المستقل لها أوزان مختلفة ،

#### شوشره بيشاء

white noise

تشویش مسستمر فی قناة اتصال طاقته ثابتة عند مختلف الترددات .

#### منقحات بيضاء

white pages

قـواعـد مـعلومـات تتـضـمن
تقـارير عـامـة وبيـانات مـثل

## طقم لُطورى ويندوز windows SDK

(انظر طقم لمُطوري البرامج ) SDK )

#### مَتْطِق بالتوصيل

wired logic

طريقة تُوصلً فيها الأسلاك
الخارجة من بعض البوابات
للنحصول على بعض الدوال
المنطقية (مثل بوابة العطف
"واو") . وتعتمد هذه الطريقة
على الخصائص الإلكترونية
للعائلة التي تنتمي إليها

#### حاسب سلكى البرنامج

wired-program computer

حاسب رقمى يُستخدم عادة

لأغراض خاصة وفيه يتم تتابع
العمليات بطريقة ثابتة ويتم
تغييره بتعديل توصيلات

## توميل بِلُف الأسلاك wire wrapping

طريقة لتومديل العناصر المختلفة بالدوائر بلف أسلاك حول أطراف مخصصة فيها لفأ محكماً دون إجراء عمليات لحام.

#### كلمة

word . الوحدة الأساسية للبيانات في

الكلمات: ويندوز ( windows ) ، أيقونات ( icons ) ، قوائم اختيارات ( menus ) ، وأجهزة الإشارة ( pointing devices ) للدلالة على استخدام كل هذه الوسائل دون حاجة إلى لوحة المفاتيح .

#### تكنولوجيا " ونشستر "

Winchester technology
طريقة لتصنيع الأقصراص
المصغنطة بوضعها في وعاء
محبوك لعزلها عن الوسط
الخارجي وزيادة كثافة تخزين
البيانات ، وتُنسب هذه الطريقة
للدينة ونشستر بانجلترا حيث
قامت شركة (IBM) بتصنيعها
لأول مرة ،

#### استقطاع

windowing = scissoring
استخدام إطار أو نافذة لعرض
جزء من صورة كبيرة مخزنة في
الحاسب ، ويمكن تحريك هذا
الإطار أو النافيذة لعرض أية
أجزاء أخرى من الصورة.

#### نوافذ ( ويندوز )

#### windows

تعبییر یطلق علی أسلوب لاستخدام الشاشة لعرض نتائج لعدد من برامج تظهر فی أماكن محددة فی نفس الوقت.

#### ملف تشغيل

work file

ملف يستخدم فى التخزين المؤقت للبيانات المطلوبة خلال عملية ما .

#### مجموعة صفحات التشغيل working set

عدد صفحات الذاكرة الرئيسية المستخدمة لشغلة ما . ويحدد نظام التشغيل الحد الأقصى لهذا العدد .

#### حمل

work load

حجم الأعمال المطلوب إنجازها في فترة زمنية محددة .

حیرٌ تشغیل = حیرٌ عمل work space = work area ( work area : انظر )

#### محطة عمل

work station

نوع من الحاسبات الدقيقة يستخدمه عادة شخص واحد ويُزوَّد غالباً بشاشة كبيرة ذات درجة تمييز عالية تصلح لعرض علد من المنوافذ والرسوم البيانية ، وقد يزود أيضاً بدوائر تسرع عمليات الرسم وتسمح باتصاله بشبكات الحاسبات .

ذاكـرة الحـاسب، وتتكون من مجموعة من البيتات تُعامَل كوحدة مستقلة.

#### طول الكلمة

word length = word size عدد البیتات التی تتکون منها الکلمة فی الحاسب، وهی عادة ۱۲ أو ۲۲ أو ۲۶ بیتة.

#### معالجة الكلمات = معالجة النموص

word processing =text processing

طريقة أوتوماتية تمكن المستخدم من كتابة الوثائق على الحاسب مع إتاحة إمكانات التنقيح والتعديل والحو والتخزين والاسترجاع والطباعة وما إلى ذلك بمرونة عالية .

#### طول الكلمة

word size = word length ( word length : انظر )

حیّن عمل = حیّن تشفیل work area = work space

نطاق في الذاكرة يستخدم في التخزين المؤقت للبيانات أثناء التشغيل ويسمى لذلك خازنة للعمل ( working storage ) أو خازنه فورية

, (immediate storage)

#### يتفاؤت وخفقان

wow and flutter

تعبير لوصف التغير الحادث في ذبذبة الإخراج بسبب تغير سرعة الشريط ويسمى تفاوتاً في حالة نقص السرعة و خفقاناً في خالة زيادتها.

#### عرض باللف

wrap around

أسلوب لعرض بيانات السطور الطويلة التى تزيد على عسرض الشاشة وذلك بعسرضها على سطرين أو أكثر .

#### كتاسة

write

عملية تسجيل البيانات على وسط لتخزينها .

رأس الكتابة = رأس التسجيل write head = recording head ( head, recording )

#### أمر كتابة

write instruction

أمر للحاسب بتسجيل عنصر من عناصر البيانات على وسط للتخزين ،

#### حلقة كتابة

write ring حلقة توضع على بكرة الشريط

دودة

worm

رسالة إلكترونية تُبث خلال الشبكة وتنتشر ذاتياً أو عن طريق المستخدم وتؤدى إلى بطء أداء الشحيكة ، وهي ليحست بفيروس .

ورم

**WORM** 

نوع من الأقسراص المكتنزة ( CD-R ) ، والمصطلح الأجنبى مسأخسوذ من الحسوف البادئة لكلمات العبارة :

Write-Once,Read Many ( CD . دی دی)

بنية نظام النوافذ = بنية ويندوز المفتوح

WOSA = windows open system architecture

مصطلح لبنية برامج متنوعة مثل MAPI ، API وغيرها ، مصممة لإتاحة التشغيل البيني للتطبيق من خسلال برنامج النوافذ ، أي أن هذه البنية تتيح معايير بين الأجهزة المستفيدة التي تعصمل بنظام النوافيذ والأجهزة الخادمة ، إذ تسمح لتطبيقات النوافذ بالاستفادة من خدمات الشبكة .

(انظر: النوافذ [ ويندون ] ( windows

وتتيح أيضاً استخدام النص والصورة والفيديو في نظم مثل المتن المفرط hypertext . hypermedia .

#### ويزى ويج

**WYSI WYG** 

إظهار ما سوف يطبع في أقرب صورة ممكنة على الشاشية . ويتكون المصطلح الأجنبي من بادئات كلمات العبارة What You See Is What You . Get

المغنطيسي لإمكان كتابة البيانات على الشريط أومحوها،

فترة الكتابة

write time

الزمن الذى تستغرقه عملية كتابة مجموعة مُحَدُدة من البيانات على وحدة تخزين .

الشبكة العنكبوتية العالمية WWW = World Wide Web شبكة تابعة لشبكة الإنترنت تتيح نشر واستعراض المعلومات،

البيانات.

X 75

أســـاليــن الاتصــال بيــن الشبكات باستخدام X25 .

X 121

معايير للعنونة في شبكات. X25.

X400

بروتوكول خدمة معالجة الرسائل الإلكترونية ، ويشمل جميع المعايير القياسية بين 400 X 499,X 400

X 500

بروتوكلول خدملة المدليل، ويشمل جميع المعايير القياسية بين 500 X 509

أو - لا الحميرية

XNOR (exclusive NOT OR)

عملية منطقية حيث يكون
الناتج منها صحيحاً ، إذا كان كلا
من المدخلين صحيحاً أو كلاهما

عملية عدم التطابق XOR operation = exclusive OR operation

(ائتظر:

( exclusive OR operation

راسمة بيانات

X-Yplotter

(انظر: راسمة plotter)

X

سلسلة X

X-Series

حرف يرمز إلى مجموعة من البروتوكولات والمعايير القياسية التى أوصت بها اللجنة الاستشارية الدولية للتلفراف والتليفون ( CCITT ) ، لتطوير الأجهزة الرقمية واحتياجاتها من أجهزة التحويل الوسيطة بينها وبين المكونات التناظرية للشبكات الخاصة بالاتصالات العامة ، وذلك لتحسين الخدمة ومستوي نقل البيانات ومنها :

بروتوكول التحكم فصى أساليب تجميع وفك البيانات . X 25

بروتوكول نقل البيبانات في شبكات التبديل الدُرْمي .

X 28

أساليب الاتصال بين أجهزة أسكي وأجهزة تجميع وفك البيانات.

X 29

أساليب الاتمسال بين جهازين أ أكثر من أجهزة تجميع وفك

# $\mathbf{Y}$

ياك

YACC = Yet Another Compiler Compiler مترجم لبرامج الترجمة يستخدم كجزء من نظام تشغيل يونيكس (UNIX)؛ والمصطلح مأخوذ من مبادئ كلمات العبارة الانجليزية Yet Another Compiler

Yet Another Compiler Compiler

اصغر - أحمر أرجواني - أرق داكن - أسود أزرق داكن - أسود YMCK (yellow, magenta cyan, black)
نظام ألوان يُستخدم لطباعة الرسوم . (انظر: "CMY RGB )

### ملء بالأصفار

zero fill

عسملية وضع أصنفار بدلا من البيانات في مواضع التخزين .

### موازن فوري

zero-length buffer

وسييط يرسل إشسارات إلى مناول الرسائل للتنبيه على وجود خطأ في مسار الاتصال . (انظر: مناول handler)

## حذف الأصفار

zero suppression

حذف الأصفار عديمة القيمة من شمال الأرقام عند طباعتها أو عرضها .

# النقطة المرجعية لمستوى الإرسال

zero transmission level reference point

نقطة اختيارية في دائرة كهربية ينسب إليها جميع مستتويات الإرسال . (انظر:المستوى النسبي للإرسال (relative transmission level

## مقبس طيع

ZIF socket = zero insertion force socket

مقبس الإدخال فيه والاعتاق منه سهل ، ويستخدم لتثبيت رقاقات وحدة التشغيل المركزية

Z

زيل

zel

عنصر يشابه عنصر الصورة (pixel) ويختلف عنه بتمثيل عصمق كل نقطة منفردة في الصورة بدلاً عن استضاءتها .

دايود زئر

Zener Diode

صحام ثنائي من مادة شبه موصلة يستخدم لتوصيل وقطع التيارات الكهربية العالية .

أمربلا عنوان

zero - address instruction
أمرلا يحتوى على جزء مخصص
للعنوان ، يستخدم عندما لا
يحتاج تنفيذ الأمر إلى بيان له
عنوان بالذاكرة.

### المالة المنفرية

zero condition (zero state)
الحالة التي يكون عليها عنصر
الذاكسرة أو الدائرة ثنائيسة
الاستقرار عند التعبير عن
الصفر المنطقي ،

العدسات متغيرة القوة الذي البتكره " زوما " و نُسب إليها اسدمه ، تستخدم لتكبير أو تصغير الصورة المعروضة على الشاشة أو على جزء منها .

ممايُمَكِّن من رفع درجــــةأداء الحاسب بسهولة.

ذوم

zoom عسمليسة أخسدت عن نظام

## -65-

یوارت = مرسل مسقبل عام غیر متزامن

UART يو في إي بروم = إي بروم تُمُحَي محتوياتها

UVEPROM = ultra-violet erasable programmable read

يونيبص

unibus

يونيكس

**UNIX** 

پونیکس ویر

unixware

ياك

YACC = Yet Another Compiler Compiler

يجرد

disarm, to

۱- یحجب ۲- یعطل

disable, to

يستفنى

abandon

۱– يعطل ۲– يحجب

disable, to

سب مضيفة	وصلة حا
host interface	
قدة ) المستخدم	وُمبلةٌ ( ء
user node	•
للة للانصهار (صهورة)	وصلة قاب
fusible link	
كفيل	وُمبِل وش
plug-and-play	
. •	وقاية الما
file protection	
وقف	وقت الت
down time	
مل	وقت الع
uptime	
-	وقف تخ
deallocate	
	<i>و</i> ُمْ <u>حْ</u> ص
blinking	
	وند
Wand	
	ویزی وی
WYSI WYG	<b>6</b>
	وينمب
WIMP	

وصنف البيانات metadata وصف حالة البرنامج program status word ( PSW ) وصف حالة المُشغِّل processor status word ( PSW ) وصلة junction وصلة أحادية half duplex gateway وصلة بوابية للشبكات المحلية LAN gateway hybrid interface وصلة بينيه رقسمية للآلات الموسيقية MIDI ( musical instrument digital interface ) وصلة تقديرية virtual connection وصلة "جوزيفسن " Josephson junction

وحدة نداء ذاتي automatical call unit = ACU وحدة نداء ذاتي (أوتوماتي) ACU = automatic call unit وحدة وظيفية functional unit وحده توقيت البدء time initiation facility ALU = arithmetic and logical unit ورق مروحي الطي fan fold paper ورم WORM وسائط متعددة multimedia وسادة pad وسط medium virgin medium وسطخال empty medium وسىمة tag shoulder tap

anonymous remailer

وحدة تشغيل إلكترونية متكاملة EIDE = enhanced integrated drive electronics وحدة تشغيل شرائط tape unit = tape drive وحدة تشغيل شرائط tape drive = tape unit وحدة تشفيل مركزية central processing unit (CPU) وحدة تَلْفنة dialing unit وحدة توصيل عشوائي random access device وحدة حساب ومنطق (وحم) arithmetic and logical unit (ALU) وحدة طرفية peripheral وحدة عرض مرئى visual display unit (VDU) وحدة معاملات transaction وحدة مهاييء البيانات data adapter unit وحدة نت وبر قابلة للتحميل netware loadable module (NLM)

## -و-

وهدة التحكم والمراقبة -كونسول

console

وحدة الترتيب راسيأ

vertical format unit ( VFU )

وحدة التشغيل المركزية

**CPU** 

وحدة إنذار تعاقبي

sequential alarm module

١-- وحدة تجميعية ٢- كتلة

block

وحدة تحكم

CU

وحدة تحكم مركزية

CCU = central control unit

وحدة تشغيل أقراص

disk unit

وحدة تشغيل أقراص

disk drive = disk unit

وحدة تشغيل إلكترونية متكاملة

IDE = integrated drive electronics

وحدة تشفيل إلكترونية متكاملة

Integrated Drive Electronics
(IDE)

واسمية

label

١- واصنف ٢- مُصنتُف

descriptor

واصنف الملقب

file descriptor

الواقع الإفتراضي

virtual reality

واك

WACK

وثيقة

document

وثيقة إلكترونية تننقل

portable electronic document

وثيقة مراجعة

turnaround document

وجه

face

وحدات المدخلات والمخرجات

input/output units

وحدة إجابة

answering machine

وحدة استجابة سمعية

audio response unit

وحدة التحكم

control unit (CU)



alt hierarchy
هيئة البديلة
هيئة الحاسب
configuration, computer
هيرتز ( هز )
hertz
هيرتز ( هز )
هيكل استاتي للبيانات
static data structure
هيكل البيانات
هيكل البيانات
فيكل البيانات
data structure
هيكل البيانات
دميكل الملف
file lay out
هيكل ( شاسية )

get

هبوط

dropout

هجائية رقمية

alphanumeric

هستوجرام

histogram

هندسة البرمجة

software engineering

الهندسة الحيوية = البيونيات

bioengineering = bionics

الهيئات السبع الكبرى

big seven hierarchy

نوافذ (ويندوز) windows نوس فائق super NOS نوع البيانات data type

نهاية طرفية للبيانيات

graphics terminal

1- نهاية طرفية للحاسب في

موقع التعامل ١- نهاية طرفية

للبيع

point-of-sale terminal ( POS terminal )

نمط تخاطبی = نمط تفاعلی conversational mode = interactive mode

نمط تفاعلی ،

interactive mode

تمط ضوئي

optical font

نمط كسيح

crippled mode

نمط متزن لا متزامن

ABM = Asynchronous balanced mode

النموذج الأول لبرنامج software prototyping

النموذج السوي

normal form

نموذج رياض*ي* 

mathematical model

نهاية الإرسال

E O T = End Of Transmission نهاية الإرسال

End Of Transmission = EOT

( ن م ) نهاية الملف ( ن م )

end of file (EOF)

۱- نهاية طرفية للبيع ۲- نهاية طرفيية للحاسب في موقع التعامل

Point-of-Sale terminal (POS terminal)

نهاية طرفية ذكية

intelligent terminal

نقطة دخول = مدخل

entry point = entry

النقل الإلكتروني للاعتمادات المالية

electronic funds transfer (EFT) نقل البارامترات

parameter passing

نقل الصورة

image transfer

نقل تزامني

synchronous transmission

نقل حزم البيتات

bitblt = bit block tranfer

نقل لا متزامن للبيانات

asynchronous data transfer

نقل متساوى الفترات الزمنية isochronous transmission

نقل متواز

parallel transfer

نقل ملف

file transfer

نمذجة بالإدراك

cognitive modeling

نمط البيان

type, data

نمط المتغير

type, variable

نمط بيانيات

graphics mode

نظم شبكات التايمز

The times network systems (TTNS)

نفایات داخلة - نفایات خارجة GIGO = garbage in-garbage out نفائة

garbage

نفى

negation

نقطة اختبار

check point

نقطة استرداد = نقطة استرجاع

= نقطة رجوع

rescue point = recovery

= return point

النقطة المرجعية لمستوى الإرسال zero transmission level reference point

نقطة / بوصة

DPI = dots per inch

نقطة تعنثون

addressable point

= addressable position

نقطة تفرع

branch point

نقطة تقاطع (توصيل مشترك) nexus

نقطة توقف

break point

نقطة / ثانية

~ DPS = dots per second

نظام معلومات للإدارة

management information system (MIS)

نظام ملفات إلكتروني

electronic filing

نظام منطق مشترك

shared logic system

نظام موزع

distributed system

نظرية الطابور

queuing theory

النظرية الفازية

fuzzy theory

نظرية المباريات

game theory

تظرية المعلومات

information theory

نظرية الماثلات

automate theory

تظم الإشارات المتصلة

continuous systems

نظم التكويد المتسلسلة

concatenated coding systems

نظم المعلومات الجغرافية

GIS = geographic information systems

نظم دعم اتخاذ القرار

decision support systems

نظم دعم اتخاذ القرار

decision support system

نظام تشغيل احتياطي

backup system

نظام تشغیل قرصی (دوس)

disk operating system = DOS

نظام تطوير التطبيقات

application development system

نظام توصيل بيني = اسكزي

small computer system

interface = SCSI

نظام حاسب عن بعد

remote system

نظام فاكسميلي = فاكس

Facsimile System = F A X

نظام قاعدة بيانات شبكية

network databáse system

نظام قياس ليزرى

laser measuring system

نظام كيرنيل للرسوم ( مواصفات

الأيزو للرسوم) GKS = graphical kernel system

نظام متخصص (خبير)

expert system (ES)

نظام متساوى الفترات الزمنية isochronous system

نظام متقطع

discrete system

نظام مراكز البيع

point - of - sale system

تظام التشغيل المباشن

online processing system

نظام التشغيل بالقرص

MS-DOS

نظام التشغيل ( هي ، أم ، اس ) V M S = virtual machine

system

نظام التغذية الراجعة للمعلومات

information feedback-system

نظام الزمن الفعلى

real-time system

نظام المشاركة في الملفات

shared files system

نظام المُصاحب

buddy system

نظام المفتاح المعلن

public key system

النظام النواة للبيانيات

GKS

نظام تتابعي

tandem system

نظام تحكم متوائم

adaptive control system

نظام ترقيم ثلاثي

ternary numbering system

نظام ترقيم ثنائي

binary number system

نظام تسامحي

fault - tolerant system

نظام إدارة المعلومات information management system (IMS) نظأم إدارة قاعدة بيانات database management system (DBMS) نظام إدارة قسواعت البسيانات المترابطة RDBMS = relational database management system نظام أساسي للتحكم في مدخلات ومخرجات الحاسب basic input/output system (BIOS) نظام استعراض المعلومات information browsing نظام الاتصال المفتوح open system interconnection (OSI) نظام الأقفال والمفاتيح locks and keys system نظام التابع والمتبوع master \_ slave system نظام التحكم في احتيان البيانات data acquisition control system نظام التشغيل operating system (OS) نظام التشغيل OS نظام التشغيل التقدير (في إم virtual machine system (VMS)

نسخة الذاكرة memory dump نسخة زائلة soft copy نسخة مطبوعة hard copy نَسُق schema نسق البيتات bit pattern bit patterm نصالبرنامج source listing نصف جَمًّا ع half adder نطاق band نطاق التردد frequency domain نطاق الزمن time domain نطاق ضيق narrow band نطاق عريض broadband نطاق مرور pass band نظام أداء الشبكات (نوس) NOS = network operating system .

# -ن-

نت وير

netware

نجمة x

asterisk

النجمة الفعّالة

active star

النحو المعتاد

regular grammer

نداء عند الطلب

demand ,

نزف

bleed

نسبة الأخطاء المتبقية

residual error ratio

نسبة الاستفادة

utilization ratio

نسخ

transcription

نسخ الحقل تلقائياً

automatic field duplication

نسخة

copy

نسخة اختبار

dump check

ناتج القسمة

quotient

ناسخات

replicators

ناسخة

document copying machine

ناسخة

copying machine = document copying machine

ناشر مكتبى

desk\_top publisher ( D T P )

نافذة تنبيه

alert box

نافية

negator = inverter

ناقلة الشريط

transport, tape

نانو

nano\_

نبذ اللجوء إلى القوة

renonciation a la force

نبضات الساعة

clock pulses

نبضة

beat

مُولَّد الحروف

character generator

مُولُد المترجمات

compiler \_ compiler

مُولِّد تطبيقات

application generator

مياه التوصيل الكهربائي

water, conductivity

میچا )

M- (Mega-)

يزاب

gutter

يكرو-

micro-

میگروفیلم لخرجات الحاسب computer output microfilm = COM موضع تُعَنُّون

addressable position = addressable point

موقع الحجب

anonymous post

موقع مرأتي

mirror site

موقع يعنئون

addressable location

مروقف التلقيم

form stop

مُولِّد البرامج

generator, program

مُولّد الحروف

display character generator

مُولَدُ الحروف

character generator = display character generator

buffer

directive

router

موازن ≂ وسيط موازن فورى zero-length buffer مواصفات البرامج software specification مواصفات النظام system specification مواصفات وظيفية functional specifications موجة أسنان للنشار sawtooth waveform موجة مربعة square wave

staircase waveform cellular modem موزع الكون

decoder demultiplexer موزُع مرکزی (سرة)

hub

موسفت (ترانزستور موس) MOSFET

backbone

مَنْفَدُ

port

مَنْفَذْ (إدخال وإخراج) port (I/O port)

مَنْفُذُ المستخدم

user port

مهايئ عرض أحادى اللون MDA = monochrome displayadapter

مهايئ عملاق أحادى النون HMA = hercules monochrome adapter

مهایئ فیدیو = لوجه عرض

video adapter = video display board

مهايئ لعرض الرسسوم أحادية اللون

CGMA = colour/graphics/ monochrome adapter

مهايئ لعرض الرسوم الملونة CGA = colour graphics adapter مهايع مُعَزُرٌ لعرض الرسوم EGA = enhanced graphics

adapter مُوائم بيني للاتصالات غير

المتزامنة (أكبا)

**ACIA** 

موائم (مهاییء)

adapter

milli -مليون أمر في الثانية mips noise immunity من المفتاح إلى الشريط key to tape من المفتاح إلى القرص key to disk مناول handler التجميعية (برنامج الوحدات التجميعية) block handler (block handling routine ) منتاول بيانات transacter مناولة المقاطعة interrupt handler (IH) المنتج الأصلى للمعدات (أويم) OEM = Original Equipment Manufacturer المنيتديات الدولية international fora المنتفع والخادم Client/Server المنتقى

selector

منشأة حاسبات installation, computer منطق الحاسب computer logic المنطق الصوري formal logic مننطق بالتومىيل wired logic منطقة الاستضافة host subarea منطقة حفظ save area منطق ثلاثي ternary logic digital logic منطق معكوس (منطق سالِب) negative logic منظم التتابع sequencer مُنَظِّم دقيق microcontroller منظومة subscripted variable = array منظومة خطية linear array منظومة (صفيف) array PLA = programmable logic array

	ملف بیانات	مكرِّر الإشارة
data file		repeater
	ملف تتابعي	مكسيما
sequential file		MACSYMA
1 6:1-	ملف تسجيل	. مکمل
log file	1 1 - 21	complement
chained file	ملف تسلسلی	مكنة اختزال reduction machine
chanted the	ملف تشغيل	مكنة حاسبة
work file (scratch		machine
ىل	ملف ثابت الطو	مكنة " فون نيومان "
fixed-length file		Von Neumann machine
	ملف ثانوي	المكونات المادية
secondary file		hardware
	ملف رئيسى	مكونات خطأ
master file		bug-ware
	ملف شغلة	ملء بالأصفار
job file		zero fill
4	ملف قرصى	ملحقات إضافية
disk file		accessories
1 . 1 . 211	ملف مؤرشف	ملف
archived file		file
	ملف محاسبة	ملف احتیاطی
accounting file		backup file
scratch file	ملف مُسنودَّة	الملف الأب father file
scratch me	. ا د ک	
inverted file	ملف معكوس	ملف الرصد = ملف اليومية journal file
miverica inc	ملف مفهرس	ملف المعاملات
indexed file	،	transaction file

مقاطعة الاستقبال receive interruption مقاطعة خارجية external interrupt مقاطعة موجهة vectored interrupt ZIF socket = zero insertion force socket مقدمة header مقدمة الشريط tape header مقدمة الوحدة التجميعية block header مقطع لفظى syllable مقلب التغيرات change dump مكان تخزين الصورة image storage space مكبر التشغيل operational amplifier مكتب bureau library, program program library مكثف اتصالات concentrator

مُعَيِنْ الهوية identifier مغذى الوثائق document feeder مفاتيح الاختبارات dip switches مفتاح key ۱- مفتاح ۲- مُرَحِّل relay مفتاح أساسي Key, primary مفتاح البحث search key مفتاح إلكتروني switch, electronic مفتاح إلكتروني يعمل بأسلوب النقل اللاتزامني ATM switch مفتاح تشفير البيانات data encrypting key مفتاح وظيفى function key مُفَرِق demultiplexer مفرق decollector مقارن comparator مقاطعة interrupt

standard

معدل الخطأ في البيتات bit error rate (ber) معدل الخطأ في البيتات ber = bit error rate معدل النقل transfer rate معدل"بود" Baud rate معدل " نايكوست " Nyguist rate معدل نبضات الساعة clock rate معدل نقل البيانات data transfer rate معكوس contrapositive المعلوماتية informatics معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات Institute of Electrical and Electronics Engineers = IEEE معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE = Institute of Electrical and Electronics معيار تشفير البيانات data encryption standard (DES)

مُعَامَل operand معتمد الكتروني e-enovy dictionary معجم البيانات data dictionary معدات اتصال البيانات data communication equipment (DCE) معدات اتصال البيانات D C E = data communication equipment مُعَّدل الأخطاء المتبقية residual error rate معدُّل الأرسيال transmission rate معدل الإستقراء المنطقي LIPS = logical inferences per second معدّل الإشارات signaling rate معدل الإنعاش refresh rate معدل البيتات bit rate معدل التشغيل throughout معدل الخطأ error rate

معالج الاستثناء

exception handler

معالج الكلمات

processor, word

المعالج الكيفى للكتابة

QSP (Quality Script Processor)

معالج أمامي للشبكة

front - end processor

معالجة الإشارات الرقمية

DSP = digital signal processing

المعالجة الإلكترونية للبيانات

electronic data processing (EDP)

معالجة البداية والنهاية prologue - epilogue processing معالجة البيتات

bit manipulation

معالجة الكلمات = معالجة النصوص

word processing = text processing

معالجة النصوص = معالجة الكلمات

text processing

= word processing

معالج تابع = معالج ساتل satellite processor

معالج تكوين الصور ( ماسح ) RIP = raster image processor

معالج تكوين الصور (ماسح ) Raster Image Processor ( RIP ) مصفوفه متطلبات المركة traffic requirement matrix

traffic requirement matrix

مصيدة

trap

مضاعفة بالوحدات التجميعية block multiplexing

مضاعفة بتقسيم الزمن

time division multiplexing (TDM)

مضاعفة بتقسيم الزمن TDM = time division multiplexing

مضنعم

amplifier

مُضَخِّم عاكس للإشارة

sign reversing amplifier

مضروب المجموعات

product of sums (POS)

مُضلّع

polygon

مضيمن

modulator

مضمن فَاكُ

modem

مطبوعات

printout

مطراف عام للتوصيُّل

PAT = Public Access Terminal

معالجات منتخبة

voting processors

مصدر مؤمن للطاقة

UPS = uninterruptible power
supply

مصدفوفات وافرة من أقراص رخيصة = ريد

redundant arrays of inexpensive disks = RAID

مصنفوفة

matrix

مصفوفة التحويل

transformation matrix

مصنفوشة الجوار

adjacency matrix

مصفوفة ثلاثية القطر

tridiagonal matrix

مصفوفة عرض الفيديو

VGA = video graphics array

مصفوفة قليلة الكثافة (مخوخة) sparse matrix

مصن**فوفة متطورة لعرض الفي**ديو مصنفو**فة** متطورة

SVGA = super video graphicsarray

مصفوفة مثلثية

triangular matrix

مصفوفة مثلثية سفلي

triangular matrix, lower

مصفوفة مثلثية عليا

triangular matrix, upper

مصفوفة مربعة

square matrix

مشغلات وثيقة الاتصال

tightly coupled processors

مشفل العرض

display processor

مشغل دقيق

microprocessor

مشغل ظهير

back end processor

مشغل مزدوج

dual processor

مشغل مساعد

coprocessor

مشكفه منظومات

array processor

مُشغَّل وحدة طرفية

peripheral processor

مشفر فاك

codec = coder decoder

مشفر فاك

coder decoder = codec

مشهد أيزومتري (متساور في القياس )

isometric view

مشهد منظورى

perspective view

مصافحة

handshaking

مصدر حرج

critical resource

المسح بخطوط متوازية raster scan

مسع شجري من الجذر

preorder tree traversal

مسح شجرى ينتهى بالجذر

postorder tree traversal

مسح مُعجمي

lexical scan

مسطر استكمال

continuation line

مسلك بديل

alternate route

مسودة

draft copy

١- منشاركة الذاكرة ٢- ذاكرة

للمشاركة

shared memory

مشاركة الزمن

time sharing

المشاركة في المورد

resource sharing

مشتق

derivative

مشخص الأخطاء

debugger

المشرف

supervisor

مُشغُّل

operator

مشغل اتصالات

communication processor

مسجل الأحداث

logger

مسجل الأمر

instruction register

مسجل الأمر الجارى

current instruction register

مسجل التغذية الراجعة

feedback register

مسجل الحالات

state register

مسجل الحد

bound register

مسجل العنوان

address register

مسجل الغيلم

film recorder

مسجل المؤشر

index register

مسجل المدخلات والمخرجات

input / output register

مسجل شفرة العملية

operation register

مسجَّل ناتج القسمة

quotient register

مسجل نقد إلكتروني

ECR = electronic cash register

مسجل وسيط

buffer register

المسح التليفزيوني البطيء

slow scan television

مسار تجميعي للتحكم control bus address bus local bus مسار رئيسني (ترنك) trunk مساعد أمامي للشبكة network front end مساعدة بالوثية balloon help مسألة اتخاذ القرار decision problem sensor biosensor مستعار حسابي borrow, arithmetic مستقل stand alone مستودع الخزن storage pool

المستوى النسبى للإرسال

مسجل إزاحة

relative transmission level

shift register

مَرْكَم accumulator synchronizer duplex مزدوجة الاتجاه full duplex = duplex route path مسار track مسارات مرئية على أقراص تليفزيونية videodisc pits, optical المسار السريع highway مسار تجميعي bus مسار تجميعي بيني للاستخدام general purpose interface bus (GPIB) مسار تجميعي للإدخال والإخراج I / O bus (input / output bus) مسار تجميعي للبيانات ( مسار بیانات ) data bus

مرشح الترددات المنخفضة Low\_pass filter مُسرشح رافض نطاقى مسرشع مُوقف نطاقى band reject filter = band stop filter

مُرَشِّح مُوقِف نطاقی band stop filter

رشح نطاقی

band pass filter

مرفأ

docking station

ہ سرفق

attachment

مرقاب

monitor

مركر المعالجة الإلكترونية للبيانات

EDP center = electronic data processing center

مركز تحويل أوتوماتي (سنترأل أوتوماتي)

automatic switching center

مركز تحويل نمىف أوتوماتي semi-automatic switching center

مركز تعجيل القلب

cardio-accelerator center

مركز معلومات شبكة الإنترنت Inter NIC = internet network information centre المرأتية

mirroring

مراجعة

walk-through

مراجعة مزدوجا

twin check

مراسم بدء الاتصال

hand shake

المرافق البييني للوحدات الطرفية

peripheral interface adapter (PIA)

مراقب التوقيت

timer, watch dog

مراقبة

surveillance

مرجع قياسي موصى به

RS = Recommended standard

١- مرحل ٢- مقتاح

relay

مرحل حسابي

carry, arithmetic

المرسل

dispatcher

مرسل مستقبل

transceiver

مرث

filter

مرشح الترددات العالية high pass filter

مغطط وثيق الاتصال strongly connected graph مخطط وزنى weighted graph functional diagram خمُّد الصدي = مخماد echo suppressor المداولة عن يعد tele\_conferencing مدة الإيقاء retention period مدة الترجمة compilation time مدة العملية turn around time مدة جلب البرنامج program fetch time مدخل = نقطة دخول entry = entry point input/output (I/O) time, reimbursed مدى extent مدير قاعدة البيانات DBA (database administrator) مذبذب oscillator

مخذن قابل للتبديل storage, changeable dedicated graph مخطط أولى schematic diagram مُخَطط (بيانات) schema block diagram مخطط تنفيذي run chart timing diagram Gantt chart مخطط حالات state diagram مخطط ذو شقين bipartite graph مخطط كامل complete graph مخطط لادورى acyclic graph connected graph مخطط موجَّه directed graph

محو المادة الحساسية	محددة
Sanitization	deterministic
محوّر طاقة	م مُحَادَةً
transducer	limiter
محول تناظري إلى رقمى	محدد قنطري
analog to digital converter	bridge limiter
محول تناظری إلى رقمى	محرر التجميع
A:D converter	link editor ( linkage editor )
محول تناظري رقمي	محرّر النصوص
analog-to-digital	text editor
(A/D) converter	محرّر - منقّح
محول رقمي	editor
digitizer	محرك
محول رقمی إلی تناظری	engine
D/A converter ≈ digital to ana-	محركة
log converter	activator
محول رقمی إلی تناظری	محطة عمل
Digital to Analog Converter	work station
محول رقمی تناظری -D/A converter=digital to ana	مُحَلِّل
logue converter	analyser
محول رقمي للصور	محلل دوائر المنطق
Video digitizer	logic circuit analyzer
مُحُو نفقي	محلل مفردات
tunnel erase	lexical analyzer
مخزن	محلل نظم
store = storage	analyst,system
مخزن دائم التحديث	مُحمِّل
regenerative store	loader
مُذْرن سيجما = ذاكرة سيجما	محو
sigma storage=sigma memory	blanking
2-0	I

simulator

delimiter

locator

URL = uniform resource

مجموعة أسلوب الخبير للصور المتحركة MPEG = moving pictures expert group مجموعة التحكم في خط الاتصال Line Control Block (LCB) سجموعة أوامر الانتباه AT command set = attention command set مجموعة صفحات التشفيل working set مجموعة نظم دعم القرار GDSS = group decision support systems مجموع تدقيقي gibberish total = hash total مجموع حواصل الضرب sum of products (SOP) محاكاة simulation محاكاة emulation مجاكي emulator المحاكي

مُحدِّد الموارد الموحد

raceway floor multiplexer = m u xassembler مجمع المترجمات compiler\_compiler frequency division multiplexer time division multiplexer disassembler مجمع مخازن وسيطة pool,buffer buffer pool مجمع مقيم resident assembler مجموعات مغلقة للمستخدمين closed user groups (CUG) مجموعات نقاش newsgroups مجموع اختباري check sum مجموع اختبارى sum check = check sum

مجرى الكبلات

متغير شامل global variable integer variable variable, local local variable المتكلميص cracker المتمم في النظام الثنائي two's complement متن مفرط hypertext متوسط المدة بين الإعطال failure, mean - time - between متوسط المدة قبل التعطل failure, mean - time - to متیح سی دی روم CD-ROM server server, file مجال النشاط domain مجتمع الإنترنت ISOC = internet society مُجِدُول scheduler

compiler cross compiler decompiler interpreter مترجم لفظى syntax\_directed compiler متطلبات وظيفية functional requirements متعدد المداخل re-entrant متعدد وحدات مشغل single intsruction multiple data=processor (SIMD متغير variable متغیر ترکیبی - متغیر مرکب structured variable متغيردمية dummy argument = dummy variable متغير دمية dummy variable متغير سفلي الرمز variable, subscripted متغير شامل variable, global



مبادلة الذاكرة

swapping,memorý

محاشر

on-line

مبدأ التغاير

Principal of Corariance

مُبدِّل حُزم إنترنت

IPX = internet packet exchange

مُبَدُّل حُزم متتالية

SPX = sequenced packet exchange

مبرمع بروم

PROM programmer

مبرمج عابث

hacker \_ programmer

متتابعة استدعاءات

calling sequence

ىتجه

vector

متجه التوصيل

·access vector

مُتّحُه المقاطعة

interrupt vector

متجه متغير الطول

variable length vector

مؤشر

index

مؤشر = فأرة = ماوس

mouse

مؤشر المُرِحُل

carry flag

مـؤشـر تحـديد مـوضع العطل =

serviceability level indicator processing=(SLIP)

مؤقت فترات

interval timer

ماسحة

scanner

ماسحة الصور

scanner ,image

ماسح فيديو

video scanner = image grabber ماکرو

.macro

مأمون عند التعطل

fail \_ safe

مايكر وقيش

microfiche

مبادلة

swapping

ألوجة دائرة يبطبوعة

PCB = printed circuit board

لوحة داشرة مطيوعة

printed circuit board

لوحـة عـرض فـيـديو ≈ مـهايئ فيديو

video display board = video adapter

لوحة مساعدة

daughterboard

لرجة مفاتيح

keyboard

وحه نسخ

template

بيسي

LISP

لوحة بيانيات

graphics pad

لوحة بيضاء إلكترونية

electronic whiteboard

لوحة تجارب

bread board

لوحة تحكم باللمس

touch control panel

لوحة تومسيل

patch board = plug board

لوحة تومىيل

patch panel = patch board

لوحة دائرة إلكترونية

circuit card = circuit board

لغة معالجة المعلومات

IPL = information processing
language

لغة منخفضة المستوى

low - level language

لغة وسنم المتن المفرط

HTML ( Hypertext Markup language)

لغة وصف الصفحة

Postscript (PS)

لفط

babble

لهب

flame<sup>1</sup>

لوجو

LOGO

لوحة

board

لوحة إدخال

tablet

اللوحة الأم

motherboard

لوحة البيانات

data tablet

لوحة التقسيم الرقمى

digitizing pad

لوحة المعجلً

accelerator board

لغة سياقية

context- sensitive language

لغة سياقية

context-dependent language

لغة طبيعية

natural language

لغة عامة للرسوم

open GL = open graphics

. language

لغة غير إجرائية

non-procedural language

= declarative language

لغة غير إجرائية

declarative language

= non-procedural language

لغة لا سياقية

context - free language

لغة لحل المسائل

problem - oriented language

لغة للترجمة الفورية

interpretive language

لغة مُضيفة

host language

لغة معالجة الرموز الجبرية

algebraic symbol maniputation

لغة تداول البيانات

data manipulation language (DML)

لغة تعريفية

declarative language

لغة توصيف الببانات

data description language (DDL)

لغة توليد التقارير

Program Report Generator (PRG)

لغة توليد التقارير

**PRG** 

لغة جَدُولية

tabular language

لغة خوارزمية

algorithmic language

لغة خوارزمية عامة = كومال

common algorithmic

language = COMÁL

لغة دنيا

low level language

لغة رفيعة المستوى

high level language

لغة رمزية 🛴

symbolic language

لغة الروبوت

robotlan

لغة المساغة

formal language

لغة الكود = لغة المكنة

machine code

لغة المصدر

source language

لغة المكنة = لغة الكود

machine language = machine code

اللغة الوسيطة

object language

لغة برمجة

 $language \ , \ programming$ 

لغة برمجة

programming language

لغة برمجة لوصف الصفحة

Page Description Language (PDL)

لغة يوست سكربيت

postscript language

لغة تأليف

authoring language

لغة تجميعية التركيب

block structured language

## \_ل\_

لغات برمجة المنطق

logic programming languages

لغات تشغيل القوائم

list processing languages

لغات رفيعة المستوى = لغات

الجيل الرابع

VHLL = very high level

languages

لغات وظيفية

functional languages

لغة استعلام

query language

لفة ال أر، بى ، جى

R.P.G

لغة الأصل

source language

لغة التجميع

assembly language

لغةالتحكم في الشغلة

J C L = job control language

لغة التحكم في الشغلة

job control language = J C L

لغة الرسومات

graphic language

لاتزامني

asynchronous

لافتة

banner

لاقفة

latch

لامستقر

astable

لُد

kernel

لجنة الاتصالات الفيدرالية

Fedral Communication

Commission = FCC

لجنة الاتصال الفيدرالية

FCC =Fedral Communication
Commission

اللجنة الاستشدية الدولية للتلغراف والتليفون

CCITT

ً اللجوء

fall back

لغات الزمن الفعلى

real-time language

٧٦	معجم الخاسيات		
QWERTY quicktran entity	کویرشی کویکتران کیان	کومال = لغة خوارزمية عامة  COMAL = common  algorithmic language  كُومَة مندمجة  mergeable heap	
KB	كيلوبايت	کُونْسُول ٹانو <i>ی</i> secondary console	

كود رقمي	كلمة السر
numeric code	password
کود رماد <i>ی</i>	كلمة كاشفة (كلمة مخصصة)
Gray code	reserved word = keyword
۔ کود زائ <b>ف</b>	كلمة مخجوزة reserved word
pseudo code	کلمة مفتاح ( کلمة مخصصة )
<b>-</b>	keyword=reserved word
کود مشارکة داده داده داده داده داده داده داده داده	كمُّة
sharable code	quantum
كود مطلق	كُنْيَة
absolute code	alias
کود مُنْتمٍ	الكوادر البشرية
native code	live ware
كود نستقى	" كوبول "
systematic code	COBOL
کود " هامنج "	
Hamming code	کود
کود هجائ <i>ی</i>	code
	كود الحالة
alphabetic code	condition code
كود هجائية رقمية	كود المذاكرة
alphanumeric code	code, memory
كود "هوليرث "	كود المقصد
Hollerith code	destination code
کود هیکلی	الكود الوسيط
skeletal code	object code = object program
كورال	کود ثنائی
CORAL = Common Real-time	
Application Language	binary code

### - J

كتابة احلالية overwrite ١- كتلة ٢- وحدة تجميعية lock كثافة البيانات data density كثافة البيتات bit density كثافة الحزم packing density كثافة السبى دى روم CD-ROM density كربتولوجيا cryptology كشف التصادم collision detection كُشك kiosk كعب روتين stub ك (كيلو) K (kilo) كلمة word

كأت CAT كاتبة عن بعد teleprinter = teletypewriter كاتبة عن بعد teletypewriter كأد CAD کاش cashe ك أل ــ ك أ ي CAL كأم CAM ك أ *ي* CAIكبسلة encapsulation كبل ألياف ضوئية fiberoptic cable كبل متمحور coaxial cable كتابة

write

قیم أصلیة default value قیمة مطلقة absolute value context-free grammer

قوة التحمل ( النظام )

robustness ( of a system )

قناة بيانات data link قناة تفريق زمني time - derived channel قناة ثنائية two-wire channel قناة مؤجرة leased channel قناة متقطعة discrete channel قناة محدودة النطاق band \_ limited channel قناع ظل shadow mask logic bomb قنبلة موقوتة time bomb قنطرة الإشارات bridge jumper قنطرة موجهة brouter قواعد سياقية context sensitive grammer قواعد سياقية context-dependent grammer

قفز غير مشروط jump, unconditional قفز مشروط jump conditioned قفل lock قفل المرسل transmitter of f = X - offقفول backtracking قلب ملف مغنطيسي bobbin core light pen stylus input device magnetic cores قناة channel تناة اتصال communication channel قناة اتصالات (تي كارير) T-carrier قناة اتصال البيانات data communication channel (link) قناة البيانات = وصلة البيانات data channel = data link

١- قراءة ٢-إقرأ

، قف

فرص مرن = فریص llexi disk = diskettemagnetic disk قرص مکتنز (سبی دی) compact disk (CD) قرصنة piracy قريص = قرص مرن ' diskette = floppy disk = flexi- disk قُرُيص عالى الكثافة high density diskette قُرُيص مزدوج الكثافة double density diskette قشرة shell قُضيَمة (نصف بايت) nibble قطاع sector segment قعر قاع الذاكرة cellar = push down store

halt

read قراءة غير متلفة non-destructive read-out (NDRO) · قراءُهُ أمثلقة destructive read - out (DRO) قراءة وتستجيل متفرق scatter read disc = disk disk disk = discvirtual disk keypad hard disk قرمل فناوئن = قرمن مكتنز = optical disk videodisk قرص مرن = قریص floppy disk = diskette

## -ق-

قارئة الغيلم

film reader

تارئة بطاقات

card reader

تارىء

reader

قارىء شفرة القضبان

bar code reader = bar code

scanner

قارىء كود = واند

wand

قاعدة بيانات

database

قاعدة بيانات علاقية

relational data base

قاعدة بيانات موزعة

distributed database

قانونا الامتصاص

absorption laws

قانونا " دى مورجان "

De morgan's laws

قدرة الحاسب

computer power

قائمة

list (v,n)

قائمة اختيارات

menu

قائمة الأماكن الخالية

free \_ space list

قائمة الانتظار

wait list

قائمة الأوامر

instruction set

قائمة توزيع

distribution list

قائمة ثنائية الوصلات

doubly linked list

قائمة خيطية

threaded list

· قائمة صفرية

null list

قائمة مصححة للبرنامج

program listing = source

listing

قائمة موصلة

linked list ( chained list )

الفيديو
الفيديو
الفيديو
VESA = Video Electronic Standards Association
الفيديو
الفيديو
الفيديو
الفيديو
الفيديو
الفيضان الذاكرة
الفيضان الذاكرة
المسان الذاكرة
المسان الذاكرة
المسان عسابي

overflow = arithmetic
 overflow

فونيم phoneme

فيبجنز (نظام للرسنوم تفاعلي تراتيم للمنرمج)

تراتبی للمبرمج )
PHIGS = programmer's
hierarchical interactive

reverse video

فيديوتكس

videotex

فيروس

virus

فيروس الحاسب

computer virus

فض unlock القضولي hacker active = running فَعَّال -- نشيط running فقد الأكسيد shed, oxide فقد الأكسد oxide shed فك unpack فك الكود decoding فلوب = عمليات العلامة العشرية العائمة FLOP = floating point operation فهرسة الوحدات التجميعية block indexing autoindexing فورتران

**FORTRAN** 

فحص جدولي TLU = table Look - up فحص ذاتي مُبِيَتُ ABIST = Autonomousbuilt-in self-test فحص طولي longitudinal check شرام **FRAM** gap الفرز sorting فرز فقاعي bubble sort فرز معجمي lexicographic sorting فرط الكربونية hypercapnia = hyperczrbia فرع تبادل أوتوماتي خاص Private Automatic Branch Exchange (PABX) فرع تبادل أوتوماتي خاص PABX = private automatic branch exchange فساد البيانات data corruption

#### \_\_\_\_\_\_\_

فترة الاحتجاز

hold time

قترة الإعداد

set-up time

فترة الانتظار

waiting time

فترة التنفيذ

execution time = run time

فترة التنفيذ

run time = execution time

فترة الكتابة

write time

فترة الكمون

latency period

فترة تواتر الاسترجاع

regeneration period

فترة زمنية غير فعَّالة

ineffective time

فترة زمنية متاحة

empty time slot

فجوة بين الوحدات التجميعية

block gap

فحص بالحشو الطولي

longitudinal redundancy

check (LRC)

١- فئة ٢- ضبط

set

فئة خالية

empty set

فائض

redundancy

فاصل السجلات

RS = Record Separator

فاصلة

separator

فاصلة

burster ·

فاصل للمعلومات

information separator (IS)

فاك التضمين

demodulator

فاكّ الشفرة

decoder

فاكس

**FAX** 

فتح المرسل

transmitter - on = X - ON

# - 3-

غير مياشر

off-line

غيض

underflow

فیض حسابی

arithmetic underflow

غابة

forest

غشاء مغنطیسی رقیق magnetic thin film

غلطة قراءة تتدارك

recoverable read error

عنونة ضمنية

inherent addressing

عنونة غير مباشرة

indirect addressing

عنونة مباشرة

immediate addressing

عنونة مباشرة

direct addressing

عنثونة مخثتصرة

abbreviated addressing

عنونة مرحلة

deferred addressing

عنثونة ممتدة

extented addressing

عنوان فعلى

effective address

عنوان مطلق

absolute address

المعثونة

addressing'

العنونة النسبية

relative addressing

عَنْوَنة بالمضمون

associative addressing

عنونة بمؤشر

indexed addressing

عنونة رمزية

symbolic addressing

عنونة ضمنية

implied addressing = inherent addressing

عنصر " إذا وفقط اذا " ( if, and only if," element (IFF) عنصر الاستشعار

sensing element

عنصر الاستنباط

inference engine

عنصر البيانات (بيانة)

datum

عنصر الشبكة

mesh = wire frame

عنصر الصورة (بِكُسلِ)

pixel

عنصر ثلاثى الأبعاد

D object "

عنصرمخزن

storage element

عنصر ذاكرة دائمة

transfluxor

عنقود (حشد)

cluster

عنوان

address

عنوان أساس

base address

العنوان النسبى لسجل relative record address عملية شفافة

transparent operation

عملية عدم التطابق

nonequivalence operation

عملية عدم التطابق

exclusive OR operation (XOR)

عملية عدم التطابق

XOR operation = exclusive OR operation

عملية عشوائية

stochastic process

عملية فورية

true-time Operation

عملية "لا"

NOT operation

عملية مسبقة التعريف

predefined process

عملية معُوَّقة

blocked process

عملية مُواءَمة

adaptive process

عملية "نفي أو "

NOR operation

عملية 'نفي واو"

NAND operation

عملية " وإو العطف "

AND operation

عمق اللون

color depth

عملية أحادية

unary

عملية البحث

searching

مملية التوزيع

spooling

عملية " أو "

inclusive \_ OR \_ operation ='
OR operation

عملية " أو "

OR operation = Inclusive - OR - operation

عملية بوليانية ثنائية dyadic Boolean operation

عملية تبادلية

commutative operation

عملية تكرارية

iterative operation

عملية ثنائية

dyadic operation

عملية ثنائية

binary operation

عملية جزئية

split - word operation

علامة بالشريط

tape mark

علامة بدء الشريط

BoT marker

علامة بداية الشريط

tap marker, beginning

علامة تحذيرية لنهاية الشريط

warning marker, destination

علامة تنبيه

sentinel

علامة حجب

lockout flag

علم إدارة تشخيل البيانات إلكترونيًا

EDP management science

= electronic data

علم الإدراك

cognitive science

علم التراكيب (علم النحو)

syntax

علم الحاسيات

computer science

علم الدلالة

semantics

علم النفس الحسابي

computational psychology

عل

bug

عقدة تفرع

father

عقدة تفرع

parent node = branching node
= father

عقدة تفرع

branching node

عقدة (رأس)

vertex

عقدة طرقية

leaf node

علاج العلل

debugging

علاقة

relation

علاقة تكرارية

recurrence relation

علاقة تماثل مضاد

antisymmetric relation

علاقة تماثلية

symmetric relation

علاقة لا تماثلية

asymmetric relation

علامة الأساس

radix point

علامة التنصيص

quotation marks

العرض المرئي للنصبوص videotext

عرض بالبلورة السائلة

liquid crystal display (LCD)

عرض بالبيتات

bit mapped display

عرض باللف

wrap around

عرض سباعي الأجزاء

seven segment display

عروة

loop

عصا القيادة

paddle = joystick

عصا القيادة

joystick = paddle

عطب

grounch

عطل - تعطل

failure

عقدة

node

عقدة الحاسب المضيف

host node

عقدة المفصىل

cut vertex

عقدة المفصيل

articulation point = cut vertex

عقدة تحويل

node, switching

### -3-

عدًّاد البرنامج = عدًّاد الأوامر program counter = instruction counter

عُدُّاد تموجي

ripple counter

عدُّال عكوس

reversible counter

عدد ثماني

octal number

عدد ذاتى التحقيق

self-checking number

عدد شبه عشوائی

quasi random number

عدسة المعلومات

information lens

عُدُل

poke

عدم العودة إلى الصفر

" NRZ ( non\_return to zero )

عرض

display

العرض المتقلب

tumbling

عائلة حاسبات

computer family

عاكسة = نافية

inverter = negator ·

عامل التجميع

blocking factor

عبارة

statement

عبارة" استمر"

continue statement

عبارة شارحة

comment statement

عبارة لغو

dummy statement

عتاد المجموعة

groupware

عتاد قنطري

bridge ware

عدًاد

counter

عَدَّاد الأوامر = عَدَّاد البرامج instruction counter = program

counter

#### \_4\_

ظاهرة التخصير المغنطيسي magnetostriction effect

طريقة الملاءمة الأولى first fit method طريقة تُوصئُل تتابعى تقديرى V S A M ( virtual sequential access method)

طقم

suite

طقم رقاقات

chipset

طقم رموز

character set

طقم لمطوِّرى البرامج SDK = software developer's kit طقم لمطورى ويندوز

windows SDK

طلب الإعادة أوتوماتيا

request for repetition, automatic " A R Q "

طوبولوجيا الشبكات

topology, network

طول الإشارة

signal distance

طول الكلمة

word length = word size

طول الكلمة

word size = word length

طول الوحدة التجميعية

block length

طاقم رأقاقات

chip set

طباعة متراكبة

overprinting

طبقة التطبيقات

application layer

طبقة ربط البيانات

data link layer

طَرَّاح

subtractor

طراز البيانات المجردة

abstract data type

طرق التوصيُّل

access methods

طريقة التَّوصتُّل إلى التخزين التقديري

virtual storage access methode (VSAM)

طريقة التُّوصيُّل عن بعد

TCAM = telecommuncations access method

طريقة العنامير المددة

finite \_ element method

طريقة الفروق المحددة

finite \_ difference method

طريقة المسار الحرج

critical path method

### \_هـ

طانق

queue = FIFO

طابور

FIFO=queue=push up list

طابور

push up list = push up stack =
 FIFO

طابور التغذية الراجعة feedback queue

طابور الدُّفعات

batch queue

طابور الشغلات

job queue

طابور بطرفين

deque = double ended queue طابور حفظ واسترجاع الرسائل save/restore message queue (SMQ)

طابور مزدوج النهاية DEQUE = double ended queue طابور مزدوج النهاية double ended queue = DEQUE طابعة إلكتروستاتية electrostatic printer

طابعة بالأسنة

stylus printer

طابعة بالطّرق

impact printer

طابعة بنقط مصفوفة

dot matrix printer

طابعة تسلسلية

serial printer

طابعة حرارية

thermal printer

طابعة دُفعات عن بعد

remote batch printer

طابعة سطور

line printer

طابعة صفحات

page printer

طابعة غير طارقة

non\_impact printer

طابعة مصفوفية

matrix printer

طابعة نَفَّاتُة

ink jet printer



الضبط بالفردية

odd parity

ضبط دقيق للمراحل

Inching

غيفط

compaction

ضغط البيانات

data compression

الضبم

concatenation

ضمان جودة البرامج

software quality assurance

(SQA)

ضمان جودة البرامج

S Q A = software quality

assurance

ضابط أمامي للمسورة

image head adjuster

ضابط وصلة اتصالات

communication link control-

ler

الضبط الذاتي

self-tuning

الضيط الزوجي

even parity

۱ - ضبط ۲ - فئة

Set

ضبط القياس

scaling

ضبط الهوامش

adjustment of text

صیغة ' باکوس ناور " BNF = Backus normal form صیغة " باکوس نُور " Backus Nour form = BNF

ميغة الشريط tape format ميغة الوحدة التجميعية block format

#### **-**

صياغة البرامج

coding, program

صيانة إصلاحية

remedial maintenance

مىيانة إصلاحية

corrective maintenance = remedial maintenance

ميانة الملف

file maintenance

صيانة وقائية

preventive maintenance

صيغة إعلان البيانات

data declaration statement

الصيغة البولندية

polish notation

= prefix notation

الصيغة البولندية

prefix notation

= polish notation

صدغة السائات

data format

صيغة البيانات

format, data

ئىغ

formatter مبرَّافة أوتُوماتيُّة

automatic teller machine

(ATM) = cash dispenser

صُفٌ البيانات

alignment, data

صفة مميزة (سمة)

attribute

منقحات بيضاء

white pages

صفحة

page

صفحة لافتة

banner page

١- الصفر ٢- شيفرة

cipher=cypher

المبلاحيا

serviceability

صندوق بريد

mailbox

الصورة الافتراضية

virtual image

صور خريطة البيتات

bit map graphics

شفرة ثابتة الطول fixed - length code شفرة دائرية cyclic code شفرة ذاتية الاختيار self-checking code شفرة ذاتية التصحيح error correcting code شفرة ذاتية الكشف error detecting code شفرة زائفة false code شفرة متغيرة الطول variable length code شوشرة noise شوشرة التحويل الكمي quantization noise

white noise

object

شوشرة بيضاء

punched tape شریط مثقب به فتات chadded tape magnetic tape paper tape شعرة cursor شغلة task = jobشغلة job شفرة التوصل للملف access code, file الشفرة الدقيقة micro code operation code شفرة القضبان bar code

شبكة هرمية البُنْيَة

hierarchical network

شبكة واسعة النطاق

broad band network

شيكة واسعة للحاسيات

wide area network (WAN)

شجرة

tree

شجرة الاشتقاق

derivation tree

شجرة ثنائية

binary tree

شجرة رابطة

spanning tree

شجرة قرارات

decision tree

شجيرة اليسار

left subtree

شرشرة

aliasing

الشريط الدفاق

streamer = streaming tale
Itransport

شريط أو قرص تسويد

scratch tape (Disk)

شریط صوتی رقمی = دات

digital audio tape = DAT

شريط كاسيت

casette tape

شبكة تبادل الرسائل

switched - message network

شبكة حاسبات

computer network

شبكة حلقية

ring network

شبكة حُلقِيّة بأمارة

token ring network

شبكة دلالية

semantic network

شبكة رقمية متكاملة الخدمات

ISDN = integrated service digi-

tal network

شيكة غير متجانسة

hetrogeneous network

شبكة لزيادة المنففعة

VAN = value-added network

شبكة متجانسة

homogeneous network

شبكة مجانية

free net

شبكة محلية للحاسبات

local area network (LAN)

شبكة نجمية

star network

شبكة نظير بنظير

peer-to-peer network

# - يۇ -

شبكة

network

شبكة اتصالات

communication network

شبكة اتصالات سريعة

highway network

شبكة أربا (أربانت)

ARPANET

شيكة افتراضية

virtual network

الشبكة الأساسية

backbone network

شبكة الأبيزي

**ISONET** 

الشبكة العنكبوتية العالمية

WWW = World Wide Web

شبكة المقاطعة

interruption network

شبكة بديلة لنقل حزم البيانات

PSDN ( Packet-Switched Data

Network)

شبكة بيانات

data network

شارة الشريط

label, tape

شارة المؤخرة

trailer label

شاشة

screen

الشاشة الافتراضية

virtual monitor

شاشة الرسوم الملونة

color graphics monitor

شاشة قارئة

screen reader

شاشة لعرض الرسومات

graphics oriented screen

(G.O.S.creen)

شاشة لمسية

touch screen

شاشة مجزأة

split screen

شامل

global

شبكات لزيادة المنفعه

value - added Networks

(AV1)

سى دى روم

CD-ROM

سى دى روم ممتد البنية

CD-ROM XA = CD-ROM ex-

tended architecture

سى دى (قىرص مكتنز ) = قىرص ھيوئي

CD

سى . دى . (قىرص مكتنز = قىرص ضوئي)

CD (compact disk) = optical

disk

cybernetics

ceefax

SILK

semaphore

سيموس - كوزموس

CMOS = COSMOS

simula

scenario

ساسلة

catena

١- سلسلة البحث ٢- دورة

البحث

Search cycle

سلسلة تعاقبية

daisy chain

سلسلة خالية

empty string

character string

alphabetic string

سلسلة هجائية رقمية

alphanumeric string

سلسلة V

V-series

سلف

ancestor

SLIP = PPP

سنترال تليفونات

exchange, telephone

ستوبول

SNOBOL = string-oriented

symbolic language

سسى

\_C\_

#### - 111-

سجل زمنى

journal

سجل متغير الطول

variable length record

سجل مخططات

roster graphics

سرقة الدورات

cycle stealing

سرية

secrecy

سطر / دقیقة (س/ق)

l p m = line per minute

سعة التخزين

capacity, storage

سعة المسار السريع

highway width

سعة قناة الاتصال

capacity, common, channel

السعى

seek

سلامة البيانات

data integrity

سلسلة

string

ساعة التوقيت الفلكي

time of day clock

ساعة الوقت الفعلى

real - time clock

ساعة (نابضة)

clock

ساينباك

cinepak

سبلاين

spline

ست عشری

hexadecimal

سجلات حيوية

records, vital

سجل التغيرات

change record

سجل المراجعة

audit trail = audit log

سجل المراجعة

audit log = audit trail

سجل النظام

system log

سجل ثابت الطول

fixed-length record

یه - القاهرة زینغ لونی aberration, chromatic autoincrement cycles aberration, spherical

# -ن-

زمن التشفيل المركزي

CPU time

زمن التَّوصلُّ

access time

رْمن الجمع

add time

زمن الدورة

cycle time

زمن الربط

binding time

زمن السعي

seek time

زمن اللاشغل (زمن البطالة)

idle time

الزمن المتاح

available time

زمن تعطل المكنة

machine-spoiled work time

زناد

trigger

وم

zoom

الدة الدة

augmenting

زائف

false

زر الإزاحة أو النقل

shift character

زر شغطی

push button

زر ضوئی

light button

زمن الاستجابة

response time

زمن الاسترجاع

store cycle time

زمن الإصلاح

repair time

زمن الاضمحلال

decay time = settling time

زمن التباطئ

deceleration time

زمن التزاحم

scramble time

زمن التسارع

acceleration time

زمن التشغيل المركزي

processor time = CPU time

ريسك

RISC (Reduced Instruction Set Computing)

رید = محصد فعوفات وافعرة من أقراص رخیصیة

RAID = redundant arrays of inexpensive disks

control character ignore character (fill character) رمز رقمی numeric character رمز غير مقبول illegal character abstract symbol ESC = Escape characterرمز هروب Escape character رموز للمشاعر emotions ligature روبوت robot الروبوتيات (علم الآليات المبرمجة) robotics روتين المقاطعة interrupt handler روتين محاكاة simulator routine روم = ذاكرة يمكن قراءتها فقط

ROM ( read-only memory )

رقم الهُويَّة Personal Identification Number (PIN) رقم ثنائی (بیتة) binary digit (bit) digital character رمز اختبار check character رمز استكمال الاتصال outconnector رمز التحكم في الإرسال transmission control character رمز الحدولة tab tabulation character رمز الجدولة tabulation character = tab رمز الملاشىء null character رمز انتظار idle character رمزيدء السطر carriage return character (CR) رمز سانيات graphics character

الرسم بالمتجهات

vector graphics

الرسم بخطوط متوازية raster graphics

رسم "فين" التخطيطي

Venn diagram

رسوم متفاعلة

interactive graphics

رُصُّة

push-down list = LIFO = stack

رمنة

LIFO=stack=push\_down list

منة

Last-In-First-Out = LIFO

= stack = push-down list

رُمئة

stack = LIFO

رُقاقة

chip

رقعة

patch

رقم

digit

رقم اختبار

check digit

الرقم الأدنى أهمية

least significant digit

رام دينامية متزامنة

synchronous DRAM

رام دينامية معززة

EDRAM = enhanced dynamic

RAM

رام فيديوية

VRAM = video RAM

راية

flag

رباعي

quad

وبائي البيتات

quartet

ربط

bind

ربطدينامي

dynamic binding

ربط وهم الأشياء

OLE = object linking and

embedding

الرجوع للسابق

de-updating

رسالة تشخيصية

diagnostic message

رستًام ( بالحاسّب )

graphicist

رسام بخطوات

incremental plotter

#### -5-

راسمة

plotter

راسمة بيانات

X-Yplotter

راسمة بيانية

graph plotter

رام = ذاكرة التوصُّالعشوائي

RAM = Random Access

Memory

رام استاتية

SRAM = static RAM

رام البارامترات

PRAM = parameter RAM

shadow RAM

رام حاضرة (كاش)

cache RAM

رام دينامية

DRAM = dynamic ram

رام دینامیة رامیس

Rambus dynamic RAm

= RDRAM

رابط

junctor

الرابطة الدولية لأمن الحاسبات

International Computer

Security Association (ICSA)

الرابطة الدولية لأمن الحاسبات

ICSA (International Computer

Security Association)

رابطة (عامل ربط)

connective

رابط منوتى

a coustic coupler

راديو نقالي معزز

ESMR = enhance special mobile radio

رأس التسجيل

head, recording

رأس القراءة والكتابة

read/ write head

رأس الكتابة = رأس التسجيل

write head = recording head

رأس رحوية

capstan

ذاكرة معنونة بمضمونها = ك أ م content addressable memory ( C A M )

ذاكرة هولوجرافية

holographic memory

ذرة

atom

الذرية

atomicity

ذكاء اصطناعي

artificial intelligence

ذكاء الآلة

machine intelligence

ذكاء محلي

local intelligence

و وجهين

double sided

ذاكرة مؤقتة

scratchpad

ذاكرة متلاشية

volatile memory

ذاكرة متوالفة

interleaving memory

ذاكرة مركزية

core store

ذاكرة مركزية

core memory = core store

ذاكرة مساندة

backing memory

ذاكرة مستديمة

non-volatile memory

ذاكرة مسودات مؤقتة

scratch pad memory

## -1-

الذاكرة المساعدة

auxiliary memory

ذاكرة المضمون

associative memory

ذاكرة تقديرية

virtual memory

ذاكرة ثنائية القلب لكل بيتة two-core-per-bit store

ذاكرة ثنائية المدخل

dual port memory

ذاكرة حاضرة = كاش

cache = cache memory

داكرة خارجية

external storage

ذاكرة دينامية

dynamic memory

ذاكرة زئيقية

mercury memory

ذاكرة طرفية

bric

ذاكرة للقراءة فقط تُمحى كهربائياً = إيروم

electrically erasable read-only memory (EEROM) ذاكرة

memory

الذاكرة الأقل استخدامًا

least frequently used memory

الذاكرة الأقل استخدامًا حديثاً

least recently used memory

ذاكرة التوصل العشوائي

Random Access Memory =

**RAM** 

ذاكرة التوصل الفوري

immediate access storage

الذاكرة الرئيسية

main memory=main stor-

age=primary memory

الذاكرة الرئيسية

main storage = main memory

الذاكرة الرئيسية

primary memory = main

memory

ذاكرة الفقاعات

-bubble memory

ذاكرة الفقاعات المغنطيسية

magnetic bubble memory

دورة الذاكرة

memory cycle

دورة العمل

duty cycle

دورة القراءة والاستبقاء

read and restore cycle

= regenerative read

دورة القراءة والاستبقاء

regenerative read = read and restore cycle

دورة حياة البرنامج

software life-cycle

دورة"هاملتو*ن*"

Hamiltanion cycle

CPU cycle

دوس (نظام تشغیل قرص)

 $D \cdot O \cdot S = disk operating$ 

system

دی ، إی . إس

DES

دليل الملفات

file directory

دمج الوحدات

demodularization

لنُجل ( مفتاح تأمين التشغيل ) منجل ( مفتاح تأمين التشغيل )

dongle

دوائر السليكون فوق الياقوت

Silicon - on - Sapphire (SOS)

circoitry

دوائر من الجوامد

solid state circuitry

دودة

worm

لورة

session

دورة الإحضار والتنفيذ

fetch-execute cycle

دورة الأمر

instruction cycle .

۱ - دورة البــحث ۲- سلسلة البحث

search cycle

دورة التحكم

control cycle

دريشة إنترنت

دريشة إنترنت

chatting = IRC = internet relay
 chart

درع إلكتروستاكية

shield, electrostatic

أنعة

batch

دُهُقة البيانات

data stream

دُفْقة الشغلات

job stream

دفوراك

**DVORAK** 

دقة مضاعفة

double precision

دلالة البيتات

bit significance

دليل

directory

دلیل

switch

دليل التشغيل

run, manual

دلیل الحالة = دلیل الوضع status word داقع

driver

دالة التحويل

transfer function

ُ دالة التوزيع التراكمي

cumulative distribution

function

دالة بوليانية

Boolean function

دالة خبرية

predicate function

دايود زنر

Zener Diode

دايود مضيء

light emitting diode (LED)

دخول متواز وخروج متواز parallel in parallel out (PIPO)

دخول متواز وخروج متوال parallel in serial out (PISO)

دخول متوال وخروج متواز serial - in parallel out (SIPO)

دخول متوال وخروج متوال

serial in serial out (SISO)

دراسة الجدوى

feasibility study

درجة تمثيل العدد

precision

#### \_\_\_\_\_\_\_

دائرة قلابة "د"

D flip-flop

دائرة قلاَّبة ذات تابع ومتبوع master - slave flip flop

دائرة قلابة JK

JK-flip-flop

دائرة كهربائية (دارة كهربائية) circuit

دائرة متزامنة

synchronous circuit

دائرة متكاملة

integrated circuit (IC)

دائرة مستأجرة

leased circuit

دائرة مطبوعة

printed circuit

دائرة منطق (منطقية)

logic circuit

دات = شریط صوتی رقمی

DAT = digital audio tape

دار البرمجة

software house

دائرة الجمَّاع

adder circuit

دائرة تبديل = دائرة منطقية switching circuit = logic circuit دائرة تتابعية

sequential circuit

دائرة توافقية

combinational (combinatorial) circuit

دائرة ثنائية الاستقرار

bistable circuit

دائرة رئيسية

trunk circuit

دائرة رصد الجهد وتثبيته

sample-and-hold circuit

دائرة رقمية

digital circuit

دائرة ضبط مفرد

single shot circuit

دائرة عاكسة

see-saw circuit = signreversing amplifier

دائرة قلاَّبة

flip - flop

دائرة قلابة

FF

مجمع اللغة العربية - القاهرة خوارزم متوازي خوارزم متوازي heuristic

خوارزم لا منهجی heuristic algorithm

خط نقطة إلى نقطة point to point line خطوة التغذية feed pitch خط تأخير زئبقى mercury delay line خفيف التعطل fail - soft خلط scramble خلطة شغلات job mix خلل fault خلل وظيفي malfunction خلية cell خليه تخزين storage cell خوارره الجدولة scheduling algorithm خُوارَزم الخطوط المختفية hidden-line algorithm خُوارزم بحث ثنائي binary search algorithm خُوارَزم تكراري recursive algorithm/ procedure خوارزم (ج. خوارزمات)

algorithm (p.algorithms)

خطأ قراءة لا يتدارك irrecoverable read error خطأ قصور التمييز resolution error residual error خطأ يئتدارك recoverable error خط تأخس delay line خط تأخير صوتى بالتقبض المغنطيسي magnetostrictive acoustic delay line ' خط تحكم control line خط تساوى الانتروبيا isentrope خطربط tie-line خطر محتمل hazard خط متعدد الإتصال multidrop Line خط مخميص line dedicated خط مستأجر leased line

خَزن

storage

الفزن الوسيط المزدوج

double buffering

فزن مُوازِن

buffering

خزن وإرسال

store and forward

خطأ التقريب

round-off error

خطأ التقطيع

discretization error

خطأ تركيبي

syntax error

خط اتصالات

line

خطأ دلالي

semantic error

خطأ زائف

false error

خط اشتراك رقمي

DSL = digital subscriber line

خط اشتراك رقمى غير متماثل

ADSL = asymmetrical digital

subscriber line

خط اشتراك رقمى متماثل

SDSL = symmetrical digital

subscriber line

خرج

output

خرج الحاسب

output, computer

خرج ثلاثى الحالة

tri-state output = three-state
 output

خرج ثلاثى الحالة

three-state output = tri-state output

خرطوشة

cartridge

خرطوشة أقراص

disk cartridge = disk pack

خرطوشة أقراص تبادلية

exchangeable disk pack

خرطوشة روم

ROM cartridge

خرطوشه أبناط

font cartridge

خريطة الذاكرة

memory map

خريطة المسار

flow chart

خريطة مسار للبرمجة

programming flow chart

خزانة مساندة

storage, backing



خازئة مساندة

backing storage = bulk storage = secondary storage

خازنة مساندة

bulk storage

خانة

bucket

خائة العنوان

address part `

خدمات مركزية لأوامر التغذية Job Entry Central Services (JECS)

خدمة بيانات لزيادة المنفعة VADS = value-added data service

خدمة رسالة البيانات datagram service

خدمة شبكة لإدارة البيانات managed data network service خدمة معلومات المساحة الواسعة WAIS = wide area information service

خدمة معلومات المساحة الواسعة wide area information service = WAIS

خادم تليفوني

telephony server

خادم حجوب

anonymous server

خادم مستخدمي المجال

DNS = domain name server

خارج الخط

off-line

خارطة نقطية

bitmap

خازنة إحداثية

corrdinate store = matrix store

خازنة بالرص

nesting store

خازنة ثانوية = خازنة مساندة

secondary storage

= backing storage

خازنة تنشط إلكترونيا

beam store

خازنة دورية

cyclic store

خازنة ضخمة

mass storage

حَيِّن حفظ نظام التشغيل residence volume, system حًين عمل

work area = work space

حيز العنوان حيِّز المستخدم

address space

user area

حصان طرواده

Trojan horse

حقل

field

الحقيقة السائدة

current reality

حل الشفرة الملغزة

cryptanalysis

حلقة التكرار

Do loop

حلقة أمان

safety ring

حلقة كتابة

write ring

حماية البنية

architectural protection

حماية الخزن

storage protection

حمُٰل

work load

حمل زائد

overload

حَوِيّة

convolution

حيِّز تشغيل = حيِّز عمل

workspace

حيز الإشغال

foot print

۱- حزمة أقراص ۲- حَزْم

pack

حزمة أقراص = خرطوشة أقراص disk pack

حزمة الإخراج

fan-out

حزمة الإدخال

fan-in

الحزمة الخطية (لينباك)

linpack

حزمة برامج

software package

حزمة برامج التطبيق

application package

حزمة بيانات (رسالة بيانات)

datagram

حزمة بينية مرفقة للتكنولوجيا

المتقدمة

ATAPI = advanced technologyattachment packet

حزمة كشف الأخطاء

error burst

حُسَّابة = حاسبة

calculator

الحساب على التوازي

parallel arithmetic

حشو

filler

حثالة البريد الإلكتروني spam الحجب anonymity ۱- حجب ۲- تدریع shielding interrupt mask noise margin حدة التمييز resolution حذف deletion ' حذف الأصفار zero suppression fill character حرف في ثانية (حرف / ثانية ) CPS = character per second حركة خلفية backspace ١-حَزُّم ٢- حزمة قراص packing packet burst

حاسب مُضيف (مثوى) host computer desk - top computer hybrid computer حاشية annotation حافة ذيلية trailing edge حافظ الشاشة screen saver حافظة clipboard الجالة المنفرية zero condition (zero state ) حالة تسابق race condition status, active حالة متوقفة status, inactive · suspended state حالة نفاد الورق paper-out condition magnetic ink

## -5-

حاسب رئيسى

main frame

حاسب رقمی

digital computer

حاسب سلكي البرنامج

wired-program computer

١ - حاسبُ شخصي ٢-، عَـدُاد

البرنامج

PC ......

حاسب شخصى

personal computer (PC)

حاسب صغير

minicomputer

حاسب فائق

supercomputer

حاسب للاستخدام العام

general-purpose computer

حاسب متعدد وحدات التشغيل

S I M D processor

حاسب متوازي

parallel computer

حاسب محمول

laptop computer

حاجز حماية

firewall

حارس الذاكرة

memory guard

حاسب

computer

حاسبات الجيل الأول

first generation computers

حاسبات الجيل الثالث

third generation computer

حاسبات الجيل الثاني

second generation computers

حاسب الكلمات الثابتة الطول

fixed word length computer

حاسب تابع

satellite computer

حاسب تناظري

analog computer

حاسب حيوي

bio-computer

حاست څادم

server

حاسب دقيق

microcomputer

جهاز تحكم ( مُتَحِكم )

controller

جهاز تمكم منطقى يُبرمَج programmable logic controller (PLC)

جهان تحكم منطقي يُبزرمَج PLC = programmable logic controller

جهاز تخزين بالتومييل الباشر direct access storage device (DASD)

جهاز عارض

scope !

جهان مؤشر مطلق

absolute pointing device

جهاز نقل البيانات

transcriber.

الجواس فني مخطط

traversal, graph

جوفر

gopher

جوفيال

ΙΟΥΙÀL

جيجا

giga

الجيل الرابع

fourth generation

adder

. 1

full adder

جماع طراح

adder - subtractor

جُمًّا على التوازي

parallel ladder

جُمعُ النَّفايات

garbage collection

جمع زاثف

false add

الخممية التعاونية لتقييم أداء

SPEC = system performance evaluation cooperative ...

جملة تخصيص

assignment statement

جملة تعريفية

declaration statement = declarative statement

جملة تعريفية

declarative statement

= declaration statement

جُهارٌ أقراص ثابت الرؤوس

fixed - head disk drive

جهار الشريط الدفاق

streaming tape transport

= streamer

## -5-

جدول تحكم موزع المهام DCT = dispatcher control table جدول تحويل translation table

جدول قراراتا

, decision table

جدول " كارنو**ف** "

Karnaugh map

جسدول للرمسوز الخسامسة ( نظم الاتمالات)

special characters table (SCT)

جدول ( مجرى )

stream

جدول منطقة حفظ save area table (SAVT)

جر = سحب

dragging

جرعة

gulp

الجزء الحرج

critical section

لجزء الكسرى

mantissa

جاهز للإرسال clear to send / Ready to send ( CTS/RTS)

الجبر البولياني

Boolean algebra

جدول الحالات

state table

جدول الحقائق (جدول الواقع ) truth table

جدول الرموز

symbol table

جدول المنقحات

page table

جدول العناوين الثانوية secondary address vector table (SAVT)

جدول المحتويات

VTOC = volume table of contents

جدولة

scheduling

حدولة الشغلات

job scheduling

### نگ

sign off = log out sign on = log inlogin (logon) justify تسویق رمادی gray marketing = gray importing تشامك interlacing diagnosis تشخيص الأعطال trouble shooting تشخيص الخلل fault diagnosis التشغيل الأنبوبي pipeline processing تشغيل البيانات data processing تشغيل البيانات DP (data processing) ۱- تشغیلة ۲- إمرار **Pass** التعلم بالمكنة machine learning ۱- توقف ۲- تجمیع Blocking

ترتيب الأولويات prioritize ترتيب البطاقات jogging = joggling compilation ترجمة البيانات data translation ترحيل ديناميي في الذاكرة relocation memory, dynamic التردد الأفقى horizontal frequency ترقيم ثابت العلامة fixed - point notation ترقيم عائم العلامة floating point notation تركيبة الحاسب ( هيئة الحاسب ) configuration, computer تركيب شبكات internetworking تزاحم contention تزامن synchronization تساؤلات متكررة FAQ = frequently asked questions تسجيل أداء البيانات data logging logging, failures تسجيل خروج logout (logoff)

التدريب بمعاونة الحاسب computer based training ( CBT )

التدريس بمعاونة الحاسب

CAI

۱- تدریع ۲- حجب

shielding

تدهور هَيُن

graceful degradation

تدهور هَيِّن في مشاركة الزمن graceful degradation, time sharing

تذييل

padding

الترابطية المفتوحة لقاعدة البيانات

ODBC = open database connectivity

تراجع

regression

تراکب زمنی

overlapping

ترانزستور

transistor

ترانزستور مجالى التأثر (فيت) FET

ترانزستور مجالی التأثر (فیت) field effect transistor (FET)

تخزین عشری محززًم

packed decimal

تخزين متلاصق

contiguous storage

تخزين هرمي

hierarchical storage

تخصيصر

allocation

تخصيص استاتج

static allocation

تخصيص الغُزَن

storage allocation

تخصيص الموارد في جدولة

المشروعات المتعددة

RAMPS = resource allocation in multiproject

تخصيصدلنامي

dynamic allocation

تخصيص مهايىء للقنوات adaptive channel allocation

تخليق الصوت

voice synthesis

تخميد

damping

تداخل قنوات

cross - talk

تدخل متعمد

willful intercept

التدرج الرمادي

grayscale

تمليل عنقودي

cluster analysis

التحميل الابتدائي لبرنامج IPL = initial program loading تحميل ذاتي

autoload

التحول إلى الأدنى

low-going transition

تحــويل برامج التنفـيــذ إلى الصيغة الشنائبة

EXE 2 BIN = execution to binary

۱- تصویل جدولی ۲- مخصص

table look-up ( TLU )

تحويل رقمي (رقمنة)

digitization

تحويل عنوان

address mapping

ت عویل کمی

quantization

تختة اختيار

test bed

التخزين المصفوفي

matrix storage

تخزين تتابعي التوصل

sequential access storage

تخزین داخلی = داکرة

internal storage = memory

تخزين طويل المدى

long term storage

التحكم في التوصيُّل

access control

التحكم في الدقة

accuracy control

التحكم في معدل الارسال pacing

تحكم منطقي

logic control

تحليل إحصائي

statistical analysis

تحليل الأداء وتقييمه

performance analysis and evaluations

تحليل البصمة

signature analysis

تحليل الحساسية

sensitivity analysis

تحليل السياق

context analysis

التحليل العددي

numerical analysis

تحليل النظم

systems analysis

التحليل بالتراجع و بالمتوسط المتحرك (أرما)

ARMA

التحليل بعد الخلل

postmortem analysis

تحلیل (شبکة ، برنامج ، نظام) analysis (network, program, system)

تحليل طيفى

spectral analysis

تحصیل بیانات = احتیاز بیانات data capture = data acquisition تحصیل بیانات = احتیاز بیانات data collection = data acquisition

د. مریدان مامیان

tautology

تحضير مرحلي

staging

التحقق

verification

تحقيق البيانات

data validation

التحكم الأوتوماتي في الكسب automatic gain control

التحكم العددي

numerical control

تحكم بالحاسب

process control, computer

تحكم بالحاسب

process control computer

تحكم دُفعي

batch control

تحكم عالى المستوى فى نقل البيانات

H D L C = high - level data link control

تمكم عالى المستوى فى نقل بيانات

High level Data Link Control (HDLC)

تجميع منغير

SSI

تجميع صغير

small scale integration (SSI)

تجميع عالتي الكبر

VLSI(very large scale integration)

تجميع عالى الكبر

very large scale integration

تجميع كبير

large scale integration

تجميع متوسط

medium scale integration (MSI)

تجميع وفك الحزمة

PAD = packet assembly and disassembly

تجهيز البيانات

data preparation

تَجُول دوري

round -robin

التحايل على العطل

resilience

تمديث

updating

تحديث ملف

file updating

تحصيل بيانات

data acquisition

= data capture=data collection

#### \_6-3-

تبديل بنك الذاكرة bank switching packet switching التتابع sequency تتابع الاشتقاق derivation sequence تتبع threading تجاوز overriding تجربة تشفيل dry run تجزؤ fragmentation time slicing avator lofting syndrome Blocking

تأخر الانتشار propagation delay تاريخ الإبقاء retention date تأزم thrashing تأطير = تحديد الإطار framing تأكيد البيانات data verification تأكيد الصلاحية validation تأمين security تبادل المعلومات information interchange تبادل ملفات مع الحجب anonymous FTP تباین contrast تبديل switching تبديل الدوائر circuit switching تبديل الرسائل message switching

	بيتات خدمة	
service bits		blanl
	بيتة الإشارة	
sign bit	بيثة الضبط الن	data
وجي even parity bit	بيت الصبط الر	
1,	بيتة / بومية	test d
bpi		
1	بيتة / ثانية	Raw
bps	بيتة ضبط الندي	
parity bit		graph
	بيزيك	comp
BASIC		comp
	بيكو	bit
pico	البيونيات	
bionics	~ <del>~ ~ ~ .</del> '	color

	١- بياضة ٢- خال
blank	
	بيانات
data	
	بيانات اختبار
test data	
	بيانات خام
Raw data	
	بيانيات
graphics	
	بيانيات الحاسب
computer gra	-
bit	(بیت)
DIT	بيتات اللون
color bits	بيات النون
COTOI DIE	

بوابة "أو " OR- Gate = Inclusive - OR -Gate پڻاية "أو." Inclusive- OR - Gate بوابة " أو " المخصصة exclusive - OR gate بوابة عدم التطابق nonequivalence gate بوابة منطقية gate, logic بوابة " نفى أو " NOR gate بوابة "نفي واو " NAND gate بوابة "واو العطف AND gate Baud Boolean BSC PPP = SLIPبسى سسى إل (لغنة التحكم للطابعة) PCL = Printer Control

Language

بنية الحاسب architecture الينية الصناعية القياسية ISA = industry standardarchitecture البنية الصناعية القياسية ألمتدة EISA = extended industry standard architecture بنية شبكات النظم SNA = Systems Network Architecture بنية شبكة النظم systems network architecture (SNA) بنية شرائح البيتات bit slice architecture بنية شرائحية slice architecture tagged architecture بنية نظام النوافذ = بتية ويندوز المفتوح WOSA = windows open system architecture بوابة القرار decision gate بوابة المبدي threshold gate

بطاقة مغنطيسية magnetic card dimension (dimensionality) spool بكرة التغذية feed reel بلاغ أخطاء error message بلورة كوارتز quartz crystal بناء منطقی بترانزستور -ترانزستور transistor - transistor logic (TTL) بناء منطقى بترانزستور ترانزستور TTL = transistor-transistor logic بنج ping item font بنك بيانات databank بنية الماسب computer architecture

بروتوكول ربط البيانات data link protocol بروتوكول متعدد الهام لتقل السانات لا تزامنياً MPOA = multiprotocol ower ATM بروتوكول نقل أخبار للشبكة NNTP = network news transfer protocol بروتوكول نقل الملفات FTP = Fille Transfer Protocal بروكسى (حاسب وكيل) proxy برولوج **PROLOG** بروم **PROM** بريد المصاسب = البصريد الإلكتروني computer mail = electronic mail بريد إلكتروني electronic mail بصمة الصوت voice print سطاقة card بطاقة مثقبة punched card = punch card بطاقة مثقبة punch card

برنامج مُجَزَأ segmented program برنامج محفوظ library program برنامج مراقبة surveillance program برنامج مضاد للفيروس antivirus program برنامج من وضع المستخدم customer developed program بروتوكول الاتصال protocol, communication بروتوكول التحكم في الإرسال TCP بروتوك ول التحكم في الإرسال حبروتوكول الإنترنت TCP/IP=Transmision Control Protocol/Internet بروتوكول التوصيل للبيانات link access protocol = LAP يروتوكول التوصل للبيانات LAP = Link access protocol البروتوكول الدينامى المهايئ المضيف DHCP = dynamic host configuration protocol بروتوكول إنترنت

internet protocol (IP)

POP = post office protocol

بروتوكول بريدى

برنامج تطبيقي بيني للتليفون TAPI = telephony API برنامج تطبيقي تتابعي single-thread application program trace program search engine برنامجثنائي binary program برنامج جدولة الأولويات PSP = priority scheduling program smart bot ( agent ) subroutine برنامج فرعى تكرارى recursive subroutine برنامج في الخلفية background program برنامج قابل للتنقل relocatable program برنامج قابل للنقل (نَقُول) portable software برنامجمؤازرة Symbionts برنامج متعدد الدخول re - entrant program

برنامج اختبار (برنامج فحص) checking program برئامج الإشراف supervisory program program control application program البرنامج الرئيسي main program source program librarian program object program assembly program control program allocation routine diagnostic routine برنامج تشغيل لاحق postprocessor برنامج تطبيقي بيني API = application program interface برنامج تطبيقي بيني للبريد MAPI = mail API

prestel programming البرمجة التركيبية structured programming البرمجة الدقيقة .microprogramming البرمجة الدينامية dynamic programming البرمجة الرياضية mathematical programming برمجة اوتوماتية automatic programming برمجة بالوحدات modular programming برمجة خطبة linear programming برمجة رباعية quadratic programming برمجة متواقتة concurrent programming برمجة مرئية visual programming برمجة مركبة macro programming resident program program

### ----

search, chained chained search search binary بحث ثنائى = بحث بالتنصيف binary search البدء الأوتوماتي auto start = auto boot البدء الأوتوماتي auto boot = auto start primitive software utility programs service routines systems software shareware firmware

البادئ bootstrap parameter باسكال Pascal الباع span byte octet **BISYNC** BIOS = basic input/output system truncation bitnet

breadth first search

depth - first search

بحث بالعمق أولاً

بل	إيثرنت سميكة الكر
thicknet (thicknet)	ck-wire ethernet )
	الإيحاء بالواقعية
rendering	
-	إيدا
ada	
	إيداع إنقاذي
rescue dump	
-	إيرلنج
erlang	<u> </u>
J	ايزو
ISO	
	ایزو - ۷
ISO-7	•
	إيضاحات
narrative	
	أيقونة
icon	
	" ایہ ہے, إل
APL	-,0. "

إى . إم . إم ( إِدَارُةُ الدَّاكرةِ المُعَزِّزَةِ ) EMM ( Enhanced Memory Management ) ای ۱۳ بی E13B إى رُين (مجلة الكترونية) e-zine ( electronic magazine ) ايبراوم **EPROM** ethernet إيثرنت بمعدل جيجا بيتة /ث gigabit ethernet إيثرنت رفيعة الكبل thinnet (thin-wire ethernet) إيثرنتسريعة

fast ethernet

انضغاط بلا فقد lossless compression انضنغاط فاقد lossy compression أنظمة البيانات المرئية viewdata - type systems إنعاش refresh انعكاسية reflectance الانعكاسية الخلفية background reflectance إنقاص ذاتي autodecrement ١- إنقاصة ٢- مقدار النقص decrementt أنماط العنوينة addressing modes (schemes) أنواع البيانات البدائية primitive data types أوتمة العمل المكتبى office automation أوتوماتون automaton أوزان الترتيب collating sequence أو - لا الحصيرية XNOR (exclusive NOT OR) أولوبة التشغيل job priority أولوسة المقاطعة

interrupt priority

الإنترنت (الشبكة الدولية) Internet انتروبيا (فني نظرية المعلومات) entropy (in information theory) انتهاء termination انتهاء غير عادي abnormal termination انتهاء غير عادى abnormal end = abnormal termination انتهاء غير عادي abend = abnormal end = abnormal termination انتهاء وقت الانتظار timeout انجراف drift ١- الانحراف ٢- التخالف skew الانحيان bias إنذار مسموع alarm, audible انزياح إلى أعلى rack-up أنسىي ANSTI انضيفاط

compression

أمر دقيق microinstruction أمر عودة return instruction أمر غير مقبول illegal instruction أمر فصل disconnect أمر كتابة write instruction clear instruction امر مرکب macro instruction أمر مقارنة compare instruction أمر من الذاكرة وإليها memory to memory instruction logic instruction attach إمكانيات resources أمن المعلومات information security أنبوبة أشعة الكاثود CRT = Cathode Ray Tube انترانت

intranet

أمن استدعاء call instruction أمر إيقاف التحميل demount = dismount jump instruction أمر بالتفرع = أمر بالقفز branch instruction = jump instruction أمر بالرجوع إلى الذاكرة memory reference instruction أمر بإيقاف التحميل dismount = demount أمر بلا عملية non-operation instruction أمر بلاعتوان no-address instruction أمر بلاعتوان zero - address instruction أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction أمر تفريع مشروط conditional branch instruction أمر حذف delete DEL = delete

arithmetic instruction

ألة "تيورنج "	إفاقة
Turing machine	recovery
ألة مجردة	افتراض صحيح
'abstract machine	assertion
آلة محدودة الحالة	افتراض <i>ي</i>
finite state automator (FSA)	virtual
= finite state	اقتران
ألجُول	conjunction
ALGOL	۱– اقراء ۲– قراءة
الحاق	read
append	إقفال ملف
إلحاق مستحدث	closing a file
retrofit	اكتشاف الأخطاء تلقائيًا
ألية لجدول أعمال	automatic error detection
agenda mechanism	اكتشاف الخلل
الية مؤازرة ، أ	fault detection
servo - mechanism	اکس ۲۰
أمارة (إشارة سماح)	X-25
token	اكسترانت
امتداد اسم الملف	extranet
file name extension	إكونرت
امتياز توصل	econet
access privilege	ألات بتقارن مباشر
امر المر	direct _ coupled machines
command	ألام الإجهاد المتكرر
أمر	RSI = Repetitive Strain Injury
instruction	الترافيش
أمر اختبار البيتات	ultre fiche
bit test instruction	ألة تابعة
۱- إمرار ۲- تشغيلة	slave machine
pass	ألة تثقيب
1	keypunch

إطار frame إطار القيلم film frame إطلع peek إعادة البدء اوتوماتيًا automatic restart إعادة الحسابات أوتوماتيا auto-recalc إعادة تشغيل restart إعادة تكوين reconstitute إعادة ضبط reset الإعادة للأصل restore إعداد mount الإعداد لتشغيل البرنامج housekeeping إعراب parsing الإعراب طبقأ للسوابق precedence parsing إعراب من أسفل لأعلى bottom - up parsing إفادة بالتسلم acknowledgment

أسلوب الدَّفعات burst mode pingpong أسلوب نقل لاتزامني ATM = asynchronous transfer mode إشارة أحادية القطب unipolar signal إشارة الجملة label, statement إشارة تناظرية analog (analogue) signal إشارة تنسهية bang إشارة ثنائية القطب bipolar signal إشارة حاملة carrier signal إشارة رقمية digital signal إشارة ضوئية blip إشارة منع inhibit signal إصبع finger أصفر - أحمر أرجواني - أزرق داكن – أسود YMCK ( yellow , magenta , cyan, black)

استقطاع scissoring = windowing

استقطاع

windowing = scissoring

استقلال البيانات

data independence

ستمارة

form

استنباط عكسى

adduction

الاستيثاق

authentication

سطوانة

cylinder

أسطه ائة

drum

أسطوانة مغنطيسية

magnetic drum

إسكزى = نظام توصيل بينى SCSI = small computer system interface

اسكي

**ASCII** 

اس كيو ال

SQL

أسلاف

ancestors

أسلوب التّوصُّل التتابُّعي

sequential access method

= SAM

استئناف التشغيل بعد العطل failure recovery

استثناء حسابی arithmetic exception

استجواب

interrogation

استدعاء وحدات تجميعية block paging

استرجاع البيانات

data retrieval

استرجاع البيانات

retrieval, data

استرجاع المعلومات

information retrieval

استرجاع النصوص الكاملة full text retrieval

الاستشعار عن بعد

remote sensing

استطلاع نوع**ی** 

specific polling

استعلام

inquiry

استعلام

pol1

استفسار

polling

استقراء

inference

استقرار

stability

إرومات قلبية	إرجاع
cardioblasts	roll-back
إزاحة	إرسال
shift	dispatch
إزاحة	الإرسال البسيط
displacement	simplex mode
إزاحة البيتات	إرسال البيانات
bit shifting	data transmission
إزاحة دائرية	إرسال البيانات الرقمية
circular shift	digital data transmission
الإزاحة عن العنوان	9
offset, address	الارسال التجميعي الموقوت slotted AlOHA
إزالة المغنطة	عدد المعالم siotted AlOHA إرسال النطاق الأساسي
demagnetization	base band transmission
۱- ازدیاد ۲- مقدار الزیادة	إرسال مزدوج كامل
increment	full duplex transmission
أزرق داكن - أحسر أرجواني -	إرسال مزدوج نصفي
أمنفر	half duplex transmission
CMY = CYM ( cyan , magenta ,	إرسال مقرد
yellow)	simplex transmission
أزيرتي	إرشادات عن طريق الحاسب
AZERTY	computer managed
أساس	instructions ( CMI )
radix = base	أرشفة
اساس	archiving
base	آرشی ( نظام خدمة دلیل )
أساس تقييم الأداء	archie
benchmark	أرقام عشوائية زائفة
أساليب للتحكم المحلي LFC = local forms control	pseudo random numbers
LFC = local forms control اسالیب مرور بأمارة	ارهاق
	Thrashing
token passing procedures	I

إدخال البيانات

data entry

إدخال الشغلات عن بعد remote job entry

إدخال سطرى

inlining

إدخال عن بعد

remote job entry (RJE)

إدخال عن بعد

RJE = remote job entry

إدخال مباشر للبيانات

direct data entry

إدخال و إخراج شغلة

roll-in / roll-out

إدخال و إخراج على التوازي parallel input / output ( PIO )

إدخال وإخراج على التوالى

serial input / output (SIO)

أدنى تأين

minimum ionization

إذاعة -- نشر

broadcasting

" إذهب "

" Go To " statement

ارتباط

correlation

ارتداد

bounce

إرتعاش

jitter

snapshot dump

أخلاف (جمع خلف)

descendants

أداة إدخال

إخراج فورى

input device

أداة الشحنات المترابطة

charge coupled device (CCD)

أداة الشحنات المترابطة

CCD

أداة برمجة

software tool

أداة بينية

interface

أداة بينية تسلسلية

serial interface

أداة بينية ليفية البيانات fiber distributed data interface (FDDI)

أداة تأليف

authoring tool

أداة خزن

storage device

أداة لا تزامنية

asynchronous device

الإدارة المتقدمة للطاقة

APM = advanced power management

إدارة الملفات

file management

اختبار بالصدي

echo check

اختباربالصدى

echo test = echo check

الاختبار بمعاونة الحاسب = ك أ ت computer-aided testing (CAT)

beta test

اختبار دوري إهاف

cyclic redundancy check

اختبار ضبط الندية

parity check

اختبار وثبي

leap frog test

اختبر ودورُن

test and set

اختراق

penetration

اختیار اتوماتی للمسار (توجیه ذاتی للمسار)

automatic routing

اختيار الشُغْلَة التالية = طلب الشغلة التالية

selection, job = request, job اختيار المسار

routing

أخذ عينات

\*sampling

أخذ عينات من الإشارة sampling, signal احتواء

nesting

احتياطي

back up

إحراق

burn

الإحصاء

statistics

إحضار مسبق

anticipatory fetching

إحلال

overlay

أحمر - أخضر - أزرق

RGB (red, green, blue)

أخ

sibling (brother)

اختبار

testing

اختبار الأداء

benchmark test

اختبار التطوير

retrofit testing

اختبار الصلاحية

validity check

اختبار ألفا

alpha test

اختبار القبول

acceptance test

اختبار بالصدى

echoplex = echo check

# -1-

الاتصالية

connectivity

إثبات النظريات

theorem proving

إجراءات التراجع

fall back procedure

إجراءات الطوارىء

contingency procedure

جراس

ringing

إجهاض

abort

أجهزة تحرى البيانات المرئية video - data interrogators

أجهزة قابلة للبرمجة

field programmable devices أجهزة مساعدة

auxiliary equipment

أجيال الحاسبات

generations (of computers)

أحادى القطب

unipolar

أحادية الاتجاه

simplex

الإحتفاظ بالموارد

resource saving

ابتداء

initialization

ابسديك

**EBCDIC** 

الإبطاء الأوتوماتي

automatic fallback

أب وير

Appware

إتاحية التشغيل

availability

اتحاد

union

اتساع النطاق

band width

اتصال

liaison

اتمنالات البنائات

data communication

اتصالات بالساتل

satellite communications

اتصالات نظير بنظير

peer-to-peer communications

إتصال محابي

localtal k

# فهرس معجسم الحاسات الحاسات مربيًا مربيًا مربيًا

التى أضافت عدد ٧٠٠ من المصطلحات الجديدة علاوة على ما جاء بالطبعة الثانية في هذا المجال لتواكب التسارع في صناعة الحاسبات والبرمجيات، إيفاء لكل ما يتطلبه الدارس والباحث والتطبيقي من مصطلحات علمية في الحاسبات والاتصالات . معرفة تعريفاً علمياً مبسطاً كالعادة في أسلوب لغوى رصين رعاه وهذبه مجلس الجمع ومعرتمره السنوى الكبير . ويتمييز هذا المعجم لأول مصرة بإخراجه مصنفاً ومرتباً بكلا الأبجديتين العربية والأجنبية ليتسنى استخدامه في كلا الاتجاهين على حد سواء .

ويشرف المجمع بتقديم هذه الطبعة الثالثة فى ثربها الجديد إلى جميع الهيئات العلمية والتعليمية والتطبيقية في الوطن العربي الكبير إيماناً منه وإسهاماً بتحقيق ذلك الهدف السامى الكبير الذى تصدر قانون إنشاء المجمع بنص صريح على العمل على أن تصبح اللفة العربية وافية بمتطلبات العلوم والفنون".

والله تعالى خير موفق وخير معين ،،،

" محمود مختار" عضو المجمع " ومقرر لجنة العاسبات "

#### تقسديم

خلات اللغة العربية بخلود القرآن الكريم، وأوفت بمقتضيات التطور والمعرفة على مر العصور، وتربعت على عرش الريادة زمناً طويلاً فى شتى العلوم الإنسانية والأدبية، وهى تسعى اليوم لمواكبة ركب العلوم التطبيقية الحديثة بديناميكية قوية فعالة، يرعاها ويحدوها مجمع اللغة العربية العربق بالقاهرة وأشقاؤه في دمشق وبغداد والأردن،

وحفات باكورة إنتاج مبجمع القاهرة بإخراج عدد وافر من المعاجم العلمية المتخصصة في العلوم الأساسية الجامعية وتطبيقاتها في الحياة على نطاق واسع أسهمت في دفع الحملة القومية المباركة لتعريب التعليم والبحث العلمي وسدت فراغاً في المكتبة العلمية العربية ظل شاغراً منذ أمد بعيد.

واليوم والعالم يشهد بادرة عصر جديد في مجال الاتصالات والمعلوميات الذي تشكل اللغات الحية فيه الدعامة الأولى في صرح بنائه، فقد أولى المجمع هذا المجال الحيوى الحديث عناية خاصة ، فأخرج من بضعة سنين أول معجم عربى موجز في علم الحاسبات ليكون بمثابة علاج عاجل لتنقية اللغة العربية من دخيل أخذ يغزوها بألفاظ أجنبية لا يستسيفها اللسان العربى انتشرت بين العاملين و الدارسين بطرق سرطانية عفوية في غيبة من رقيب ; وتقبلت الهيئات التعليمية والعلمية والتطبيقية هذا المعجم الوجيز بقبول حسن كان له أكبر الأثر في حفز المجمع لمواصلة السير قدماً في الطريق نفسه بجهد أوفر وخطى أسرع بما تحقق له من خبرات علمية عالية وإمكانات معملية حديثة توفرت فية بإقامة شبكة متكاملة لماسب كبير لتطوير وتحديث العمل قي كافة إداراته وأنشطته .

وقد، حرصت لجنة الحاسبات بالمجمع على إخراج هذه الطبعة الشالثة

المجمع يبادر إلى تأليف لجنة للنهوض بوضع هذا المعجم جعل مقررها العالم الثبت الأستاذ الدكتور محمود مختار عضو المجمع، فنهض بهذا العبء العلمي على خير وجه يرضى العلم والعلماء مع مساعديه من الخبراء الجامعيين الأفذاذ المتخصصين في علم الحاسبات تعاونهم صفوة مضتارة من محرري المجمع واستطاعوا أن يلبوا سريعًا حاجة الأمة بوضع معجم صغير للحاسبات في نحو خمسين صفحة نشره المجمع، ومضوا مصممين أن يضعوا للأمة معجمًا كبيرًا للحاسبات أضعافًا مضاعفة لمعجمهم القديم، باذلين فيه الجهد الشاق لاكتشاف الألفاظ العربية الدقيقة المقابلة لمصطلحات هذا العلم الغربي المستحدث، وكلما وضعوا طائفة من تلك الألفاظ ازدادوا نشاطًا وحماسة لوضع طائفة جديدة من مصطلحاته في العربية حتى تم لهم إنجاز هذا المعجم القيم.

وأنا أهنىء الأستاذ العليل الدكتور محمود مختار واللجنة الموقرة على هذا الإنجاز العلمى الرائع، إذ وضعوا معجمًا قيمًا كبيرًا للحاسبات، وهو عمل لا ينهض به إلا أولو العزم من أمثالهم، وهم لا يدخلون به مصطلحات الحاسبات إلى اللغة العربية فحسب، بل يدخلون إليها أيضًا لغته العلمية التي طوعوا لها ألفاظ العربية لتؤديها أداء سليمًا قويمًا بحيث تسيغها العربية وتتمثلها وتحيا فيها حياة متصلة، واللجنة لذلك خليقة بالشكر والثناء والتقدير. والله أسأل أن يوفق المجمع دائمًا إلى إهدائه للأمة ما يفيد في نهضتها العلمية العصرية الجديرة بمجدها العلمي التاريخي.

<sup>&</sup>quot; شوقى ضيف " " رئيس المجمسم "

#### تصدير

العربية من أسبق اللغات إلى وضع المعاجم، إذ أخذت منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي تحاول الصصر الكامل لمفردات اللغة، وما زال هذا الحصر يتزاد في المعجمات اللغوية حتى بلغ به ابن منظور في معجمه "لسان العرب عشرين مجلاً. واقترنت بمعاجم المفردات اللغوية معجمات للمعانى سبقت بها العربية جميع اللغات، وبلغ بها ابن سيده الأندلسي في معجمه "المخصص أربعة عشر مجلاً. ومنذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي أخذت المعاجم الموسوعية للأعلام والبلدان في الظهور، على نصو ما هو معروف عن معجمي الأدباء والبلدان لياقوت. ومنذ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي وضعت المعاجم المخصصة في العلوم مثل معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي، وتكاثرت المعجمات في فروع العلوم المختلفة من نبات وحيوان ومعادن وصيدلة وطب.

ومنذ القرن التاسع عشر الميلادى تعنى مصر بطبع بعض معاجم الأسلاف، وتضيف إليها في عهد محمد على معجما للطب الحديث، وكان رفاعة الطهطاوى وتلاميذه وعلماء العلوم في المدارس العليا يلحقون بما يترجمون فهارس أو بعبارة أدق معاجم كاشفة لما فيها من مصطلحات علمية. وأخذ التأليف المعجمي يتكاثر في هذا القرن العشرين بمصر والبلاد العربية. ومنذ تأسس مجمع اللغة العربية بالقاهرة يضع معاجم لغوية لطلاب المدارس والجامعات ومعجمًا لغويًا كبيرًا، وعنى عناية كبرى بوضع معاجم علمية متخصصة في مختلف فروع العلوم وألفاظ الحضارة خرج منها اثنى عشر معجمًا ابتغاء أن تستعيد العربية مجدها العلمي التالد وتساير مواكب الحضارة العاصرة

وكلما وجد المجمع حاجة الأمة العربية إلى معجم فى علم مستحدث سارع إلى وضعه، ومن المعاجم الحديثة التى اشتدت حاجة الأمة إلى إدخالها فى العربية معجم الحاسبات والمعالجة الإلكترونية وهو ما جعل

#### لجسنة الحاسبات

عضو المجمع – مقرراً (رحمه الله)

عضو المجمع

خبير الحاسبات بالهجمي

محرر اللجنة

ا.د. سحهود سختار

ا.د. عبد الرازق عبد الفتاج عضو المجمع

ا.د. عطيـــة عـــاشـــور

ا.د. أحمد أبو العلل بهنساوس

ا. هشام سيح عبد الرازق

### المحتويات

- لجنة الحاسبات.
- تصدير : رئيس المجهج .
- تقدديم : مقرر لجنة الحاسبات.
- ا -۱۳ ا فهرس المعجم بترتيب هجائي عربي .
- 1-324 معجم المصطلحات بترتيب هجائس انجليزس،

مطابع الهيئة المسرية العامة للكذاب

رقم الإيداع بدار الكتب ٩٧٨٩ / ٢٠٠٣

I.S.B.N 977 - 01 - 8550 -7

## عجم الحاسبات

(الطبعة الثالثة)

Dictionary
of
COMPUTERS
[ Third Edition ]

2003





# معجسم الساسيات

( الطبعة الثالثة ) ٢٠٠٣

# Dictionary of COMPUTERS

[Third Edition ]

2003

تنفيذ : مركز الحاسب الآلي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة

